

マイクロコンピュータの基本ソフトウェア

成用CP/M®

村瀬康治——著

応用CP/M®

村瀬 康治 著

アスキー出版局

CP/M Learning System全3巻の構成

この「CP/M Learning System」全3巻は、次のように構成されています。

入門 CP/M……CP/M がどの様なものであるかを解説し、CP/M を使うための基礎 知識、日常よく使う各コマンドの実習などをやさしく具体的に解説し ます

今まで CP/M については全く知らなかった読者でも、本書により CP/M の概要を理解し、一通り CP/M が使えるようになれるよう配慮されています。

実習 CP/M……CP/M の全コマンドと、そのほとんどすべての使い方を徹底的かつやさしく、具体的に実習しながら解説します。また、CP/M のハードウェアおよびソフトウェアの構成についても解説し、CP/Mの実用例として、CP/Mアセンブラによるマシン語開発の全過程を実習します。本書は、読者が本格的に CP/M を使うようになった場合、CP/M のコマンド・ハンドブックとして、随時参照することになるでしょう。

応用 CP/M・・・・・・CP/M をさらに深く広く応用する場合についての解説書です。マクロ・アセンブラによるマシン語開発、システム・コール、各種高級言語の使用例、アプリケーションやユーティリティの実行なども、分かり易い実行例に基づいて解説します。さらに CP/M の内部構造、BIOS の詳細など、本格的な CP/M ユーザーとして、いずれは必要となる知識を提供します。

各巻はそれぞれにまとまっていますので、必要に応じてどの巻を手にされても利用することができます.

本シリーズは、CP/M version 2.2 を基にして書かれていますが、旧バージョンである、version 1.4 を使う場合のことを考慮し、共通でないコマンドについては、そのつど注意書きを付け加えてあります。

著者まえがき

1982年7月, NEC は、ついに自社のパーソナル・コンピュータ、PC-8001と PC-8801に対する CP/M を、NEC 自らが開発し、4万円を切る低価格で発売しました。価格は恐らく国内では今までの最低のものだと思われますが、その性能は、CP/M 史上の1つの "事件"として、特記に価する素晴しいものです。

ディスク・アクセスの高速化、CRT表示の高速化、エスケープ・シーケンスによるスクリーン・コントロール、割り込みを使ったキー入力、N-BASICのROM内ルーチンの呼び出し機能等々、このCP/Mは、今後、他機種用のCP/Mを開発するメーカーにとって、高い所に置かれた1つの目標となるでしょう。パーソナル・コンピュータ用のCP/Mで、このCP/Mを超えるものを作るのは容易なことではないと思われます(このNECのCP/Mについての解説は巻末付録Aを参照して下さい)。また、東芝も同様にPASOPIA用のCP/Mを、本書の原稿が書き上った9月に発売しました。

大手メーカーが、自社の機種用の CP/M を自ら開発し、発売するに至った背景には、現状の BASIC コンピュータのソフトウェア的な行きづまりがあります。

このことは、パーソナル・コンピュータが発売されて以来、付属の BASIC 言語によるその応用を考えてきた多くのユーザーが痛感している問題であり、メーカーにとっても、今後の市場を確保し、パーソナル・コンピュータ分野の一層の発展を望むには、ソフトウェアの充実が急務なのです。そのためには8ビット・コンピュータの標準 OS となっている CP/M を載せなければならないと判断したためでしょう。

今日、「CP/M」は、デジタルリサーチ社という一私企業の製品というより、事実上の世界的標準 OS という意味あいが強く、特に 8 ビット機で80系を採用しているものならば、CP/M が利用できないパーソナル・コンピュータなどは、メーカーの熱意のなさを示す最たるものと言えるでしょう(学習用機、専用機などは除く)。

「まず CP/M を」これは筆者が、日本で最初の CP/M 解説書である "標準 CP/M ハンドブック"以来主張していますが、これは全くユーザーの側に立った発言であり、CP/Mを採用することが最も経済的で、最も多大な利益をもたらすことを否定できる人はいないでしょう。とにかくまず、CP/M に集中している豊富な共通資源を利用できる体制をとることです。 すべてはそれからの話です。 もし他の OS に関心があれば、UNIX like の OS なり、何なりを試みることもよいでしょう。

「まず CP/M を」これがユーザーの利益にとって最も安全確実な道であると思います.

著者まえがき

本書「応用 CP/M」も、完成が大幅に遅れ、当シリーズの多くの愛読者にしびれをきらさせてしまい、どうも申し訳ありませんでした。それほど怠けていた訳ではないのですが、いざ手を付けてみるとあまりにも多くの事柄があり過ぎ、時間がかかってしまいました。しかし本書の内容を見ていただければ、多少は許してもらえるかな?……とも思います。本書「応用 CP/M」により、初めて世の中に、CP/M の本当の力を紹介できる本が出現したと思っています。

本書の「システム・コール」の章により、多くの読者が、CP/M 最大のメリットであるこのシステム・コールを自在に使いこなせるようになるでしょう。それにより、CP/M 上の多くのアプリケーション・ソフトが生まれてきます。

また「高級言語」の章に刺激を受け、自分の目的に合う言語に取り組む読者も大勢いるでしょう。そこからは、アセンブラで書くのが困難な大きなシステム・ソフトウェアも生まれてきます。

こうして、共通 OS のもとで、優れたソフトウェアが生み出され、それが広く流通し、日本のマイクロコンピュータのソフトウェア水準の向上に、当 CP/M シリーズが少しでも役立つなら、著者としてこれ以上の喜びはありません。そうなることを心から期待しています。

1982年 9 月 村瀬康治

目次 ●—

			ystem 全3巻の構成	(3)
	* 1	章	CP/Mの内部構造と機能の詳細	1
1.1	BIOS	(基本)	入出力システム)・・・・・・・・・・・・・・・・・・4	
	1.1.1	BIOS	D構成と機能5	
	1.1.2	ディス	スク・パラメータ・テーブル15	
	1.1.3	DISKE	DEFマクロ・ライブラリの使い方21	
	1.1.4	セクタ	ア・ブロッキング,デブロッキングの概念30	
1.2	BDC	S(基本	ディスク・オペレーティング・システム)34	
	1.2.1	ファイ	イル・コントロール・プロック (FCB) ······34	
	1.2.2	プロク	ブラム実行時のコマンド・ラインとFCBの関係39	
1.3	カナ	文字へ	の対応・・・・・・42	
,	* 2	章	全システム・コール徹底解説	45
2.1	シス	テム・	コールとは47	
2.2	シス	テム・	コール徹底実習51	
	ファン	クショ	ン:0,1,2の実習51	
	ファン	クショ	ン:3,4,5の実習54	
	ファン	クショ	ン:6の実習58	
	ファン	クショ	ン:7,8の実習60	
	ファン	クショ	ン:9の実習64	
			ン:10の実習66	
			ン:11の実習70	
			ン:12の実習72	
	2 (2)		ン:13の実習75	
			ン:14,17,26の実習77	
			ン:15,20の実習81	
			ン:16,19,21,22の実習85	
			ン:18の実習91	
			ン:23の実習94	
	ファン	クショ	ン:24,25の実習97	
	77.	カミノコ	ン・27の実羽101	

ファングション・2000天自··································	
ファンクション:29の実習108	
ファンクション:30の実習111	
ファンクション:31の実習114	
ファンクション:32の実習118	
ファンクション:33の実習121	
ファンクション:34の実習126	
ファンクション:35の実習139	
ファンクション:36の実習142	
ファンクション:37の実習143	
ファンクション:40の実習146	
2.3 ランダム・アクセスによる検索プログラムの作成149	
2.3.1 プログラムの仕様149	
2.3.2 電子早見帳プログラムのアセンブリ・ソース・リスト154	
2.3.3 電子早見帳プログラムの実行158	
2.3.4 ディスク内容におけるデータの記録状態162	
★ 3章 マクロ・アセンブラおよびリンク・ローダによるソフト開発 —	163
3.1 MACと(Z)SIDの使用例とマクロ・ライブラリの利用法165	
3.1.1 MACの機能······165	
3.1.2 MACの使い方実例165	
3.1.3 シンボル・テーブルについて178	
3.1.4 SID, ZSIDの使用例······179	
3.2 RMACの使用例······181	
3.2.1 RMACの機能······181	
3.2.2 RMACの使い方実例······181	
3.3 MACRO-80によるモジュール別ソフト開発法とLINK-80185	
3.3.1 モジュール別ソフト開発法とは185	
3.3.2 MACRO-80の機能······186	
3.3.3 MACRO-80によるモジュール別ソフト開発の実例187	
3.4 高級言語コンパイラとマシン語とのリンク199	
3.4.1 BASCOMによるメインプログラムの作成200	
3.4.2 アセンブラによる演算ルーチンの作成202	
3.4.3 メインプログラムと演算ルーチンとのリンク203	
★ 4章 他の8bit CPUおよび16bit CPUのソフト開発———	205
4.1 ACT69の使用例·······207	

4.2	XLT	86の使用例212	
	4.2.1	動作の概略212	
	4.2.2	XLT86の実行例······213	
,	★ 5	章 各種高級言語による同一主題ソフト開発例 —	—219
5.1	СОВ	OL222	
	5.1.1	COBOLについて222	
	5.1.2	MICRO FOCUS社 CIS COBOLについて223	
	5.1.3	CIS COBOLによる「SAMPLE」プログラムの作成224	
5.2	FOR	TRAN229	
	5.2.1	FORTRANについて229	
	5.2.2	Microsoft社 FORTRAN-80について229	
	5.2.3	FORTRAN-80による「SAMPLE」プログラムの作成230	
5.3	BASI	C······234	
	5.3.1	BASICについて234	
	5.3.2	Digital Research社 CB-80について234	
	5.3.3	CB-80による「SAMPLE」プログラムの作成235	
5.4	PAS	CAL240	
	5.4.1	PASCALについて240	
	5.4.2	Digital Research社 Pascal/MT+について241	
	5.4.3	Pascal/MT+による「SAMPLE」プログラムの作成241	
5.5	PL/	′I·······246	
	5.5.1	PL/Iについて246	
	5.5.2	Digital Research社 PL/I-80について247	
	5.5.3	PL/I-80による「SAMPLE」プログラムの作成247	
5.6	PL/	M······251	
	5.6.1	PL/Mについて251	
	5.6.2	Systems Consultants社 PLMXについて252	
	5.6.3	PLMXによる「SAMPLE」プログラムの作成252	
5.7	C	259	
	5.7.1	C について259	
	5.7.2	BD Software社 C Compilerについて259	
	5.7.3	BDS Cによる「SAMPLE」プログラムの作成260	
5.8	FOR	TH263	
	5.8.1	FORTHについて263	
	5.8.2	Rgy FORTHについて264	
	583	Rev FORTHによる「SAMPLF」プログラムの作成265	

5.9 LI	SP270
5.9.	1 LISPについて270
5.9.	2 The Soft Warehouse社 muLISPについて271
5.9.	3 muLISPによる「SAMPLE」プログラムの作成271
5.10 AL	LGOL274
5.10	0.1 ALGOLについて274
5.10	0.2 Mark Moranville ALGOL-Mについて274
5.10	D.3 ALGOL-Mによる「SAMPLE」プログラムの作成275
5.11 AF	PL·····278
5.11	1.1 APLについて278
5.11	1.2 SOFTRONICS社 APL\80について279
5.11	1.3 APL∖80による「SAMPLE」プログラムの作成279
*	6章 CP/Mのアプリケーションいろいろ — 285
6.1 館	7 易言語(プログラムレス言語)の使用例···············287
6.1.	.1 SuperCalcの概念287
6.1.	.2 SuperCalcの使用例······288
6.2 ス	クリーン・エディタの使用例294
6.2	.1 Micro Pro社のWord Master・・・・・・294
6.2	.2 Word Masterの実行例······295
6.3 ス	スクリーン・オリエンテッドなソフトウェアとターミナルの適合について300
6.3	.1 エスケープ・シーケンスとは300
6.3	.2 自分のターミナルに適合させるためのスクリーン出力部の変更301
6.3	.3 パーソナル・コンピュータの場合303
6.4 C	P/MマシンとPROM書込器との接続303
6.4	.1 RS-232Cインターフェイスの接続304
6.4	.2 CP/Mで開発したプログラムのPROM書込器への転送305
6.4	.3 未知のPROM内データを読み出して,CP/Mで解析する例306
6.5 C	P/Mマシン間の音響カプラによる通信308
6.5	.1 専用プログラムを使用せず,PIPコマンドで伝送する例309
あとがき	311
付録A N	NECのCP/Mについて312
付録B (CP/M上で走るBASIC言語のステートメント・関数比較一覧表314
付録C	本書で使用した各種ソフトウェアについて
付録D (CP/M version2.2のバグについて321
泰引	323

システム・コール一覧 •

ファンクション: 0	システム・リセット
ファンクション: 1	コンソールからの入力
ファンクション:2	コンソールへの出力52
ファンクション: 3	リーダから入力
ファンクション: 4	パンチへの出力
ファンクション:5	リストへの出力
ファンクション: 6	ダイレクト・コンソール入出力58
ファンクション:7	IOバイトの取り出し60
ファンクション:8	10バイトのセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ファンクション:9	文字列のプリントアウト64
ファンクション:10	コンソール・バッファへの読み込み66
ファンクション:11	コンソール入力のステータスのチェック70
ファンクション:12	オペレーティング・システムのバージョンNo.の取り出し72
ファンクション:13	ディスク・システムのリセット75
ファンクション:14	ディスク・ドライブの選択77
ファンクション:15	ファイルのオープン81
ファンクション:16	ファイルのクローズ
ファンクション:17	最初のファイル・ディレクトリのサーチ77
ファンクション:18	次のファイル・ディレクトリのサーチ91
ファンクション:19	ファイルのデリート85
ファンクション:20	シーケンシャル・リード81
ファンクション:21	シーケンシャル・ライト86
ファンクション:22	ファイルの作成86
ファンクション:23	ファイル名の変更94
ファンクション:24	ログイン・ベクトルの取り出し97
ファンクション:25	ログイン・ディスクNo.の取り出し97
ファンクション:26	DMAアドレスのセット・・・・・ 78
ファンクション:27	アロケーション・アドレスの取り出し101
ファンクション:28	ディスク・ライト・プロテクトのセット
ファンクション:29	リード/オンリー・ベクトルの取り出し
ファンクション:30	ファイル・アトリビュートのセット
ファンクション:31	ディスク・パラメータ・アドレスの取り出し114
ファンクション:32	ユーザー・コードのセット/取り出し
ファンクション:33	ランダムな読み出し121
ファンクション:34	ランダムな書き込み
ファンクション:35	ファイル・サイズの計算139
ファンクション:36	ランダム・レコードのセット142
ファンクション:37	ディスク・ドライブのリセット・・・・・・・143
ファンクション:40	ゼロ書き込み(ゼロ・フィル)を伴うランダムな書き込み146





本章では、CP/Mの内部構造を、CP/M上で実行する各種ソフトウェアを開発するユーザーや、CP/MのBIOSを変更して、独自のCP/Mに改造しようとするユーザーを対象に、具体的かつ詳細に、実践に役立つように解説します。本章は、次章の「全システム・コール徹底解説」とは密接な関係にありますので、それぞれ関係する項目を相互に参照して読み進んで下さい。

CP/Mの構成は、入門および実習CP/Mでも解説されているように、

TPA (Transient Program Area)

CCP (Console Command Processor)

BDOS (Basic Disk Operating System)

BIOS (Basic Input Output System)

と、アドレス0000H~00FFHのスクラッチ・パッド・エリアから成り立っています。そのメモリ上の配置を図示しておきます。「実習CP/M」の1章・2章も随時参照して下さい。




Figure-1.1.0 CP/Mシステムの構成

1.1 BIOS(基本入出カシステム)

CP/Mは、どの機種のCP/Mでも能力は同じという訳ではありません。もちろんCPUのクロックが異なれば、処理スピードが違ってくるのは当然ですが、同一機種であっても、BIOSの作り方次第で、例えばディスクの読み書きに要する時間などは、 $4 \sim 5$ 倍の差が出てしまうのです。

ディスクのアクセス・スピードに関して言えば、84ンチ片面単密度の "標準ディスク" では、ディスクの読み書きの際のスキュー・ファクタ(セクタの飛び越し数。後述)などが決められており、よほどへたな設計をしない限り、どれもほぼ同じスピードになります。しかし、倍密度や、4倍密度のフロッピー・ディスク、それにハード・ディスクになると、BIOSの設計の良し悪しで、 $4\sim5$ 倍、あるいはそれ以上の差が出てしまいます。

良くできたCP/Mと、そうでないCP/Mの差は、ディスクのアクセス・スピードだけではありません。スクリーン表示に関しては、エスケープ・シーケンスによるカーソルのアドレッシングや、その他のスクリーン・コントロールは可能か(6.3章参照)、外部機器とのインターフェイスに関しては、プリンタや、RS-232CポートなどのI/Oポートが、CP/Mのフィジカル・デバイスとして自由に活用可能か、キーボードの入力に関しては、割り込み処理によるタイプ・アヘッド機能(割り込み処理とキー入力バッファにより、どんなに高速でタイピングしても、また、CP/Mがどのような仕事を行っていようと、キー入力したものは、1文字の取りこぼしもなくCP/Mに入力される機能)はあるか、など、いろいろな面で、「単にCP/Mが走るというだけ」のものから、「どんなアプリケーションにも対応できる良くできたCP/M」まで、元は同じ "CP/M"であっても、大きな能力の差が生じてしまうのです。CP/M上の多くのソフトウェアの中でも、最近の進んだソフトウェアを実行するには、6.3章でも解説するように、上記の各機能(特にスクリーンのコントロール)などがサポートされた "良くできた" CP/Mでなければ、実行不可能なソフトも多くあるのです。

このような、CP/Mの能力の差が生じる場所が、これから解説を行う

BIOS (Basic Input Output System)

であり、この部分をいかに作るか(一般的なユーザーにとっては、"作られているか"であるが)により、CP/M全体の能力が決定されるのです。

ただし、これらの能力の差は、CP/M自身の関知することではありません。あくまでCP/M外の問題です。例えば、エスケープ・シーケンスによるスクリーンのコントロールなどは、パーソナル・コンピュータ自身のスクリーン出力ルーチンが当然持っていなければならない機能であるのに、それがない。仕方がないのでCP/MのBIOS部でその面倒をみる、ということです。ここの所を誤解しないようにして下さい。

では、このBIOS部の構成、機能、作り方などの基本を解説して行きましょう。

1.1.1 BIOSの構成と機能

それぞれのコンピュータのハードウェアに合わせて作られたBIOSを、"CBIOS" (Customized BIOS) と呼びます。ここでは、デジタルリサーチ社のマニュアルの中に、サンプルとして提示されているCBIOS のソース・ファイルの骨子を基に、解説を行います。

次に、CBIOSの構成をブロック図で示します。




Figure-1.1.1 CBIOSの骨子


CP/Mの ディスクを含めたすべての入出力は、BDOSにより、このBIOSを通して行われます。CP/Mが、何らかの入出力を行おうとする時、BDOSは、BIOSの先頭に集められているそれぞれのサブルーチンへ導くための "JUMPベクトル" の1つをコールし、そのベクトルに導かれて目的の機能が実行されます。また、入出力がディスク関係であれば、BDOSは、JUMPベクトルの次のブロックに位置する "ディスク・パラメータ・ヘッダ" を、JUMPベクトルの1つ "SELDISK" を介して参照し、ディスク管理に必要な各種データが格納されているアドレスを求め、そのディスクのデータを得ることによってすべてのディスク操作を行います。

合計17個のJUMPベクトルは、どのようなCP/MのBIOSでも、同じCP/Mサイズであれば、その位置するアドレスは変わることなく、常に同じであり、必ずBIOSの先頭に置かれています。同時に、それらのベクトルの順序も決められており、ユーザーが変更することはできません。

この"JUMPベクトル"が、それぞれのCP/Mサイズにより、固定されているからこそ、CP/Mは、 どのようなハードウェアを持ったマシンのBIOSでも、迷うことなく(1番目はBOOT、4番目はコン ソール入力、……などと決まっているので)、すべての入出力を行うことができるのです。

次に、Figure-1.1.1に示した "CBIOSの骨子"のブロック図に対応する、実際のアセンブリ・ソース・プログラムのアウトラインを示します。リスト中の"……"で区切られているのが、それぞれFigure -1.1.1に示したブロックの区切りに当ります。

ここに示すのは、デジタルリサーチ社が提供しているCBIOSの骨子のソースファイル、"CBIOS、ASM"を、48K CP/M用にアセンブルしたPRNリストのアウトラインです。リスト冒頭の、ラベル"MSIZE"の値を、それぞれのマシンの設定可能な最大メモリ容量に合わせてアセンブルすることにより、任意のサイズのCP/MのBIOSを作ることができるようになっています。



```
ORIGIN OF THIS PROGRAM
128 WARM START SECTOR COUNT
     RACO
                                 ORG
                                           BIOS
     002C =
                       NSECTS
                                 EQU
                                           ($-CCP)/128
    TOUR KOP /MIZ
                                  それぞれのサブルーチンへのジャンプ・ベクトル。
ジャンプ先のアドレスは、それぞれのCBIOSにより異なる。
    固定の絶対アドレス
                                                               COLD START
     BA00 C37CBA
                                 JMP
                                           BOOT
    BA03 C3A6BA
BA06 C311BB
                       WROOTE
                                           WBOOT
                                 JMP
                                                               WARM START
                                 JMP
                                           CONST
                                                               CONSOLE STATUS
    BAO6 C311BB
BAO7 C324BB
BAOC C337BB
BAOF C349BB
BA12 C34FBB
BA13 C34FBB
BA18 C354BB
BA1E C35ABB
BA1E C35ABB
                                 JMP
                                           CONIN
                                                               | CONSOLE CHARACTER IN
                                           CONDIT
                                                               CONSOLE CHARACTER OUT
                                 JMP
                                 JMP
                                           LIST
                                                               ILIST CHARACTER OUT
                   CBIS OVENTIC JMF
                                           PUNCH
                                                               PUNCH CHARACTER OUT
                   より、各サブルー JMP
チンのアドレスは JMP
                                           READER
                                                               READER CHARACTER OUT
                                           HOME
                                                               MOVE HEAD TO HOME POSITION
                                                               SELECT DISK
                                 JMP
                                           SELDSK
                   変化する.
                                 JMP
                                           SETTRK
                                                               SET TRACK NUMBER
     BA21 C392BB
BA24 C3ADBB
                                 JMP
                                           SETSEC
                                                               SET SECTOR NUMBER
                                 JMP
                                           SETDMA
                                                               SET DMA ADDRESS
     BA27 C3C3BB
BA2A C3D6BB
BA2D C34BBB
BA30 C3A7BB
                                 JMP
                                           READ
                                                               READ DISK
                                 JMP
                                           WRITE
                                                               WRITE DISK
                                                               RETURN LIST STATUS
                                 JMP
                                           LISTST
                                 JMP
                                           SECTRAN
                                  8インチ片面単密度の標準アイスクを使った、4ドライブ・システム用の
                                  ティスク・バラメータ・テーブル
                                 DISK PARAMETER HEADER FOR DISK OO
     BA33
                                           TRANS, 0000H
           F3840000
                        DPRASE!
                                 DW
     BA37
           00000000
                                  DW
                                           0000Н, 0000Н
     BASB
           FOBCBDBA
                                            DIRBF, DPBLK
                                  DW
                                  DW CHKOO, ALLOO
DISK PARAMETER HEADER FOR DISK 01
     BA3F
           ECBD70BD
                                                                                                  れらのテー
                                                                             イスク
     BA43
           73BA0000
                                            TRANS, OOOOH
                                  DW
     BA47
           00000000
                                  DW
                                            0000Н, 0000Н
     BA4B FOBCBDBA
                                  DW
                                            DIRBF, DPBLK
                                                                             パラメータ
                                  DW CHK01, ALLO1
DISK PARAMETER HEADER FOR DISK 02
     BA4F
           FCBD8FBD
                                                                                                  プルは、
                                            TRANS, 0000H
     BA53 73BA0000
                                  DW
     BA57 00000000
                                  DW
                                            0000Н, 0000Н
                                                                                                  D
     BASB FOBCBDBA
                                  DW
                                            DIRBF, DPBLK
     BA5F
           OCBEAEBD
                                  DW
                                            CHKO2, ALLOZ
                                                                                                  S
                                  DISK PARAMETER HEADER FOR DISK 03
                                                                                                  KD
     BA63 73BA0000
                                  DW
                                            TRANS, 0000H
     BA67 00000000
                                  DW
                                            0000Н, 0000Н
                                                                                                  EF
                                            DIRBF, DPBLK
      BA6B FOBCBDBA
                                  DW
           1CBECDBD
                                            CHK03, ALLO3
     BA6F
                                  DW
                                                                                                  マクロ・ライブラリにより簡単
これ以後のアドI
CBIOSにより-
                                                                                          セクタ変換ペクトルイスクの~33に共通)
             一定ではない
                                  SECTOR TRANSLATE VECTOR
                                            1,7,13,19 25,5,11,17
     BA73 01070D13
                        TRANS:
                                  DB
                                                                : SECTORS 1,2,3,4
                                                               |SECTORS 5,6,7,8
|SECTORS 9,10,11,12
|SECTORS 13,14,15,16
     BA77 19050B11
                                  DB
                                            23, 3, 9, 15
           1703090F
                                  DB
                                            21,2,8,14
     BA7F 1502080E
                                  DB
                                            20, 26, 6, 12
     BAB3 141A060C
                                  DB
                                                                SECTORS 17,18,19,20
                                                                | SECTORS 21, 22, 23, 24
     BAR7 1218040A
                                  DB
                                            18, 24, 4, 10
      BABB 1016
                                                                SECTORS 25, 26
                                            16,22
                        DPBLK
                                  DISK PARAMETER BLOCK, COMMON TO ALL DISKS
                                                                SECTORS PER TRACK
     BABD 1A00
                                  DW
                                            26
                                                                                          スクバラメータ・プロック(ディスクの)のに共通)
                                                                                                  に作成できる
      BABF 03
                                  DB
                                            3
                                                                BLOCK SHIFT FACTOR
      BA90 07
                                            7
                                                                BLOCK MASK
                                  DB
                                                                NULL MASK
      BA91 00
                                  DB
                                            0
      BA92 F200
                                            242
                                                                DISK BIZE-1
                                  DW
      BA94 3F00
                                  DW
                                                                DIRECTORY MAX
                                            63
      BA96 CO
                                  DB
                                            192
                                                                ALLOC O
      BA97 00
                                                                ALLOC 1
                                  DB
                                            0
      BA98 1000
                                            16
                                                                CHECK BIZE
                                  DW
      BA9A 0200
                                  DW
                                            2
                                                                TRACK OFFSET
                                  END OF FIXED TABLES
```

	コールド・ブート、ウォーム・ブートに関する一連のサブルーチン. (注:"~/"配号はユーザーによるルーチンを表す)
BA9C	POOT: SIMPLEST CASE IS TO JUST PERFORM PARAMETER INITIALIZATION
BAA6	WBOOTI SIMPLEST CASE IS TO READ THE DISK UNTIL ALL SECTORS LOADED ***********************************
	4つのロジカル・アパイスの各ハンドラのサブルーチン、それぞれのコンピュータのハードウェアに合わせて作成する。この例では、10パイトによるフィジカル・アパイスのサポートは行っていない。
BB11	CONST! CONSOLE STATUS, RETURN OFFH IF CHARACTER READY, OOH IF NOT ***********************************
BB24	CONIN: CONSOLE CHARACTER INTO REGISTER A ~ CON: "の1文字入力ルーチン、RET
BB37	CONOUT: CONSOLE CHARACTER OUTPUT FROM REGISTER C でいい。 CON: の1文字出力ルーチン、
BB49	 LIST: LIST CHARACTER FROM REGISTER C ***********************************
BB4B	LISTST: RETURN LIST STATUS (0 IF NOT READY, 1 IF READY) RETURN LIST STATUS (0 IF NOT READY, 1 IF READY) RETURN LIST STATUS (0 IF NOT READY, 1 IF READY) RETURN LIST STATUS (0 IF NOT READY, 1 IF READY)
BB4D	PUNCH: PUNCH CHARACTER FROM REGISTER C でいい。"の1文字出力ルーチン、RET
BB4F	READER: JREAD CHARACTER INTO REGISTER A FROM READER DEVICE RET
	ティスク・ドライブの入出力関係ドライバ・ルーチン
BB54	HOME: MOVE TO THE TRACK OO POSITION OF CURRENT DRIVE TRANSLATE THIS CALL INTO A SETTRK CALL WITH PARAMETER OO TRANSLATE THIS CALL INTO A SETTRK CALL WITH PARAMETER OO TRANSLATE THIS CALL WITH PAR
BB5A	RET ON FIRST READ/WRITE SELDSK: SELECT DISK GIVEN BY REGISTER C ***********************************
BB7D	RET SET TRACK GIVEN BY REGISTER C SET TRACK GIVEN BY REGISTER C Number
BB92	SET SECTOR GIVEN BY REGISTER C




Figure-1.1.2 48K CP/MのCBIOSのソース・リストの骨子.

17個のJUMPベクトルによって導かれるそれぞれのサブルーチンを、リスト中では次のような形式で示しておきます。

ラベル名: ; このサブルーチンの機能 ~(ユーザーによるルーチン) RET

これらのサブルーチンは、CBIOSを作ろうとするユーザーが、それぞれのマシンに合わせて作らなければなりません。

次に動作の一例として、BDOSが $^{\circ}$ CONIN $^{\prime}$ (コンソールからの1文字入力)をコールした場合のBIOS内の処理の流れを図示しておきます。




Figure-1.1.3 CBIOS内の処理の流れ

次に、各サブルーチンのそれぞれの機能の内容を解説します。

JUMPベクトルにより導かれる各サブルーチンの機能

各サブルーチンの入出力条件を、JUMPベクトルの並び順に示します。ここに示されているそれぞれの内容は、各ルーチンでの最低限必要な処理であり、他に必要があれば、ユーザー独自のものを拡張します。

BOOT: $(3-\nu \cdot 7-1)$

コールド・スタート・ローダから引き継がれ、システムの基本的なイニシャライズを行うルーチンである。次の "WBOOT" とも関連するので、共通のルーチン "GOCPM" を設け(リスト参照)、ここでは、IOバイトのセットとドライブ A:を選択するために、アドレス03H(ログイン・ディクスNo.の格納バイト)を0にセットして、ラベル "GOCPM" へジャンプすればよい。その他ここで必要なものがあれば付け加え、あとの処理は"WBOOT"のルーチンと共通の "GOCPM" で行えばよい。

WBOOT: $(\dot{p}_{\dagger} - \Delta \cdot \ddot{\gamma} - 1)$

キーボードからのCtrl-Cの入力時や,アドレス0000Hへジャンプした時などのウォーム・スタート (リブート) の際に呼ばれるルーチンであり,次に示す各イニシャライズを行う.

- ○ディスクのシステム・トラックから、BIOSを除いたすべてを読み出し、メモリ上に再ロードする.
- ○アドレス00H~02Hに、ウォーム・スタートのジャンプ・ベクトルをセットする。
- ○アドレス $05H\sim07H$ に、システム・コールのためのBDOSへのジャンプ・ベクトルをセットする。
- \bigcirc ログイン・ディスクNo. (アドレス03Hの値) を \mathbb{C} レジスタにセットして、CCPの先頭にジャンプする.

CONST: (コンソール・ステータス)

現在の $^{\circ}$ CON: $^{\prime\prime}$ に割り当てられているデバイスのステータスをチェックする。READYであればFFH, BUSYであれば00HをAレジスタにセットしてリタンする。

CONIN: (コンソール・インプット)

現在の "CON:" に割り当てられているデバイスから1文字を入力し、そのアスキー・コードを Aレジスタにセットしてリタンする。デジタルリサーチ社のマニュアルには、最上位ビットを 0 にするよう指示があるが、その必要はない(カナや、グラフィック・キャラクタに対応するには)。このルーチンは、入力がない場合は内部で入力があるまでループさせること。

CONOUT: (コンソール・アウトプット)

現在の *CON: " に割り当てられているデバイスに、Cレジスタにセットされているアスキー・ コードを出力する.

LIST: (リスト・アウトプット)

現在の "LST: " に割り当てられているデバイスに、 Cレジスタにセットされているアスキー・ コードを出力する。

PUNCH: (パンチ・アウトプット)

現在の "PUN:" に割り当てられているデバイスに、Cレジスタにセットされているアスキー・コードを出力する。

READER: $(1) - \cancel{y} \cdot \cancel{1} \cdot$

現在の "RDR:"に割り当てられているデバイスから1文字を入力し、Aレジスタにセットしてリタンする。入力がない場合は、入力されるまで内部でループする。これも、"CONIN"の場合と同様に、最上位ビットを0にする必要はない。

HOME: (ホームへのシーク)

ログイン・ディスクのヘッドを,ホーム位置 (トラック00) にシークする。後述の "SETTRK" ルーチンを利用してもよい。

SELDSK: (セレクト・ディスク・ドライブ)

CレジスタにセットされているドライブNo. $(A := 0, B := 1, \dots, P := 15)$ のドライブを選択するためのルーチン.

CレジスタにセットされているドライブNo.に従って、そのドライブのディスク・パラメータ・ヘッダのベース・アドレス(リストでは、それぞれ、BA33H、BA43H、BA53H、BA63Hに当たる)をH、Lレジスタにセットしてリタンする。もし、存在しないドライブが選択された場合は、H、Lレジスタに0000Hをセットしてリタンする。実際の動作は、リード/ライトの直前に行えばよい(注)。

SETTRK: $(+v) \cdot (+jv)$

B, Cレジスタ(フロッピー・ディスクであれば、256トラック以下であるので、Cレジスタのみ見ればよい)にセットされている値のトラックNo.に、ヘッドをシークする。実際の動作は、リード/ライトの直前に行えばよい(注).

SETSEC: (セット・セクタ)

B、Cレジスタにセットされている値のセクタNo.を、ディスク・コントローラに送り込む。実際の動作は、リード/ライトの直前に行えばよい(注)。

SETDMA: (セットDMAアドレス)

B, Cレジスタにセットされているアドレス (デフォールトは0080H, その他の値は, ユーザーのシステム・コールによる設定で任意) に, ディスクのリード/ライトを行う際の128バイトの入出力バッファを設定する.

要するに、ここで設定されたバッファを介して、リード/ライト時のデータの入出力が行われる。

READ: (ディスク・リード)

"SELDSK", "SETTRK", "SETSEC"で, あらかじめ指定されている1セクタのデータを読み出し, DMAバッファに格納する.

セクタ・リードが正常に行われた場合は00,もし回復できないエラーを起こした場合は01のエラー・コードをAレジスタにセットしてリタンする。ただし,エラーが起こった場合,普通は10回程度のリトライを行う。

エラー・コードにより、BDOSはエラー・メッセージを出力する.

WRITE: (ディスク・ライト)

DMAバッファの1セクタのデータを、ディスクに書き込む。その他は上記 "READ" の場合と全く同じ。

LISTST: (リスト・ステータス)

現在の"LST:"に割り当てられているデバイスのステータスをチェックする。READYならFFH、BUSYなら00HをAレジスタにセットしてリタンする。

バック・グラウンド・プリントアウト・プログラムの "DESPOOL" などでこのルーチンが利用される。通常は00Hとなるようにしておくこと。

SECTRAN: (セクタ・トランスレータ)

ディスクのリード/ライトを少しでも高速に行う目的の、スキュー(セクタの飛び越し読み書き、 後述)を行うための、ロジカル・セクタ⇒フィジカル・セクタの変換ルーチンである。

ロジカル・セクタNo.がB, Cレジスタに、セクタ変換テーブルの先頭アドレスがD, Eレジスタにセットされ、当ルーチンがコールされる。変換されたフィジカル・セクタNo.は、H, Lレジスタにセットしてリタンする。

注)これらのパラメータを、Figure-1.1.2のアドレスBCE9H~BCEFHのバッファにセットしておき、リード/ライトの直前に一括して実行すればよい。

ここで示したCBIOSのブロック図や、ソース・リスト、各ルーチンの機能などは、標準的なCP/M を動作させるための必要最少限のBIOSであり、IOバイトによるロジカル・デバイスに対する各フィジカル・デバイスの選択やそれらのドライバ・ルーチンなどは含まれていません。

IOバイトを利用する場合は、4つのロジカル・デバイスの各ルーチン(ステータス・チェック・ルーチンも含む)のそれぞれの冒頭に、アドレス03HのIOバイトの値をみて、その値が指示するデバイスを選択するための"デバイス・セレクト・ルーチン"を設けなくてはなりません。その上で、それらのフィジカル・デバイス自身のルーチンを設ける訳です。

その他、"良くできた使えるCP/M"にするためには、オプション的な各種機能を、それぞれのルーチンに盛り込む必要もあるでしょう。一方、フィジカル・デバイスや、ロジカル・デバイスの中で、もし使う必要がない周辺装置があるならば、それらのサブルーチンは書く必要はありません。その場合は、もし誤ってコールされた場合の暴走を防ぐために、"RET"命令を書いておき、何もせずにリタンするようにしておくのが良いでしょう。

ユーザー・プログラムから各エントリ・ポイントの直接CALL

前述の17のJUMPベクトルは、"BOOT" と "WBOOT" を除き、それらに続くルーチンは、最後が "RET" 命令で終わるサブルーチンの形式をとっています。よって、2章で解説する "システム・コール" を利用しなくても、JUMPベクトルに導かれる17の機能は、このエントリ・ポイントに対する 各CP/Mサイズに固有の絶対アドレスを、直接にCALLすることにより、それぞれ実行することができます。"BOOT"、"WBOOT" のルーチンは、サブルーチンではありませんが、スタック・ポインタもイニシャライズしますので、"CALL" 命令でも "JMP" 命令でもどちらでも実行可能です。

- この BIOSエントリ・ポイントの直接CALLによるメリットは,
- ① コンソールなどの周辺装置の入出力に関するものでは、システム・コールに伴うBDOS内でのオーバ・ヘッド(目的の機能が実行されるまでに介在する各種ルーチン)が省かれるので、その分だけ処理が高速になる。
- ② BDOSに一切関係せず各処理が行える.
- ③ システム・コールの機能にはない、任意のセクタのリード/ライトが可能である。

などが挙げられます。

CALLの具体的な方法は、CALLに際しパラメータが必要なものは、それぞれのレジスタにパス・パラメータをセットして、それぞれのJUMPベクトルの絶対アドレスをCALLすればよい訳です。

例えばFigure-1.1.2の48K CP/Mでは、

Cレジスタ←出力キャラクタ CALL BA0CH

を実行することにより、コンソールに任意の1文字を出力することができます。

しかし、CP/Mのサイズは20K~64Kまで様々ですので、実際のアプリケーションには、どのCP/Mサイズに対しても実行可能となるように、アドレス0000H~0002Hにある"WBOOT"のエントリ・ポイントに示されているアドレスを基に、その他16のJUMPベクトル自身のアドレスを算出するというテクニックがよく使われています。

次に、BIOS JUMPベクトル・エントリ・ポイントの一覧表を示しておきます。

BOOT = 4A00(20K)	7400(32K)	BANN(48K)	FA00(64K)

アドレス	ベクトル名	機能	パス・パラメータ	リタン・パラメータ
××00H	воот	コールド・フート	_	C← 0
××03H	WBOOT	ウォーム・ブート	_	C←ドライブNo.
××06H	CONST	コンソール・ステータス・チェック	_	A←FFH/00 (レディー/ビジー)
××09H	CONIN	コンソール入力	_	A←入力ギャラクタ
××0CH	CONOUT	コンソール出力		-
××0FH	LIST	リスト出力	C←出力キャラクタ	-
××12H	PUNCH	パンチ出力	J	-
××I5H	READER	リーダ入力	_	A←入力キャラクタ
XXI8H	HOME	ヘッドのホーム・シーク	_	
××IBH	SELDSK	ディスク・ドライブの選択	C←ドライブNo.	HL←DPH
××1EH	SETTRK	トラックNo.のセット	C←トラックNo.	-
××21H	SETSEC	セクタNo.のセット	C←セクタNo.	-
××24H	SETDMA	DMAアドレスのセット	BC←DMAアドレス	_
××27H	READ	指定されたセクタのリード	_	A←00/01 (OK/エラー)
××2AH	WRITE	<i>"</i> ライト	-	(010) = 7
××2DH	LISTST	リスト・ステータスのチェック	_	A←FFH/00
××30H	SECTRAN	セクタ・トランスレータ	BC←ロジカル・セクタNo.	(レディー/ビジー) HL←フィジカル・
			DE←トランスレート ・テーブル・アド	セクタNo.
			レス	

BIOS JUMPベクトル・エントリ・ポイント

1.1.2 ディスク・パラメータ・テーブル

CBIOSのブロック図や、ソース・リストに示されているように、"JUMPベクトル"に続くエリアは、 "ディスク・パラメータ・テーブル"と呼ばれる、ディスクの入出力を行う際に必要な、各ディスク・ ドライブに関する情報を保管するためのエリアが置かれています。

ディスク・パラメータ・テーブルは、次に示す 3 つの部分から構成されています(Figure-1.1.1およびFigure-1.1.2も参照)。

- 1. ディスク・パラメータ・ヘッダ
- 2. セクタ・トランスレート・テーブル
- 3. ディスク・パラメータ・ブロック

これらのそれぞれについて説明して行きましょう。2章の「システム・コール」のファンクション27,31,35などとも密接な関係がありますので、相互に参照して下さい。

ディスク・パラメータ・ヘッダ

DPHと呼ばれ、CBIOSのリストに示されているように、4ドライブ・システムであれば4個、nドライブ・システムであればn個というように、各ドライブにそれぞれ独立したDPHを設けます。

DPHの構成を、Figure-1.1.2のCBIOSのリストを例に解説しましょう。

リストでは、1個のドライブの各パラメータを、1ラインに4バイトずつ、4ラインに分けて書いてありますが、ここでは横一列に並べて示します。





Figure-1.1.4 1つのドライブのディスク・パラメータ・ヘッダの構成

上図で、()内は、Figure-1.1.2のCBIOSのリストの "DISK00" の場合のシンボル名です。この場合の実アドレスが、リスト左側に示されていますので、実際のトランスレート・テーブル(TRANS:) や、リスト最後の "SCRATCH RAM AREA" とを対比して下さい。

図中の小文字のnは,ディスクNo.を示しますが,同一機種のドライブを使用するのであれば、"XLT" と "DPB" は1つのものを全部のドライブで共用することができます (CBIOSのリストでは,共用している). ただし、"CSV"、"ALV" については完全に独立していなければなりません.

ディスク・ドライブをn 個使用するシステムでは、Figure-1.1.4のディスク・パラメータ・ \sim ッダを、次の図に示すように、それぞれのドライブに対応してn 個設けます。



図中で、()のついてないシンボルの呼び方は、後述の "DISKDEF" マクロ・ライブラリで用いられているものであり、()の中の呼び方は、Figure-I.I.2のCBIOSのリストでのものである。

CBIOSのリストでは、4つの同一ドライブを使用するため、 "TRANS" と "DPBLK" は、それぞれ 1つ設けるだけで、すべてのドライブで共用している。

Figure-1.1.5 n 個のディスク・ドライブを持ったシステムのディスク・パラメータ・ヘッダ


注)このディスク・パラメータ・ヘッダは、後述の "DISKDEF" マクロ・ライブラリにより、自動的に作成できます。

セクタ・トランスレート・ベクトル

同心円状の各トラックのセクタを、少しでも速く読み書きするための手法として、"スキュー"があります。スキューは、セクタの飛び越し読み書きのことであり、普通にアクセスする場合は、同一トラック上のセクタを、ディスク1回転につき1セクタしかリード/ライトできないところ、セクタ番号にこのスキューを持たせることにより、数セクタのリード/ライトを可能にするものです。

この "スキュー" の概念を次の図で示します。

スキュー・ファクタのないディスクの



上図は、スキューのない場合と、ある場合の、ディスク上の1つのトラックをリードする際の模式 図です.

まず、スキューのない場合、セクタを1,2,3,……のように順番に読み出すことを考えてみましょ う、実際のディスクのアクセスは、このようなセクタを順番に連続してリード/ライトする場合(シ ーケンシャル・ファイル)が多いのです。現実は、ディスクが回転するのですが、図では便宜上、へ ッドがディスクの回りを回転しながら読み出すように説明されています。

図に示されているように、ディスクが回転し、リード/ライト・ヘッドの下にセクタ1が来た時に、 セクタ1のデータが読み出されました。そのデータを、所定のメモリに格納し、次のセクタであるセ クタ2を読み出す準備が整った時には、すでにセクタ2は、ヘッドの下を通り過ぎてしまっています。 ディスクが1回転するのを待たなければ、セクタ2を読み出すことはできません。つまり、スキュー がなければ、セクタを連続して読む場合は、ディスク1回転につき1セクタしかリードできないとい うことを示しています.

次に、スキュー・ファクタ6を持つ、8インチ片面単密度の標準フロッピー・ディスクの場合を考 えてみましょう。セクタ変換テーブルの実際は、Figure-1.1.2のCBIOSのリストにも示されていますが、 CP/Mが、標準ディスクのロジカル・セクタ(論理セクタ)を1, 2, 3, ……と順番に読むということは、

実際には、フィジカル・セクタ(物理セクタ)を、1、7、13、19、……と読み出すことになるのです。 さて、この場合のリード・オペレーションの様子がFigure-1.1.6に図示されていますが、このようにディスク1回転に、ロジカル・セクタ1、2、3、4、5の計5セクタが読み出されています。先程の、スキューがない場合の5倍の速さでディスクをアクセスできる訳です。図では"リード"に対して述べていますが、"ライト"の場合も全く同様にこれらのことが言えます。

以上で、"スキュー"の概念は理解されたと思います。そして標準ディスクのように、スキュー・ファクタを持った場合に必要となるものが、本題である「セクタ・トランスレート・ベクトル」である訳です。

8 インチ標準ディスクのセクタ変換テーブルは、Figure-1.1.2のCBIOSのリストに、その実際のものが示されていますが、ロジカル・セクタとフィジカル・セクタは次のように対応しています。



Figure-1.1.7 8 インチ標準ディスクのロジカル・セクタ⇒フィジカル・セクタの対応

ディスクのリード/ライトを行う時、その管理者であるBDOSは、ロジカル・セクタ番号をCBIOSに与え、そのフィジカル・セクタ番号を "SECTRAN" サブルーチンで計算させます。そこで得られたフィジカル・セクタ番号を、"SETSEC" サブルーチンで指定して、"READ" や "WRITE" を実行させる訳です。

注)このセクタ・トランスレート・ベクトルは、スキュー・ファクタを指定することにより、後述 の "DISKDEF" マクロ・ライブラリにより、自動的に作成されます。

スキューのないディスクはすべてアクセスが遅いという訳ではありません。ハードウェアでスキューを持たせているものや、ブロック・リード/ライト(ディスク1回転に1トラックの全部のデータをリード/ライトするもの)を行って高速化を計ることもできます。

ディスク・パラメータ・ブロック

ディスク・パラメータ・ブロック (DPB) は、Figure-1.1.2のCBIOSのリストでは、ラベル "DPBLK" で始まる一連のテーブルであり、ディスク・パラメータ・ヘッダの "DPBn"(Figure-1.1.2のリストでは "DPBLK")によって、そのブロックの先頭がアドレスされています。

DPBは、BDOSがディスク管理をするのに必要な、各ドライブのハードウェア的な情報のすべてを持っており、ミニディスクから8インチ・ディスク、それにハード・ディスクまで、すべてのドライブは、このDPBによってその諸元が定義され、BDOSに管理されます。

Figure-1.1.2のCBIOSのリストでは、4つのドライブが同一の機種であるため、1つのDPBを共用しています。しかし、CP/Mは、1つのシステムで、機種の異なるディスク・ドライブを自由に組み合わせて使用することができます。

例えば、ドライブA:がミニの両面ドライブ、ドライブB:がミニの片面ドライブとなるシステム(このようなシステムは、両面 \mapsto 片面のファイル変換が、PIPコマンドで自由にできる)とか、ドライブA:、B:が 8 インチの両面で(ただし、8 インチの片面単密ディスケットをセットした場合は、自動判別して、そのドライブは、8 インチ片面として動作するようにしておくとよい)、ドライブE:、F:がミニの両面というように、それぞれのドライブに専用のDPBを設けることにより、このような異なったドライブを 1 つのシステムで使用することができます。

次に、ディスク・パラメータ・ブロックの各フィールドについて、Figure-1.1.2の標準ディスクの CBIOSを例に説明しましょう.

DPBLK: (回は I バイト, 回回は 2 バイトのエリアを示す、記入されている数値は8 インチ標準ディスクのもの)

STATE OF THE PARTY OF			
SPT 26	Sectors Per Track	トラックあたりの全口ジカル・ヤクタ数	(128バイトを1セクタとする)

- BSH 03 Block SHift factor. データアロケーション・ブロックシフトのファクタで, データ・ブロック・アロケーションサイズによって決められる. 数値 * 3 * 0 の意味は, $1024=128\times2^3$ 0 * 3 乗 * 0 のこと.
- BLook Mask. ブロック・マスクのことで、データ・ブロックのアロケーション・サイズによって決められる。数値 * 7 * の意味は、0~7の8セクタ=1024バイトで1ブロックを示す。
- EXM 00 EXtent Mask、データ・ブロックのアロケーション・サイズと、ディスク・ブロック数によって決められるエクステント・マスク。
- DSM Disk Size Max. ディスクのデータ・ブロックの最大数 I. 数値 *242" の意味は、 (128パイト×26セクタ)×(77本-2本)/1024パイト I = 242(余りは切りすて)。
- DRM DiRectory entries Max. ディスクに収容可能なディレクトリ・エントリの数ーⅠ. 次のAL0とAL1はこのディレクトリ・ブロックによって決められる.
- ALI 8ビットは、ディレクトリ・エントリに使用するデータ・ブロックを示す。この例では、2つのビットが 1なので、2つのデータ・ブロック=2Kバイトがディレクトリ・エリアとして使用されることを示している。
- CKS ChecK vector Size. ディレクトリをチェックするベクトルのサイズ。 CKS = (DRM+ 1)/4. ただし、ハード・ディスクのようなメディアを交換しないものは 0 となる.
- OFF 2 track OFFset. システム・トラックをスキップするためのオフセット値. あるいは, 大容量のハード・ディスクを、複数のドライブに分割する場合にも利用できる. 数値 *2 * は, システム・トラックが 2 本であることを示す。

このDPBの各パラメータ間の関係を次に示します。

B L S (ブロック) (・サイズ)	В	S	Н	В	L	М
1,042		3			7	
2,048		4			15	
4,096		5			31	
8,192		6			63	
16,384		7			127	

BLS	D S M (255以下)	D S M (256以上)
1,024	0	_
2,048	I	0
4,096	3	1
8,192	7	3
16,384	15	7

BLS	ードライブに収容可能な ディレクトリ・エントリ総数	
1,024	(ALO, ALIの) ×32 ビット*I"の数) ×64	
2,048	(ビット*I"の数/ ×64	
4,096	×128	
8,192	×256)
16,384	×512	,

Figure-1.1.8-1

Figure-1.1.8-2

Figure-1.1.8-3

注)これらのディスク・パラメータ・ブロックは、後述の "DISKDEF" マクロ・ライブラリにより、 自動的に作成することができます。

1.1.3 DISKDEFマクロ・ライブラリの使い方

前項1.1.2で述べた3つの部分から成るディスク・パラメータ・テーブルと、CBIOS最後部のスクラッチRAMエリアは、標準CP/Mのディスケットに含まれているファイル、"DISKDEF. LIB"(ディスク・ディファイン・マクロ・ライブラリ)を、デジタルリサーチ社のマクロ・アセンブラの "MAC"でアセンブルすることにより、自動的に作成することができます。

"MAC" については、3.1章を参照して下さい。

CBIOS END

DISKDEFマクロは、一般的に、CBIOSの中の次に示す位置に置かれます。




Figure-1.1.9 DISKDEFマクロの位置

次に、DISKDEFマクロ・ライブラリを使って、8インチ標準ディスクの場合と、5インチのミニ両面ディスクの場合について、実際にパラメータを設定してアセンブルを行い、ディスク・パラメータ・テーブルなどを自動的に作成してみましょう。

8 インチ片面単密度の標準ディスクの場合

このディスクの物理的パラメータは,

128バイト/1セクタ 26セクタ/1トラック 77トラック/1ディスク

であり、標準ディスクのシステム・ディスクは、

2本のシステム・トラック64のディレクトリ・エントリ数

となっていますので、これらから、DISKDEFの各パラメータを決定します。

アセンブルするためのソース・ファイルは、本来ならば、CBIOS全体である訳ですが、ここでは、DISKDEFマクロ・ライブラリのみに注目してもらうため、DISKDEFマクロのみのソース・ファイルを作りました。そのアドレスは、Figure-1.1.2のCBIOSのリストと一致するように、ORGで指定してあります。

そのソース・リスト (ファイル名8INCH1S. ASM) を次に示します.

このソース・ファイルを、マクロ・アセンブラの "MAC" でアセンブルし、その結果、ディスク・パラメータ・テーブルなどが、どのように展開されるか、生成されたPRNファイルを見てみることにしましょう (MACによるアセンブルは、3.1章を参照)。

その前に、上記ソース・ファイル中のDISKDEFパラメータの意味を次に示しておきます。

dn …ロジカル・ディスクNo.通常は、0=A:、1=B:、……、15=P: である。

fsc …各トラックの最初のセクタNo. 0 あるいは1である。

lsc …各トラックの最後のセクタNo.

skf …セクタの飛び越し読み書きのスキュー・ファクタ. スキューをかけない場合は,これを省略する.

bls $\cdots 1$ データ・ブロックのサイズ (バイト数), Figure-1.1.12参照.

dks …システム・トラックを除くディスクの全容量を、bls単位で表したもの。

dir …ディレクトリ・エントリの数.

- cks …書き込み前にログインされてからディスケットが交換されていないかをチェックするディレクトリ・エントリの数. フロッピー・ディスクのように、メディアが交換できるものはdirと同じ値. ハード・ディスクのように変換しないものは0をセットする(チェック不要).
- ofs …システム・トラックを確保するためのオフセット数. 通常は、使用するシステム・トラックの本数をセットする. ハード・ディスクの場合は、ドライブ単位に分割するのにも利用される.




Figure-1.1.10 標準ディスク用のディスク・パラメータ・テーブルを、"DISKDEF" マクロ・ライブラリで実験的に作成するためのソース・ファイル。

以上9個のパラメータを、Figure-1.1.10に示されているように標準ディスクの場合の値にセットして、DISKDEFのマクロ・コールを行います。

MACによるアセンブル後のPRNファイルを次に示します。展開された4つの部分を、Figure-1.1. 2のCBIOSのリストと照合してみて下さい。

	;*****	**** 8 1	NCH SINGLE SIDE	D *******	
BA33		MACLIB ORG	DISKDEF OBA33H		
		DISKS	4		
BA33+=	DPBASE	EQU		OF DISK PARAMETER BLOCKS	
BA33+82BA0000	DPEO:	DW	XLT0,0000H	; TRANSLATE TABLE	
BA37+00000000		DW	0000Н,0000Н	SCRATCH AREA	
BA3B+FOBC73BA		DW	DIRBUF, DPBO	DIR BUFF, PARM BLOCK	テ
BA3F+8FBD70BD		DW	CSVO, ALVO	; CHECK, ALLOC VECTORS	イフ
BA43+82BA0000	DPE1:	DW	XLT1,0000H	; TRANSLATE TABLE	ろう
BA47+00000000		DW	0000H,0000H	SCRATCH AREA	it
BA4B+FOBC73BA BA4F+BEBD9FBD		DW DW	DIRBUF, DPB1	; DIR BUFF, PARM BLOCK	バラメ
BA53+B2BA0000	DPE2:	DW	CSV1,ALV1 XLT2,0000H	; CHECK, ALLOC VECTORS ; TRANSLATE TABLE	7
BA57+00000000	Di LZ.	DW	0000Н, 0000Н	SCRATCH AREA	9
BA5B+FOBC73BA		DW	DIRBUF, DPB2	DIR BUFF, PARM BLOCK	À
BASF+EDBDCEBD		DW	CSV2, ALV2	CHECK, ALLOC VECTORS	ny 4
BA63+82BA0000	DPE3:	DW	XLT3,0000H	TRANSLATE TABLE	9
BA67+00000000		DW	0000н, 0000н	SCRATCH AREA	
BA6B+FOBC73BA		DW	DIRBUF, DPB3	DIR BUFF, PARM BLOCK	
BA6F+1CBEFDBD		DW	CSV3, ALV3	CHECK, ALLOC VECTORS	
BA73+= BA73+1A00	DPBO	EQU	\$ 26	; DISK PARM BLOCK ; SEC PER TRACK	ディ
BA75+03		DB	3	BLOCK SHIFT	ィスク・バラメータ・フロッ
BA76+07		DB	7	: BLOCK MASK	ie
BA77+00		DB	0	EXTNT MASK	9
BA78+F200		DW	242	; DISK SIZE-1	X
BA7A+3F00		DW	63	DIRECTORY MAX	4
BA7C+CO		DB	192	; ALLOCO	-
BA7D+00		DB	0	; ALLOC1	6
BA7E+1000		DW	16	; CHECK SIZE	7
BAB0+0200		DW	2	GOFFSET	
BA82+=	XLTO	EQU	\$	TRANSLATE TABLE]
BA82+01		DB	1		
BA83+07		DB	7		
BAB4+OD		DB	13		7
BA85+13		DB	19		
BA86+19		DB	25		
BA87+05 BA88+0B		DB	5 11		
BA89+11		DB	17		
BABA+17		DB	23		
BABB+03		DB	3		12
BABC+09		DB	9		5
BABD+OF		DB	15		変
BA8E+15	1	DB	21		拠べ
BABF+02	ā	DB	2		セクタ変換ベクトル
BA90+0B		DB	8		
			4.4		
BA91+0E		DB	14		10
		DB DB DB	14 20 26		10

BA95+0C BA96+12		DB DB	12 18		
BA97+18 BA98+04		DB	24		
BA99+0A		DB	4		an fair making
		DB	10		
BA9A+10 BA9B+16		DB DB	16 22		
		DISKDEF	1,0		
BA73+=	DPB1	EQU	DPBO	: EQUIVALENT PARAMETERS	
001F+=	ALS1	EQU	ALSO	SAME ALLOCATION VECTOR SIZE	
0010+=	CSS1	EQU	CSSO	SAME CHECKSUM VECTOR SIZE	
BA82+=	XLT1	EQU	XLTO	SAME TRANSLATE TABLE	
		DISKDEF	2,0		
BA73+=	DPB2	EQU	DPBO	; EQUIVALENT PARAMETERS	
001F+=	ALS2	EQU	ALSO	SAME ALLOCATION VECTOR SIZE	
0010+=	CSS2	EQU	CSSO	SAME CHECKSUM VECTOR SIZE	
BA82+=	XLT2	EQU DISKDEF	XLTO	; SAME TRANSLATE TABLE	
BA73+=	DPB3	EQU	DPBO	:EQUIVALENT PARAMETERS	
001F+=	ALS3	EQU	ALSO	SAME ALLOCATION VECTOR SIZE	
0010+=	CSS3	EQU	CSSO	SAME CHECKSUM VECTOR SIZE	
BAB2+=	XLT3	EQU	XLTO	SAME TRANSLATE TABLE	
	72.0		~	, or it is independent the control of the control o	
		1904 M			
	•				
	i				
		SCRATCH	RAM AREA	A FOR BDOS USE	
BCFO		ORG	OBCFOH		
		ENDEF		HOUSE THE STATE OF	
BCFO+=	BEGDAT	EQU	\$	DIRECTORY ACCESS DUEST-	7
BCFO+	DIRBUF:		128	; DIRECTORY ACCESS BUFFER	9
BD70+	ALVO:	DS	31		スクラッチRAMエリア
BD8F+	CSVO:	DS	16		19
BD9F+	ALV1:	DS	31		R
BDBE+	CSV1:	DS	16		A
	ALV2:	DS	31		M
BDCE+	CSV2:	DS	16		古
BDED+	ALV3:	DS	31		P
BDED+ BDFD+	Day of the second		16		
BDED+ BDFD+ BE1C+	CSV3:	DS			
BDED+ BDFD+ BE1C+ BE2C+=	ENDDAT	EQU	\$		
BDED+ BDFD+ BE1C+	CSV3:		\$ \$-BEGDAT	Γ	
BDED+ BDFD+ BE1C+ BE2C+=	ENDDAT	EQU			

Figure-1.1.11 DISKDEFマクロ・ライブラリにより、自動的に作成された標準ディスクのディスク・パラメータ・テーブル。

このように、Figur-1.1.2のリストとは、ラベルの名称や配置が異なるものの、ディスク・パラメータ・テーブルの内容は全く一致していることが分かります。

5 インチの両面ディスクの場合

5 インチの両面ディスクについて、先程と同様にディスク・パラメータ・テーブルを作成してみましょう。

ミニの両面ディスク・ドライブの物理的な諸元は、次のようなものとします。

256バイト/1セクタ 32セクタ/1トラック (サイド0, サイド1の両面で) 40トラック/1ディスク

このディスクには、"スキュー"をかけないことにします。そして、DISKDEFパラメータのデータ・ブロックのサイズ "bls" は2Kバイトにして2048、bls単位で表したディスクの全容量 "dks" は152、ディレクトリ・エントリの数 "dir" と "cks" は128とします。 1トラック当りのロジカル・セクタ数 "lsc" は、 $32 \times 256 / 128 = 64$ となります。オフセット数 "ofs" は前回と同じ 2 とします。

では、前回のFigure-1.1.10のソース・リストと同じものに、上記のパラメータをセットしたものを次に示します。ファイル名は "MINI2W. ASM" です。




Figure-1.1.12 ミニの両面ディスク用のディスク・パラメータ・テーブルを、"DISKDEF" マクロ・ライブラリで実験的に作成するためのソース・ファイル.

これをMACを使ってアセンブルし、生成されたPRNファイルを次に示します。展開の状態を、Figure -1.1.11のものと比較して下さい。

	;*****	**** MINI	DOUBLE S	IDED	*******	
		MACLIB	DISKDEF			
BA33		ORG	оваззн			
		DISKS	4			
BA33+=	DPBASE	EQU		BASE	OF DISK PARAMETER BLOCK	S
BA33+00000000	DPEO:	DW	XLT0,0000	Н	TRANSLATE TABLE	用包装的数数
BA37+00000000		DW	0000H,000	ОН	SCRATCH AREA	分别的数据的
BA3B+FOBC73BA		DW	DIRBUF, DP	BO	; DIR BUFF, PARM BLOCK	
BA3F+83BD70BD		DW	CSVO, ALVO	1	CHECK, ALLOC VECTORS	3
BA43+00000000	DPE1:	DW	XLT1,0000	Н	TRANSLATE TABLE	170
BA47+00000000		DW	0000H,000	ЮН	SCRATCH AREA	2
BA4B+FOBC73BA		DW	DIRBUF, DF	B1	; DIR BUFF, PARM BLOCK	1 I
BA4F+B6BDA3BD	4	DW	CSV1, ALV1		; CHECK, ALLOC VECTORS	3
BA53+00000000	DPE2:	DW	XLT2,0000		; TRANSLATE TABLE	
BA57+00000000		DW	0000Н,000		SCRATCH AREA	9
BA5B+FOBC73BA BA5F+E9BDD6BD		DW	DIRBUF, DF		; DIR BUFF, PARM BLOCK	A 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
BA63+00000000	DDC7.	DW	CSV2, ALV2		; CHECK, ALLOC VECTORS	7
BA67+00000000	DPE3:	DW	XLT3,0000		; TRANSLATE TABLE	7
		DW	0000Н,000		SCRATCH AREA	
BA6B+FOBC73BA BA6F+1CBE09BE		DW DW	DIRBUF, DF		; DIR BUFF, PARM BLOCK	
DHOF TICBLO7BE	A STATE OF THE STATE OF		CSV3, ALV3		; CHECK, ALLOC VECTORS	
		DISKDEF	0,1,64,,2	2048,	152,128,128,2	
BA73+=	DPBO	EQU	\$		DISK PARM BLOCK	テ
BA73+4000		DW	64		; SEC PER TRACK	2
BA75+04		DB	4		; BLOCK SHIFT	3
BA76+OF		DB	15		; BLOCK MASK	is
BA77+01		DB	1		EXTNT MASK	5
BA78+9700		DW	151		; DISK SIZE-1	*
BA7A+7F00		DW	127		DIRECTORY MAX	9
BA7C+CO		DB	192		; ALLOCO	7
BA7D+00 BA7E+2000		DB DW	0 32		; ALLOC1 ; CHECK SIZE	3
BA80+0200		DW	2		OFFSET	7
BHG010200		No. of the latest of the lates			, OFF SET	
0000+=	XLTO	EQU	0		NO XLATE TABLE	
						られていないこ
		DISKDEF	1,0		23	注意.
BA73+=	DPB1	EQU		ATTEMPT TO THE STATE OF THE STA	VALENT PARAMETERS	
0013+=	ALS1	EQU	A STANTANTON PARTY OF THE STANTANT OF THE STAN	distriction of the second	ALLOCATION VECTOR SIZE	
0020+=	CSS1	EQU		40000	CHECKSUM VECTOR SIZE	
0000+=	XLT1	EQU		SAME	TRANSLATE TABLE	
	-	DISKDEF			HALFAIT DABAMETERS	
BA73+=	DPB2	EQU		4878B13893399391853	VALENT PARAMETERS	
0013+=	ALS2	EQU			ALLOCATION VECTOR SIZE	
0020+=	CSS2	EQU		ALC: No. of Concession (Concession Concession Concessio	CHECKSUM VECTOR SIZE	
0000+=	XLT2	DISKDEF		, SHITE	TRANSLATE TABLE	
BA73+=	DPB3	EQU		FOUT	VALENT PARAMETERS	
0013+=	ALS3	EQU			ALLOCATION VECTOR SIZE	
0020+=	CSS3	EQU	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	ASSESSMENT BY	CHECKSUM VECTOR SIZE	
	XLT3	EQU	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	AND RESIDENCE OF THE PARTY.	TRANSLATE TABLE	




Figure-1.1.13 DISKDEFマクロ・ライブラリにより、自動的に作成された、ミニの両面ディスクのディスク・パラメータ・テーブル.

今回はスキューがないため、セクタ変換ベクトルが作られていません。また、先程の8インチ標準 ディスクのものと、アセンブル結果の各数値が異なることを、よく比較して下さい。

データ・ブロックについて

ここで、"データ・ブロック"について、解説しておきましょう。次に示す図の(A)は、8インチの標準ディスケットの場合を表し、(B)は、ミニの両面ディスクの場合の一例を表しています。

1 データ・ブロックとは、Figure-1.1.10では、DISKDEFパラメータの "bls" に当たるものであり、本図(A)では128バイトが8個(8セクタ) 連続した計1024バイト=1Kバイトのブロックに当たります。

"データ・ブロック"は、CP/Mが管理するディスク上のファイル・データの最少単位であり、これより小さい容量のファイルは作ることができません。例えば(A)の場合は、1ページ (256バイト)の SAVEを行っても、それによって作られたファイルは1Kバイト長となる訳です。

(B)の場合は、物理的な 1 セクタである 256バイトが 8 個連続した計2048バイト = 2Kバイトのブロックが、 1 データ・ブロックであり、 ファイルの最少単位は 2Kバイトということになります。

(A)の場合、システム・トラックを除く全ディスク容量は、243データ・ブロックで243Kバイトであり、(B)の場合は、152データ・ブロックで304Kバイトであることなども、本図から理解されると思います。

(A) 8インチ片面単密度ディスクの場合のデータ・ブロック (128バイト/ I セクタ, 26セクタ/ Iトラック,全77トラック) デ↓ (B) 5 インチ両面ミニディスクの場合のデータ・ブロック (256パイト/ | セクタ、32セクタ/ | トラック、全40トラック)




Figure-1.1.14 データ・ブロック

データ・ブロックは、CP/Mが管理するディスク上のファイルの最少単位であり、各ファイルのディスク上のアロケーションは、各ファイルを構成しているデータ・ブロックすべてについて、ディスク上のどこに散在しているかを、常にディレクトリ・エリアに記録することにより管理されています。

ディスク上の物理的に隣り合うデータ・ブロックが、1つのファイルの連続であるとは限らず、別のファイルの一部であったりする訳ですが、1つのデータ・ブロックの中では、シーケンシャル・ファイルであれば連続しています。つまり1データ・ブロックが2Kバイトであれば、2Kバイト分のデータの内部はディスクのロジカル・セクタ上で連続している訳です。

この "データ・ブロック" は、CP/Mのディスク入出力のすべての基になるものであり、よく理解しておく心要があります。

1.1.4 セクタ・ブロッキング、デブロッキングの概念

8インチ片面単密度の標準ディスクは、物理的な1セクタが128バイトであり、CP/MのBDOSが扱うロジカル・セクタの128バイトと一致しており、BDOSは、直接、ディスク上のフィジカル・セクタをアクセスすることができます。ところが、ディスク・ドライブの種類は、3.5インチのマイクロフロッピー・ディスク、5インチのミニフロッピー・ディスクから、数10メガバイトの容量を持つハード・ディスクなど様々であり、記録密度や、1セクタ当たりのバイト数なども異なります。すべてのディスク・ドライブは、データの読み書きを、そのドライブ固有の1フィジカル・セクタの単位で行います。例えば、ディスク上のデータの一部を書き替える場合、1バイトのみの変更であっても、1フィジカル・セクタをメモリ上に読み出し、→データの変更を行い、→ディスク上の元のセクタにメモリ上の1フィジカル・セクタのデータを書き込みます。つまり、CP/MのBDOSは、フィジカル・セクタとロジカル・セクタが1対1に対応する、1セクタが128バイトのディスクでないと、直接にディスクへのアクセスはできないと言うことになります。

しかし、現在多く使われているディスクは、1セクタが256バイトとか、ハード・ディスクであれば数Kバイトなどのものであり、1フィジカル・セクタが128バイトで、現在一般に使われているのは、標準ディスクぐらいのものでしょう。そこでブロッキング、デブロッキングが必要になってくるのです。ブロッキング、デブロッキングは、フィジカル・セクタ・ロジカル・セクタの変換アルゴリズムであり、ディスク・アクセスのパフォーマンスに重要な影響を与えます。

まず、ブロッキング、デブロッキングの原理を図示したものを次に示します。この例は、ディスクのフィジカル・セクタが512バイトであり、OSのロジカル・セクタは、CP/Mを想定しているので当然128バイトの場合について解説しています。

ブロッキングは、ディスクヘデータを書き込む場合(OSの一般用語では "PUT")の手法であり、デブロッキングはその逆の、ディスクからデータを読み出す場合("GET")の手法のことを言います。そしてこれらのルーチンは、BIOS内に設けられます。

まず、デブロッキングから解説しましょう。

デブロッキング

Figure-1.1.15の「デブロッキングの原理」から、もうすでに概念は把握されていることと思いますが、この図を基に説明しましょう。

例えば、"TYPE"コマンドなどで、ディスク上のファイルをシーケンシャルに読み出す場合を考えて下さい。

BDOSは、最初のセクタ(最初のロジカル・セクタの128バイト)をディスクから読み出したいのですが、ディスクからは128バイト単位では読み出すことはできません。そこでBIOSは、ロジカル・セ

クタ1が含まれる、ディスク上のフィジカル・セクタ1を、RAM上のホスト・バッファに読み出します。

ホスト・バッファは、1フィジカル・セクタのバイト数の容量を持ち、これは、1ロジカル・セクタのバイト数の整数倍に当たります。 図の例では、1フィジカル・セクタは512バイトですので、 ホスト・バッファは、 $128 \times 4 = 512$ バイトの容量を持っています。

フィジカル・セクタ1の512バイトのデータは、一度のディスク・アクセスで瞬時にしてホスト・バッファに格納されました。BDOSは、さっそくホスト・バッファ内のロジカル・セクタ1の128バイトのデータを処理し、次のロジカル・セクタ2のデータを読み込もうとします。ここで重要なのは、BDOSがロジカル・セクタ2を読み込もうとする時に、ディスク上のフィジカル・セクタ1を再度アクセスしないということです。求めるロジカル・セクタ2は、RAM上のホスト・バッファに存在しており、これを処理する方が、再度ディスクをアクセスするよりずっと速いからです。




Figure-1.1.15 ブロッキング, デブロッキングの原理

CP/Mの内部構造と機能の詳細

このように、ロジカル・セクタ $2 \sim 4$ は、ディスクを再度アクセスすることなく、ホスト・バッファを介してBDOSにより処理されます。

この図の例で、BDOSがロジカル・セクタ1を読もうとして、BIOSが自動的にフィジカル・セクタ1をホストバッファに読み出した時点を、

HOST BUFFER DATA IS ACTIVE

と言い、ブロック・デブロック・ルーチンのフラグ "HSTACT" をFFHにして、ロジカル・セクタ1~4に関しては、ディスクをアクセスする必要のないことを知らせます。

デブロッキングは、このような手順を各フィジカル・セクタで繰り返し、できるだけ高速にディスクからデータの読み出しを行うためのアルゴリズムである訳です。

ブロッキング

ブロッキングは、デブロッキングの動作の流れと全く逆のことを行います。Figure-1.1.15の「ブロッキングの原理」に示されている図に従って解説しましょう。

例えば"SAVE"コマンドなどで、データをシーケンシャルにディスクに書き込む場合について考えてみます。

BDOSは最初に、まずロジカル・セクタ1の128バイトのデータをディスクに書き込もうとします。 しかし、この段階ではまだディスクのフィジカル・セクタへの書き込みは行われず、データはBIOSに より、ホスト・バッファに一時的に格納されるにとどめられています。この状態は、

HOST BUFFER WRITE IS PENDING

の状態であり、ブロック、デブロック・ルーチンのフラグ、"HSTWRT"をFFHにして、フィジカル・セクタへの書き込みを "見合わせている" ことを知らせます。

この[®]見合わせ[®]ている状態は、ホスト・バッファがフルになるか、または強制的な書き込み命令が来るまで続き、図の例では、4ロジカル・セクタ分の512バイトが格納されるのを待って、フルになると同時に、ディスクのフィジカル・セクタに書き込みが行われます。

ディスクへの書き込みは、このようなことの繰り返しであり、デブロッキングと同様に、できるだけ高速にディスクにデータを書き込むためのアルゴリズムである訳です。

デブロッキングにおける,実際のBIOS内でのデータの流れを,デブロッキングを行っていない標準ディスクの場合と対比して,次に図示しておきます。ブロッキングについては,この図の動作の流れを逆にするだけですので省略します。




Figure-1.1.16 デブロッキングを行う場合と, 行わない場合

注)ブロッキング、デブロッキングのアルゴリズムについては、非常に専門的になりますので、デジタルリサーチ社の「CP/M 2.0 ALTERATION GUIDE」の付録Gのブロッキング、デブロッキングのアルゴリズムの骨子を示したソース・リストをご覧下さい。また、このソース・ファイルは、標準CP/Mのディスクの中にも "DEBLOCK . ASM" として含まれています。ただし、この "DEBLOCK . ASM" は、1982年の前半より前のリリースのものに、最後の128バイトがディスクに書き込めないことが発生する問題点がありました。このアルゴリズムをそのまま組み込むユーザーは注意しておいて下さい。

以上、CBIOSの骨子について解説してきましたが、これらの知識を基に、CBIOSを作成あるいは変更した場合のCP/Mシステムへの組み込みと、そのシステム・ディスクの作成については、「実習CP/M」の 4.10 章と 4.9 章の、MOVCMPとSYSGENの項を参照して下さい。

1.2 BDOS(基本ディスク・オペレーティング・システム)

BDOSは、ブラック・ボックスのモジュールであり、ユーザーがそれに手を入れるということはありません。しかし、BDOSの持つ多くの機能は、ユーザーが有効に利用できるように、そのすべてが"システム・コール"という形で公開されています。

システム・コールは、次章(2章)において、そのすべての機能をサンプル・プログラム付きで解説を行っていますので参照下さい。また、当「BDOS」の項は、2章の「システム・コール」のファイル操作に関するものとは密接に関係しており、それらを別々に解説することや理解することは不可能です。よって、2章と関連して当BDOSの項を読んで下さい。

BDOSはブラック・ボックスですので、その解説は、システム・コールに関連するものになります。その中でも特に重要となる、"ファイル"の操作のすべてに関係する "FCB" (File Control Block)を中心に解説を行いましょう。

1.2.1 ファイル・コントロール・ブロック(FCB)

ファイル・コントロール・ブロック (FCB) は、CP/Mがファイルの各種操作をするために必要な、ファイルや、そのファイルのディスク上の格納場所など、"ファイル"に関するすべての情報を持ったブロックのことであり、それぞれのファイルの1つのディレクトリに対して1つのFCBを持っています。

FCBは、ファイルがアクセスされていない定常状態では、そのファイルが存在するディスク上のディレクトリ・エリアに格納されています。今まで普通に、"ファイルのディレクトリ"と呼んでいたものは、実はディスクに格納された状態の"ファイルのFCB"であった訳です。




Figure-1.2.1 8インチ標準ディスクのディレクトリ・エリアのFCBを見る.

まず、8インチ標準ディスクのディレクトリ・エリアのFCBを実際に見てみましょう。ディレクトリ・エリアは、トラック02のセクタ01から始まっていますが(実習CP/Mの2.3章参照)、その一番最初の部分をダンプしてみます。シンクウェア・ラブズ社の "CP/MユーティリティVOL.1" の中からのセクタ・ダンプ・プログラムを使います。

このリストには、4つのファイルのFCB(通常この場合は、ディレクトリと呼ばれる)が示されています。その中のファイル "PIP、COM" について、その内容を次に示すリストで解説します。




Figure-1.2.2 ディレクトリ・エリアの1つのファイルのFCBの内容.

ディスク上のディレクトリ・エリアのFCBは、それぞれのファイルに対して、このような形式で格納されています。これらのFCBは、ファイルのオープン、MAKE、リネーム、デリートなどのファンクションを行う場合、該当ファイルのものがメモリ上のFCBエリアにコピーされ、それを基にリード/ライトなどの各種の処理が行われます。メモリ上のFCBは、ファイル操作が行われるに従って更新されて行き、書き込み操作が行われた場合は、最後の"クローズ"の実行により、元のディスク上のディレクトリ・エリアに戻されます。つまりは旧FCBが更新されたことになります。

次に、ディスク上のFCBが、 $"ファイルのオープン"のファンクションの実行により、メモリのデフォールトのFCBエリア(<math>5CH\sim7FH$)にコピーされることを、実際に示してみましょう。

まず、任意のファイルをオープンして、何もせずそのままCP/Mに戻る簡単なプログラムを作ります。ファイルのオープンは、システム・コールの15番です (2章を参照下さい)。

そのプログラム "FCBTEST" のアセンブル後のPRNリストを次に示します。

```
A>TYPE FCBTEST. PRN /
 0100
                         DRG
                                 100H
 0100 OEOF
                         MVI
                                 C, 15
                                       ファイルのオープンの
                                 D, SCH
 0102 115C00
                         LXI
                                       システム・コール.
                                 0005H
 0105 CD0500
                         CALL
 010B C9
                         RET
                               CP/MA厚ろ
 0109
                         END
A>
```

Figure-1.2.3 任意のファイルをオープンして、そのままCP/Mに戻るだけのプログラムのPRNリスト、

実習される方は、このリストからソース・ファイルを作り、アセンブルした後、"FCBTEST. COM"を作成します。ただし、後述のCP/Mとは独立したモニタがないと、結果の確認ができません。

では、このプログラムを実行してみましょう。Figure-1.2.1~2に示されているものと同じディスク上のファイル、ドライブB:上の"PIP、COM"を、このプログラムによってオープンしてみます。

```
A > FCBTEST B: PIP.COM ) … プログラムの実行、ドライブB: 上のPIP. COMガオーブンされる。
A> … オーブンされた後CP/Mに戻る。
```

Figure-1.2.4 プログラムの実行、ドライブB:上のPIP、COMがオープンされる.

ディスクが数回アクセスされた後、CP/Mに戻りました。その間に、ファイル "PIP. COM" がオープンされました。このプログラムは、ファイルをオープンしたままの状態でCP/Mに戻るので、現時点のメモリ上のFCBエリアは、ファイルがオープンされた時の状態を保っています。その時のメモリ上のFCB付近の内容を、筆者のマシンのCP/Mとは独立した別のモニタによりダンプしてみましょう。

注)CP/MのDDTでは、現在のFCBの内容を壊さずにダンプすることはできません。 メモリ上の現在のFCBアドレスは、デフォールトの5CH~7FHです。

このダンプリストのFCBエリアの内容と、Figure1.2.1~2のリストの内容とを比較して下さい。ディスク上のディレクトリ・エリアのFCBが、このメモリ上にコピーされているのが分かります。

```
デフォールトのFCBTリア
0000 C3 03 BA 00 00 C3 06 AC 16 33 0E 02 06 04 79 CD
0010 2A 00 15 CA 00 BA 06 00 0C 79 FE 1B DA OF 00 3E *.......
0020 53 D3 E8 DB EC OE 01 C3 OC OO D3 EA CD 41 OO 3E S.....A.>
0050 C3 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 50 49 50 .P......PIP
0060 20 20 20 20 20 43 4F 4D 00 00 80 3A 0C 0D 0E 0F
0070 10 11 12 13 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 43 BB ....
0080 0A 20 42 3A 50 49 50 2E 43 4F 4D 00 00 20 20 41 . B:PIP.COM..
0090 29 75 74 6F 20 6E 65 78 74 2C 20 20 20 58 29 20 )uto next.
                                                        X)
00A0 61 6E 79 20 73 65 63 74 6F 72 20 20 20 52 29 65 any sector
                                                        R)e
00B0 62 6F 6F 74 20 43 50 2F 4D 0D 0A 69 6E 70 75 74 boot CP/M..input
00C0 20 20 20 44 2C 20 20 4E 2C 20 20 41 2C 20 20 58
                                               D, N, A,
00D0 2C 20 20 52 2C 20 20 3E 0D 0A 0D 0A 1A 43 76
                                               R.
00E0 23 D6 00 34 22 74 02 F2 02 76 23 E6 22 02 01 76 #..4"t
00F0 00 40 00 54 00 EC 00 56 20 60 02 6A 2F 00 12 00 .a.T...V
```

Figure-1.2.5 ドライブB:上のファイル "PIP. COM" がオープンされた時点のFCBエリア付近のダンプ.

Figure-1.2.4に示した、当プログラムの実行のコマンド・ライン、

A > FCBTEST B: PIP. COM


によって、なぜ $^{\text{`B:PIP.COM''}}$ が、このプログラムの対象ファイルとなるのかは、後程解説します。

次に、FCBがどのように構成されているのか、そのフォーマットを図示します。アドレスは、CP/Mがデフォールトとして設定している5CH~7CHを記入してあります。

シーケンシャル・ファイルの場合は、 $00\sim32$ の33バイトを使用し、ランダム・ファイルの場合は、 $00\sim35$ の36バイトを使用します。

Figure-1.2.6に、ドライブB:上のファイル "PIP.COM" がオープンされた直後のFCBを示すFigure-1.2.5を当てはめてみて下さい。

FCBは、通常、アドレス5CHに置かれますが、必要であればTPA(トランジェント・プログラム・エリア)のどこに置いてもかまいません。特に複数のファイルを同時にアクセスする場合は、2ndファイル以上のFCBは、TPAのどこかに置かざるを得ないことになります。






Figure-1.2.6 FCBの構成

1.2.2 プログラム実行時のコマンド・ラインとFCBの関係

Figure-1.2.4に示されているプログラムを実行する際のコマンド・ラインは、

A>x:プログラム名 $_x':$ 対象となるファイル名 (x:, x': はドライブ名)

という形式をとっています

Figure-1.2.3に示されているこのプログラムは、対象となるファイル名を、アドレス5CHからのFCBにセットしなければなりません。しかしこの仕事は、上のコマンド・ラインを実行することにより、CCPが自動的に行ってしまったのです。

この機能は、各種アプリケーション・プログラムを作成する上で、利用する場合が非常に多く、是非とも理解しておかなければならない機能の1つです。

一般的には、次のようなコマンド・ラインの形式で、2つの対象となるファイル名(1st file, 2nd file) を、5CHからのFCBにセットすることができます。

このようなコマンド・ラインを実行した場合、FCBにはどのように格納されるか、実際に示してみましょう。

その準備のためにまず、"RET"命令(リタン命令。コードはC9H)だけの、たった1バイトの"プログラム"を作ります。このプログラムは、プログラム自身は何の内容もなく、実行された際は、ただ、コントロールをCP/Mに戻すだけのものです。そのため、このプログラムが実行された時のコマンド・ラインは、CCPによって処理されたままの状態を保つことになります。この状態のアドレス00 H~FFHのスクラッチ・エリアを、CP/Mからは独立した特別のモニタでダンプして確認しようという訳です。

RET命令1バイトだけのプログラムを作る手順を次に示します。

Figure-1.2.7 "RET" 命令1バイトだけのプログラムを作る.

CP/Mの内部構造と機能の詳細

以上でファイル名 "DUMMY. COM" の、"何もしないことを実行する"プログラムができました。 では、このプログラムを次のコマンド・ラインで実行してみましょう。

A > DUMMY_B: 1STFILE. ABC_C: 2NDFILE. XYZ_OPTION]

実際の実行例を次に示します.



Figure-1.2.8 プログラムが実行される時のコマンド・ラインと、FCBの関係を調べる実験.

このように、スクリーン上は何事もなかったようにCP/Mに戻っています.

この間にCCPは、①のプログラム・ファイル "DUMMY. COM" を、TPAにロードして100Hから 実行するのはもちろんのことですが、プログラムをTPAにロードし終わり、100Hスタートで実行する 直前に、コマンド・ラインの②と③が、メモリ上のFCBにセットされるのです。 CCPが使用するデフォールトのFCBアドレスは、5CHからですが、それを含む0H~FFHのエリアを、Figure-1.2.8の状態 のまま、筆者のCP/Mマシンに独自に設けた特別のモニタでダンプしてみましょう(DDTなどでは、FCBの状態が変化します)。

```
入力されたオプション・コマンドの部分
                           02はドライブB: 03はドライブC:
                                            は、フォーマットに従って、FCBにコト
                                    を示している.
                                             一されている
0000 C3 03 BA 00 00 C3 06 AC 16 33 0E 02 06 04 79 CD
0010 2A 00 15 CA 00 BA 06 00 0C
                          79 FE 1B DA OF 00 3E
                                            *......
0020 53 D3 E8 DB EC OE O1 C3 OC OO D3 EA CD 41 OO 3E S.....
0030 88 B0 D3 E8 DB EC B7 F2 41 00 DB EB 77 23 C3 34 .....A...w#.4
0040 00 DB E8 E6 9D C8 1D C2 02 00 32 80 00 2F D3 FF
0050 C3 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 31 53 54 .P..........1ST
0060 46 49 4C 45 20 41 42 43 00 00 00 02 03 32 4E 44 FILE ABC....2ND
0070 46 49 4C 45 20 58 59 5A 00 00 00 00 00 BD D6 BA FILE XYZ.....
      20 42 3A 31
                53 54 46 49 4C 45
                               2E
                                  41 42 43 20 # B: 1STFILE. ABC
0090 43 3A 32 4E 44
                46
                   49
                     4C
                        45
                          2E
                             58 59
                                  5A
                                    20 4F
                                         50 C: 2NDFILE. XYZ DP
00A0 54 49 4F 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 TION..
00F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F 00 12 00
この値*23"は、入力されたコマンド・
ラインのオプション・コマンドの字数
が23Hであることを示している。
                        入力されたオプション・コマンドが、入力された時のままの
                        状態で、80Hからのバッファにコピーされている(アスキー部参照)。
```

Figure-1.2.9 コマンド・ラインがFCBにコピーされる様子の確認.

CP/Mが使用するデフォールトのFCBアドレスは5CHです(ユーザー・プログラムでは、任意のアドレスに設定できます)。このダンプリストの5CH~7CHのFCBには、オプション・コマンド部の②と③が、Figure-1.2.6に示されているフォーマットに従って格納されていることが分かります。ただし、③については、通常はシステム内部で使用される6CHからのエリアに格納されています。

一方、④は、FCBには格納されていないことに注目して下さい。コマンド・ラインの①、②、③、④を区別するのは、それぞれの間に置いたスペースです。そして、②と③の先頭に、ドライブ名があれば、それらはFigure-1.2.6の "dr" のバイトに示されているように、ドライブ・コードに変換されてFCBに格納されます。ドライブ名がない場合は、ログイン・ディスクを指定したとみなされ、ドライブ・コード00が格納されます。

以上のように、Figure-1.2.8のコマンド・ラインを実行すると、プログラムがTPAにロードされ、100Hスタートで実行される直前に、コマンド・ラインの②と③の部分がFCBに、FCBのフォーマットで格納されることが理解されたと思います。

さらにもう1つ、重要なことがあります。

アドレス80HからのデフォールトのDMAバッファに、Figure-1.2.8のコマンドラインの②以後が、何の変更も受けずに入力した時の状態のままで格納されていることです。その先頭アドレスの80Hには、入力されたオプション・コマンド部の総入力文字が格納されます。この80Hからのエリアには、入力したものはすべて、④以後の部分も格納されるのです。

この80Hからのバッファに格納されるタイミングも、先程のFCBの場合と同じ、100Hスタートの直前です。

ユーザーは、ユーザー・プログラムの中で、前者のFCBに格納された2組のドライブ名とファイル名、それに後者のアドレス80Hからのエリアに格納された、入力されたままの状態のオプション・コマンド・ラインを、自由に利用することができます。

例えば.

A > DDT_ABCD. COM J A > DUMP_OPQR. XYZ J A > ED_DUMP. ASM J

などは前者のFCBを利用し,

A > MOVCPM _ 64 _ * J A > STAT _ PUN : = UP1 : J A > PIP _ B : = ASM . COM [V] J

などは後者の80Hからのバッファを利用しています。

いずれにしろ、これらのことは、次章の「システム・コール」のファイルの操作等に関するものとは密接に関係することであり、それぞれを単独で理解することは不可能です。よって、次章と本章とは一体であると考えて交互に参照して下さい。

1.3 カナ文字への対応

日本のパーソナル・コンピュータのCP/Mは、すでにカナ文字対応ができているものが多いのですが、そうでない標準CP/M上で、カナ文字の使用ができるようにするための変更箇所を示しておきましょう。これは筆者が「標準CP/Mハンドブック」にも紹介しましたが、ここではその変更作業を具体的にスクリーントのリストで示します。

その前に、BIOS内のコンソール入出力ルーチンや、プリンタへの出力ルーチンなどには、入出力データの最上位ビットを0にする操作を行っていないということが前提です。

*A>"のあとにカナ文字をキーインできるようにするための変更

コンソール・コマンド・レベルで、カナ文字を入力できるようにするための変更です。これを行うと、PIP コマンドの文字列サーチ・パラメータである、[S]や[Q]をカナ文字でも使用することが可能となります。 また、コンソール・コマンド・レベルでなくても、EDコマンド内の文字列置き替えやサーチ・コマンドの "S"、"F" などにもカナ文字の使用が可能となります。

変更箇所は基本的には "MOVCPM. COM" をDDTでロードした時のアドレス13F5Hのデータ, "7 F'' が入力キャラクタの最上位ビットを 0 にするマスクなので, これを "FF" にでも変更して, 新たにシステムを作り上げればよいのです.

実際は、次の実例に示すようにすれば簡単に新システムが作れます。CP/Mのマスター・ディスクをコピーして、それをドライブA:にセットして起動してから始めます。

```
A>12345/ …… 改造前のシステム、"アイウエオ"と入力しだが、このように"12345となり、
カナとしては受付けていない.
A>SYSGEN! -----SYSGENを起動.
SYSGEN VER 2.2
SDURCE DRIVE NAME (OR RETURN TO SKIP) A トライプA: LのCP/Mシステムをメモリ上にロードする.
SOURCE ON A, THEN TYPE RETURN!
FUNCTION COMPLETE
DESTINATION DRIVE NAME (OR RETURN TO REBOOT)」 ……メモリ上にロードしたままCP/Mに戻る.
          一このページ数は、それぞれのCP/MのBIOSの大きさにより異なる、オーバするのはかまわない。
A>SAVE 40 CPM.COM/ .....メモリ上のCP/Mシステムのイメージを,ファイル"CPM.COM"として, ディスクにセーブする.
A>DDT CPM. COM / ..... DDTを起動し、先程の"CPM.COM"をロードする.
DDT VERS 2.2
               確認のためのダンプ.
NEXT PC
                  この"ANI 7FH"により、入力キャラクタの最上位bitが0にされる.
2900 0100
-D13F0, 13FF/
-S13F5/
13F5 7F <u>FF / "7Fを"FF"にでも変更する(すべてのキャラクタが通る)</u>.
13F6 E1 . /
-GO / Mに戻る。改造されたCP/Mシステムはメモリ上にある。
A>SYSGEN /
SYSGEN VER 2.2 .....SYSGENを起動.
SOURCE DRIVE NAME (OR RETURN TO SKIP) / ..... Z+yJ do.
DESTINATION DRIVE NAME (OR RETURN TO REBOOT)A メモリ上の改造されたCP/Mシステムを、
DESTINATION ON A. THEN TYPE RETURN /
DESTINATION ON A. THEN TYPE RETURN !
FUNCTION COMPLETE
DESTINATION DRIVE NAME (OR RETURN TO REBOOT) 1 ........ 改造システム・ティスクでき上り、OP/Mに戻る。
A>
```

Figure-1.3.1 カナ対応のCP/Mシステムを作成する手順.

```
リセット
A><u>アイウェオJ</u> ...... 改造されたOP / Mを起動した後, "アイウエオ"と入力してみた. このように受付けられている. A>
```

Figure-1.3.2 コンソール・コマンドのレベルでもカナが使えます.


DDTのダンプ・コマンドのアスキー表示部にカナ表示をさせるための変更

これもCP/Mのマスター・ディスクからコピーした "DDT. COM" を準備して、次の手順で行います。

```
A>DDT DDT.COM / ……DDTを起動し,自分自身をロードする.
DDT VERS 2.2
         .....確認のためのダンプ.
NEXT PC
1400 0100
                    -この"CPI 7FH"でその値以上のキャラクタを"."にしてしまう。
-DE30, E3F / ---
OE37 7F FF
         それを"FF"とすればすべてのキャラクタが、そのままコンソールに送られ表示される。
0E38 D2 .1
-GO / .....リブートしてCP/Mに戻る.
A>SAVE 19 DDT.COM / ……メモリ上の改造DDTをセーブする。改造DDTのでき上り、
A>DDT DDT.COM! ...... 改造DDT を起動する.
DDT VERS 2.2
NEXT PC
1400 0100
-DE30, E4F /
カナガ表示されている
0E40 3E 2E C3 C7 OB EB 2A 5F OF 7D 93 6F 7C 9A EB C9 >.7x.*_.}a!/
-G0 /
A>
```

Figure-1.3.3 アスキー表示部にカナを表示させるためのDDTの改造.

2章 全システム・コール徹底解説



2.1 システム・コールとは

システム・コールとは、CP/Mが持っているコンソールなどの各周辺装置との入出力機能や、ディスク・ファイルの各種操作などの機能を、外部のユーザー・プログラムから使用することを許したCP/Mの "システム・サービス" のことです。

システム・コールは、"ファンクション・コール"や、"スーパーバイザ・コール"とも呼ばれており、CP/Mにとってこの機能は大変重要なものであり、システム・コールあってのCP/Mと言っても良いでしょう。

CP/Mが、今日、マイクロコンピュータのOSの標準になり得たのも、この多くの機能を持つシステム・コールを、使いやすい形式に整備して、ユーザーに提供した点にあると筆者は考えています。

ハードウェアに依存しない、このシステム・コールを利用して、各ソフトウェア・メーカーは、いっせいに各種のソフトウェアを製品化しました。つまり、システム・コールを使ったこれらのソフトウェアは、CP/Mマシンならば、すべての機種で実行することができるのです。そして、これらのソフトウェアが、今日CP/Mを取り巻く、おびただしい数のソフトウェア群となっているのです。

さて、みなさんが、CP/M上で実行する何らかのプログラムを、アセンブラで作る場合を想定して下さい。まず、コンピュータの入出力で最も基本的な、コンソールの入出力について考えてみましょう。

「キーボードから1文字入力するプログラムと、スクリーンへ1文字出力させるプログラムを作りなさい.」という問題です。

さて, あなたならどうしますか?

エーと、このコンピュータのキーボード・データの入力ポート・アドレスは、確かxxHで、ステータスbitはbit0で、……と考え始めた方は、どうしてもこの章を読まなければなりません。こんなに便利な機能があるのです。

問題のプログラムは、システム・コールを使うと、次のようにスマートに解決します。

コンソール入力(通常はキーボードから1文字入力)

MVI C, 1 CALL 0005H

入力があれば、入力データがAレジスタに入っている

全システム・コール徹底解説

一方、コンソールへ1文字出力する場合は次のようになります。

コンソール出力(通常はスクリーンに1文字出力)

出力データをAレジスタに持っている場合.



Aレジスタの文字が、コンソールに出力される。

このようにわずか 2~3 ステップでこれらの機能が記述できるのです。そして、重要なことは、ここには、先程のポート・アドレスのような、コンピュータのハードウェアに関することが、表面には一切現れていないことです。従って機種の異なるどのようなCP/Mマシンでも、このプログラムは共通に動作することになります。

システム・コールの一般形を次に示します。

システム・コールの一般形

MVI C, function No.

(LXI D, address あるいは MVI E, parameter)

CALL 0005H

(結果を返すものは、結果がAあるいは(H, L)レジスタに格納される。)

つまり、

- ★ファンクションNo.を "Cレジスタ" にセット.
- ★アドレス0005番地をCALL.

この、2ステップまたは3ステップで、Figure-2.1.1のシステム・コール一覧表にある、すべての機能が実現できるのです。

CALLした結果は、コンソールへの1文字出力のように、直接に動作や現象として現れるファンクションのものと、結果のデータが得られるファンクションでは、1バイトの場合Aレジスタに、2バイトの場合 (H, L) ペアレジスタにデータがセットされて戻るものがあります (CP/M ver1.4とコンパチビリティを保つため、H, Lレジスタと同じ値が、A, Bレジスタにも格納されています)。 つまり、結果は、

- ★動作として現れる.
- ★1バイトの結果はAレジスタに、2バイトの結果は(H, L)ペアレジスタに格納されている。

この機能が、CP/Mの"システム・コール"と呼ばれるものです。 次頁にシステム・コールのファンクション一覧表を示します。

システム・コールにおけるスタックの扱いについて

システム・コールされた内部では、独自のスタック・ポインタが使用されており、ユーザー・プログラム上のスタックは一切消費しません。よってユーザーは、システム・コール内部でのスタックの消費を考慮する必要はありません。

ここでのシステム・コールのサンプル・プログラムは、簡素化のために、ほとんどのものはユーザー・プログラムでスタック・ポインタを設定せずに、CCP内のスタックをそのまま継続して使っています。CCPからユーザー・プログラムにコントロールが移った時に、CCPが使用していた 7 レベルのスタックが使用可能ですが、これ以上にスタックが深くなるプログラムの場合は、ユーザー・プログラムで、新たにスタック・ポインタを設定する必要がありますので注意して下さい。

	ファンク ジスタに		する)	ファンクション	パラメータのセット (DEレジスタまたはEレジスタへ)	結果 (DEレジスタまたはEレジスタへ)
		0	00	システム・リセット	なし	システムがリセットされる
		1	01	CON: (コンソール)からの入力	なし	A←入力キャラクタ
-		2	02	CON: (コンソール)への出力	E ←キャラクタ	CON: へ出力される
居		3	03	RDR:(リーダ)からの入力	なし	A←入力キャラクタ
辽水温	#	4	04	PUN: (パンチ)への出力	E←キャラクタ	PUN: へ出力される
1	È	5	05	LST:(リスト)への出力	E←キャラクタ	LST:へ出力される
2		6.	06	ダイレクト・コンソール入出力	入力:E←FFH 出力:E←キャラクタ	入力:A-キャラクタ 出力:コンソールへ出力
)		7	07	10バイトの取り出し	なし	A←IOバイト
H	4	8	08	10バイトのセット	E←IOバイト	10バイトがセットされる
J	ן ל	9	09	文字列のプリントアウト	DE←文字列アドレス	\$記号までの文字列がコンソールに出力
		10	0A	コンソール・バッファへの読み込み	DE←バッファ・アドレス	コンソールからバッファへ入力
		11	0B	CON: (コンソール) 入力ステータスのチェック	なし	入力あり:A←FFH 入力なし:A←00
		12	0C	バージョンNo.の取り出し	なし	H←CP/M-MP/M L←バージョンNo.
	バ	13	0D	ディスク・システムのリセット	なし	すべてのディスクがリセットさせる
	^	14	0E	ディスク・ドライブのセレクト	E←ドライブNo.	デフォールト・ドライブに指定される
		15	0F	ファイルのオープン	DE←FCBアドレス	正常:Aーディレクトリ・コード FCBーオー プンされたファイルのディレクトリ・データ・ ファイルがない:AーFFH
	ジー	16	10	ファイルのクローズ	DE←FCBアドレス	771W/14C . A-FFR
	3	17	11	最初のファイルのサーチ	DE←FCBアドレス	 正常:A←ディレクトリ・コード
	<u>ک</u> ا	18	12	次のファイルのサーチ	なし	ファイルがない:A←FFH
	1.4	19	13	ファイルのデリート	DE←FCBアドレス	
	使	20	14	シーケンシャル・リード	DE←FCBアドレス	正常:A←00
	用用	21	15	シーケンシャル・ライト	DE←FCBアドレス	終了またはディスク・フル:A←00以外
		22	16	ファイルの作成	DE←FCBアドレス	正常 A ← ディレクトリ・コード ディレクトリ・フル: A ← FFH
デ	可一	23	17	ファイル名の変更	DE←FCBアドレス	正常A←ディレクトリ・コード ファイルがない:A←FFH
1	能	24	18	ログイン・ベクトルの取り出し	なし	HL←ログイン・ベクトル
ス	範	25	19	ログイン・ディスクNo.の取り出し	なし	A←ディスクNo.
ク入	囲	26	IA	DMAアドレスのセット	DE←DMAアドレス	DMAアドレスがセットされる
HH		27	IB	アロケーション・アドレスの取り出し	なし	HL←アロケーション・ベクトル・アドレス
力関		28	IC	ライト・プロテクトのセット	なし	ログイン・ディスクがR/Oにセットされる
係	バ	29	ID	R/Oベクトルの取り出し	なし	HL←ベクトル
	リリジ	30	IE	ファイル・アトリビュートのセット	DE←FCBアドレス	A←ディレクトリ・コード ファイルがない:A←FFH
	3	31	IF	ディスク・パラメータ・アドレスの取り出し	なし	HL←DPBのベース・アドレス
	2.0	32	20	ユーザー・コードのセット/取り出し	セット: E←ユーザー・コード 取り出し: E←FFH	ユーザー・エリアが変更される A←ユーザー・コード
	以上	33	21	ランダム・リード	DE←FCBアドレス	正常:A←00
	使用	34	22	ランダム・ライト	DE←FCBアドレス	エラー:A←エラーコード
	一哥	35	23	ファイル・サイズの計算	DE←FCBアドレス	FCBのr0~r2←ファイル・サイズ
		36	24	ランダム・レコードのセット	DE←FCBアドレス	FCBのr0~r2←ランダム・レコードNo.
	/X	37	25	ディスク・ドライブのリセット	DE←ドライブ・ベクトル	ベクトルのドライブがリセットされる
		38	26			
	使用可	39	27		使用されていない	
- 1				I THE STATE OF THE		

注) HLレジスタと同じ内容がABレジスタにもセットされる。

Figure-2.1.1 システム・コール一覧表

注)ファンクション12は、バージョン1.4では「ヘッドのリフトアップ」のファンクションである。

注)ディレクトリ・コード:128バイト中の該当ディレクトリの位置により、0~3の値をとる。

2.2 システム・コール徹底実習

何はともあれ、これらのすべての機能を簡単なプログラムで実習してみましょう。実習用のサンプル・プログラムは、それぞれの"システム・コール"を、やさしく解説することを第1目的としました(アルゴリズムのスマートさなどは、問題にしていませんのであしからず)。それぞれのプログラム・リストとそのコメント文が、システム・コールについての何よりの解説になりますので、リストをよく見て下さい。

最初に示す実習プログラム Figure-2.2.1だけをみても、システム・コールの概念はつかめると思います。

ファンクション: 0.1.2の実習

ファンクション: 0 …システム・リセット

CALL手順

MVI C, 0
CALL 0005H

機能

0番地へのジャンプ, あるいはCtrl-Cのキーインを行ってリブートした場合と同じ機能である。このファンクションを実行すると、"WBOOT" (BIOS+3番地) へのジャンプが行われる。

ファンクション: 1…コンソールからの入力

CALL手順

MVI C, 1CALL 0005H●(入力キャラクタがAレジスタに格納されている)

機能

コンソール(通常はキーボード)からの入力があれば、入力キャラクタをAレジスタに持ってCALLから戻る。と同時に、コンソール(通常はスクリーン)に入力キャラクタを出力(エコー・バック)する。入力がない場合は、入力されるまで内部でループしている。

全システム・コール徹底解説

コンソールへのエコー・バックに関しては、Ctrl-S、Ctrl-P、タブの各機能が働く(ファンクション: 2を参照).

ファンクション: 2…コンソールへの出力

CALL手順

機能

EレジスタにセットされたASCIIキャラクタを、コンソール (通常はスクリーン) に出力する。この出力に関しては、コンソールからCtrl-Sによるポーズや、事前のCtrl-Pによるリスト出力、さらに 8 文字 ごとのタブ処理がそれぞれ機能する。

実習プログラム ファンクション:0.1.2

コンソールから1文字入力すると、コロン *: "に続いて入力された文字が、255文字連続してコンソールに出力され、Ctrl-Rを入力するとシステム・リセットが行われる。

このようなプログラムを作ってみましょう。

このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します。

```
A>TYPE 0-1-2.PRN/
                      FUNCTION O: SYSTEM RESET
                                  1: CONSOLE INPUT
                                  2: CONSOLE OUTPUT
 0100
                           ORG
                                    100H
                  START:
 0100 OE02
                           MVI
                                    C, 2
                                    C,2
E,'*' "コンソール出力"のシステム・コール.
"*"ガスクリーンに出力される.
 0102 1E2A
                           MVI
 0104 CD0500
                           CALL
                                    0005H
                                             コンソール入力"のシステム・コール.
 0107 0E01
                           MVI
                                    0005H キー入力があるまで、この内部でループレて
 0109 CD0500
                           CALL
 010C 324901
                           STA
                                    BUFF
12H ;=^R
+-入力データを"BUFF"へストア.
+-入力データがOtri-Rのときは、"RESET"
ヘジャンプ.
 010F FE12
                           CPI
 0111 CA4401
                           JZ
```

0114 0E02 0116 1E3A		MVI	C,2 (コンソール出力"のシステム・コール.
0118 CD0500		CALL	で *: "ガスクリーンに出力される.
011B 06FF	LOOP:	MVI	B, 255出力文字数のカウンタ. 255文字出力するため。
011D 3A4901	LUUP:	LDA	BUFF ····キー入力テータをAレジスタにロード.
0120 C5		PUSH	B
0121 0E02		MVI	C.2
0123 5F		MOV	F 4 「*コンソール出力"のシステム・コール、
0124 CD0500		CALL	0005H Aレジスタの文字ガスクリーンに出力される.
0127 C1		POP	В
0128 05		DCR	B
0129 C21D01		JNZ	LOOP 255文字出力するまでループする.
012C 0E02		MVI	C,2
012E 1EOD		MVI	
0130 CD0500		CALL	E, ODH キャリッジ・リタンをスクリーンに出力. 0005H
0133 0E02		MVI	C,2
0135 1E0A		MVI	E,OAH ライン・フィードをスクリーンに出力
0137 CD0500		CALL	0005H
013A 0E02		MVI	C.2
013C 1E0A		MVI	E.OAH もう1度ライン・フィードを
013E CD0500		CALL	0005H スクリーンに出力。
0141 C30001		JMP	START最初から繰り返し。
	RESET:		
0144 OEOO	7. Te	MVI	C.O 、 "システム・リセット"のシステム・コール.
0146 CD0500		CALL	0005H プログラムはない。 フログラムはない。
0149	BUFF:	DS	1キー入力の1文字バッファ.
014A		END	
	(士)	コンハノール	入出力を,キー入力,スクリーン出力として説明しています。

Figure-2.2.1 ファンクション: 0, 1, 2 実習プログラムのPRN形式ソース・リスト

上記ソース・リストから、エディタを使ってアセンブリ・ソース・ファイルを作り、ASM→LOADを行い、 $^{\circ}$ 0-1-2. COM $^{''}$ を生成し実行してみましょう.

ファンクション:0,1,2 実習プログラムの実行

"0-1-2. COM" を実行すると、プロンプト"*"が出力されるので、適当な文字をキーインします。 ":" に続いて、入力された文字が255文字出力されます。

文字のキーイン直後に素早くCtrl-Sをキーインして、255文字の出力がポーズになることや、事前のCtrl-Pによるプリンタへの出力、タブ (TABキーがない場合はCtrl-Iで代用できる)の処理などが機能することを確認して下さい。

全システム・コール徹底解説

実行例を次に示します.

A>0-1-21 - "コンソール入力" 自身の表示。 ▶ 入力された文字が255文字 "コンソール出力" されている。 キャリッジ・リタンとライン・フィードが行われている。 AAAAAAAAAAAAAAAA もう1度ライン・フィードが行われている。 55555555555555555 777777777777777777 *^R → Ctrl-Rの入力により、"システム・リセット"が行われ、CP/Mに戻った. A> 注) Ctri-S, Ctri-P, Ctri-Iなどの実験も行って下さい.

Figure-2.2.2 ファンクション: 0, 1, 2 実習プログラムの実行.

ファンクション:3,4,5の実習

ファンクション: 3…リーダからの入力

CALL手順

MVI C, 3
CALL 0005H

■
(入力データはAレジスタに格納されている)

機能

ロジカル・デバイスの "RDR:" に入力があれば、入力データをAレジスタに持って、CALLから戻る、入力がない場合は、入力されるまで内部でループしている。

ファンクション: 4 …パンチへの出力

CALL手順

機能

Eレジスタにセットされているデータを、ロジカル・デバイスの "PUN: "に出力する。

CALL手順

機能

Eレジスタにセットされているデータを、ロジカル・デバイスの "LST:" に出力する.

実習プログラム ファンクション:3,4,5

*RDR: "デバイスから入力したデータを、メモリ上にバッファして行き、Ctrl-P(10H)が入力されると、今までにバッファした内容を*PUN: "デバイスへ出力する。また、Ctrl-L(0CH)が入力されると、*LST: "デバイスに出力する。Ctrl-Z(1AH)が入力されると、本プログラムを終了し、CP/Mに戻る。

このようなプログラムを作ってみましょう.

このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します。

A>TYPE 3-4-5.PRNJ ; FUNCTION 3: READER INPUT ; 4: PUNCH OUTPUT ; 5: LIST DUTPUT ; 0100 DRG 100H START: LXI H, BUFF H, Lレジスタに"BUFF"のアドレスをセット.

0103			PUSH	Н	"リーダ入力"のシステム・コール.
0104	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		MVI	C,3	アドレス・ポインタであるH,Lレジスタを
P. Patherson	CD0500		CALL	0005H	
0109	E1		POP	н	保護している。
010A	The second second		CPI	10H ;=	^P 入力がCtri-Pならば、バッファされた内容を
	CA1E01		JZ	PUNDUT	バンチ出力へ
010F	FEOC		CPI	OCH :=	^L) 入力がCtrl-Lならば、バッファされた内容を
	CA3301		JZ	LSTOUT	
0114	FE1A		CPI	1AH :=	^Z 入力がCtrl-Zならば、本プログラムを終了し、
0116	CB		RZ		CP/MA.
0117			MOV	M, A	11 73 12 707 7 107
0118			INX	н	リーダ入力テータのバッファリング. 最終データの次に,必ず"00"をストアする.
0119			MVI	M, 0	WW. 200/10, 2019 00 EXITY 90.
011B	C30301		JMP	START+	3
		PUNOUT:			
	214801		LXI	H, BUFF	
0121	The second secon		MOV	A,M	バッファから出力データの取り出し. データが"00"の場合"START"へのジャンプ.
0122			CPI	0 '	テータが"UU"の場合"START"へのシャンノ、 繰り返し、
0124	CA0001		JZ	START	
0127			PUSH	н	
0128			MVI	C, 4	在
012A			MOV	E,A	*パンチ出力"のシステム・コール.
	CD0500		CALL	0005H	H, Lレジスタを保護している.
012E	E1		POP	Н	
012F			INX	н	- 次のデータ出力ヘループ
0130	C32101		JMP	PUNOUT	+3 1/20 -
		LSTOUT:			
	214801		LXI	H, BUFF	IEWS-45 WHS COPION
0136			MOV	A,M	パッファから出力データの取り出し。 → アータが"00"の場合"START"へジャンプ。
0137			CPI	0	繰り返し、
0139	CA0001		JZ	START	
0130			PUSH	н	
013D	A POST OF THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF		MVI	C,5	"リスト出力"のシステム・コール、
013F			MOV	E,A	H.Lレジスタを保護している
	CD0500		CALL	0005H	「「、ししン人ンで休夜ししいる。
0143	E1		POP	н	
0144			INX	н	マクラータリカヘルーブ
0145	C33601		JMP	LSTOUT	+3 次のテータ出力ヘループ.
0148	•	BUFF	EQU	• N	カデータのバッファの始まり、
0148			END		
>					

Figure-2.2.3 ファンクション: 3, 4, 5 実習プログラムのPRN形式ソース・リスト.

このソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、"3-4-5. COM'' を生成してプログラムを実行してみましょう.

ファンクション:3,4,5 実習プログラムの実行

プログラム "3-4-5. COM"を起動させ外部から "PUN:" デバイスへデータを送り込みます。本書の場合は、もう1台のCP/Mマシンから、互いのRS-232Cインターフェイス ("PUN:", "RDR:" 両デバイスに割り当てられている) を介してデータを送っています。

Figure-2.2.4は、データ送り出し側の実行例であり、PIPにより、キーボード入力を "PUN: "デバイスから出力しています。実習プログラム"3-4-5. COM"が起動している受信側では、この出力を "RDR: "デバイスから入力して、各動作が行われる訳です。

Figure-2.2.5は、実習プログラムを実行した時のスクリーンの表示例であり、Figure-2.2.6は、"LST: " デバイスに出力された印字例です。

Figure-2.2.4 この実習でのデータ送り出し側CP/Mマシンの実行例.

A>3-4-51 A>-----Ctrl-Zガ入力されたので,CP/Mに戻った。

Figure-2.2.5 ファンクション: 3, 4, 5 実習プログラムの実行例. Figure-2.2.4でのデータが入力される.

ABCDEFGHIJKLMN 0123456789 abcdefghijklmn

Figure-2.2.6 ファンクション: 3, 4, 5 実習プログラムによる "LST:" デバイスへの出力例.

ファンクション:6の実習

ファンクション: 6…ダイレクト・コンソール入出力

CALL手順

入力の場合

MVI C, 6

MVI E, 0FFH

CALL 0005H

-

(入力データはAレジスタに格納されている)

出力の場合

MVI C, 6

(E) ← 出力データ

CALL 0005H

機能

EレジスタにFFHをセットしてCALLする場合はコンソール入力, FFH以外であればコンソール出力となる。入力の場合は、入力があれば入力データをAレジスタに持って、CALLから戻る。入力がない場合は、Aレジスタに00を持ってCALLから戻る(入力があるまで待たないことに注目)。

出力の場合は、Eレジスタにセットされているデータを、コンソールに出力する。いずれの場合も、ファンクション1および2で有効であったCtrl-S、Ctrl-Pなどは機能しない。

実習プログラム ファンクション:6

コンソールへ *- " 記号を連続して出力させながら、コンソール入力を監視し、入力があれば、そのキャラクタをコンソールへ出力する。入力がCtrl-Zであれば本プログラムを終了してCP / Mに戻る。

このようなプログラムを作ってみましょう.

このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します.

	!	NCTION	A. DIRECT	CONSOLE I/O
	;			
0100	START:	ORG	100H	
0100 OE		MVI	C,6) "ダイレクト・コンソール入出力"の"入力"の
0102 1EF		MVI	E, OFFH	
0104 CDC	0500	CALL	0005H	していることに注目、入力がない場合、内部で ループしないことにも注目。
0107 B7		ORA	A	入力(通常はキー入力)があったかどうかの判
0108 C21	1501	JNZ	CHROUT	定、入力があった場合、"CHROUT"にジャン
010B 0E0		MVI	C,6	"ダイレクト・コンソール入出力"の"出力"の
010D 1E2		MVI	E,'-'	システム・コール、"-"記号をコンソールに 出力する(通常はスクリーンに出力)、
ofor CDC	7500	CALL	0005H	
0112 C30	0001	JMP	START	・最初に戻ってループ、
	CHROUT	A A SER		
0115 FE		CPI	1AH	入力がCtrl-Zなら本プログラムを終了し、
0117 CB		RZ		CP/M个戻る.
0118 OE	14	MVI	6.4	
011A 5F	,	MOV	C,6 E.A	*ダイレクト・コンソール入出力"の*出力"の ・システム・コール、入力キャラクタをコンソ
O11B CD	500	CALL	0005H	一ルに出力する。
011E C30	0001	JMP	START	…最初に戻ってループ.
0121		END		

Figure-2.2.7 ファンクション: 6 実習プログラムのPRN形式ソース・リスト.

このソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、 *6. COM ** を生成してプログラムを実行してみましょう。

ファンクション:6 実習プログラムの実行

プログラム "6. COM" を起動すると、スクリーンに "-" 記号が連続して出力されますので、適当にキーインを行うと、キーインされたキャラクタが表示されて行きます。このプログラムは、キー入力を監視しながら、スクリーンへの出力を連続して行っている訳です。Ctrl-S、Ctrl-Pの機能が働かないことも確認して下さい。Ctrl-Zを入力すると、プログラムを終了してCP/Mへ戻ります。

この実行例を次に示します。




Figure-2.2.8 ファンクション: 6 実習プログラムの実行.

ファンクション: 7.8の実習

ファンクション: 7…IOバイトの取り出し

CALL手順

機能

アドレス0003HのIOバイトの値を、Aレジスタに持ってCALLから戻る。

ファンクション: 8…IOバイトのセット

CALL手順

機能

Eレジスタの値が、アドレス0003HのIOバイトにセットされる。

実習プログラム ファンクション:7,8

プログラム実行前のIOバイトの値をコンソールに表示し、次に、ロジカル・デバイスの $^*RDR:''$ と $^*PUN:''$ に、それぞれフィジカル・デバイスの $^*UR1:''$ 、 $^*UP1:''$ を割り当て、割り当てた後のIOバイトの値を、再びコンソールに表示する。

このようなプログラムを作ってみましょう。 このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します。

	; FUN	CTION	7: GET 1/0 8: SET 1/0	
100		ORG	100H	
100 CD4501	START:	CALL	CRLFOUT	復帰・改行をコンソールへ出力するサブルーチン.
103 0E07		MVI		0パイトの取り出し"のシステム・コール.
105 CD0500		CALL	0005H) 現	を Tenor Te
108 F5		PUSH	PSW	得られた(A)レジスタの値を16進でコンソール
109 CD2601		CALL	HEXDSPLY PSW	/ \ に出力するサブルーチン. (A)レジスタを保護している.
TOC FI		PUP	PSW	
10D E6C3		ANI	11\$00\$00	
10F F628		ORI	00\$10\$10)\$00B CUR1:とUP1:をセットする.
111 5F 112 0E0B		MOV	E,A C,8	CON、とLST:は変化させない。
114 CD0500		CALL		IOバイトのセット"のシステム・コール、 記'A) ンジスタの値がIOバイトにセットされる。
0117 CD4501		CALL		復帰・改行をコンソールへ出力。
		DILL		は、10 は11をコンノール(田刀、
011A 0E07		MVI	C,7 "	0パイトの取り出し"のシステム・コール.
011C CD0500		CALL	0005H「変	更した10パイトを取り出して再表示させるため、
11F CD2601		CALL	HEXDSPLY	/ 変更されたIOバイトの値を16進でコンソールに出力、
0122 CD4501		CALL		…復帰·改行を出力。
125 09		RET	本プログラムを終	冬了し, CP/Mに戻る.
	HEXDSPL	Y:		1
126 F5		PUSH	PSW	
127 OFOFOFOF			RRC! RRC! R	RC
12B CD2F01		CALL	HOUT1	
12E F1 12F E60F	HOUT1:	POP	PSW OFH	(A)レジスタの値を16進でコンソールに表示す
131 C630	HUUIII	ADI	30H	るサブルーチン、
133 FE3A		CPI	3AH	
135 DA3A01		JC	HOUT2	
138 C607		ADI	7	
13A CD3E01	HOUT2:	CALL	CONOUT	
13D C9		RET		

```
CONOUT: MVI
 013E 0E02
                                     C, 2
                                             "ファンクション2"のコンソール出力のサブルーチン、(A)レジスタのキャラクタガ, コンソールに出力される。
 0140 5F
                            MOV
                                     E,A
 0141 CD0500
                            CALL
                                     0005H
 0144 C9
                            RET
                  CRLFOUT:
 0145 3EOD
                            MVI
                                     A, ODH
 0147 CD3E01
                            CALL
                                     CONOUT
 014A 3E0A
                            MUI
                                     A. OAH
                                              復帰・改行をコンソールに出力するサブルーチン、
 014C CD3E01
                            CALL
                                     CONDUT
 014F C9
                            RET
 0150
                            END
A>
```

Figure-2.2.9 ファンクション:7,8 実習プログラムのPRN形式ソース・リスト

このソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、"7-8・COM" を生成してプログラムを実行してみましょう。

ファンクション:7,8 実習プログラムの実行

まず最初に、STATコマンドで、現在のフィジカル・デバイスのアサイン(割り当て)状況を見ておきましょう。この実行例を次に示します。

```
A〉STAT DEV: / CON: is UC1: RDR: is TTY: PUN: is TTY: **TTY: **であることに注目. LST: is LPT: A>
```

Figure-2.2.10 実習プログラム実行前の各デバイスのアサイン状況を見る.

ついでに、DDTコマンドで、IOバイト付近をダンプしておきます。

Figure-2.2.11 実行前のDDTによるIOバイトのダンプ.

このように、"RDR:"、"PUN:" 共にTTY:" になっています。 では、実習プログラム "7-8. COM" を実行してみましょう。その実行例を次に示します。

```
A>7-BJ …実習プログラムの実行、"RDR:"と"PUN:"に"UR1:"、"UP1:"をアサインする。
B3 …実行前のIOパイトの値。
AB …実行後のIOパイトの値。
A> (注:このプログラムをもう一度実行する場合には、事前に、リセット・ボタンによるCP/Mの再起動などで、IOパイトを初期値にセットし直して下さい、さもないと同じ値が表示されます。)
```

Figure-2.2.12 ファンクション: 7, 8 実習プログラムの実行.

このように、実行前のIOバイトの値は \$83H'' であり、実行後は \$ABH'' に変更されていることが表示されています。

```
83H=10000011······Figure-2.2.10のアサイン。
ABH=10101011······Figure-2.2.13のアサイン。
```

このように、プログラムの目的通りにIOバイトが変更されましたが、これをSTATコマンドでも確認してみましょう。

Figure-2.2.13 実習プログラムの実行後のSTATコマンドによる結果の確認

一応, DDTコマンドで, IOバイト付近をダンプしてみましょう.

```
A>DDT / …DDTによる実行後のIOバイト値の確認、
DDT VERS 2.2
-DO,F / …… 0~FHをダンプ。
0000 C3 03 DA AB 00 C3 00 BC FF 00 FF 00 FF 00 ......
IOバイト。
```

Figure-2.2.14 実行後のDDTによるIOバイトのダンプ.

目的通りにアサインされていることが確認されました.

このファンクション:7,8により、ユーザー・プログラム中で、自由にフィジカル・デバイスの選択が可能になる訳です。

ファンクション: 9の実習

ファンクション: 9…文字列のプリントアウト

CALL手順

機能

文字列が格納されているメモリの先頭アドレスを (D, E) レジスタにセットしてCALLすると, 文字列の最後を示す ** 記号 (24H) が来るまで, 文字列をコンソールに出力する.

Ctrl-S, Ctrl-P, タブ処理などのコントロールは、ファンクション:2と同様に有効である。

実習プログラム ファンクション:9

プログラムを実行すると、Morning の M か、またはNight の N かをキーインするようメッセージ が表示される。

そこで、Mをキーインすると、"GOOD MORNING……"と応答があり、Nをキーインすると"GOOD NIGHT……"と応答する。

Ctrl-Zをキーインすると、プログラムを終了してCP/Mへ戻る、

このようなプログラムを作ってみましょう。 このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します。

A>TYPE 9.PRN	
	FUNCTION 91 PRINT STRING
0100	DRG 100H

		ART:		文字別プロスル (の):フェル・コール			
0100		HVI		*文字列プリント"のシステム・コール. (DE)レジスタに, プリント・アウトする			
	113A01	CALL		文字列の格納バッファのアドレスをセッ			
0105	CD0500	LALL		大学列の信仰がパップングのアドレスをピットすること。			
0108		MVI	C,1	*コンソール入力"のシステム・コール。			
010A	CD0500	CALL	0005H	355-10/13 05/27 13-10.			
010D I	FE4D	CPI	'M'	入力が"M"なら"MONGOUT"ヘジャンプ.			
010F	CA2401	JZ	MONGOUT	, 1,73,5 III 10.5 III			
0112	FE4E	CPI	, N,	入力が"N"なら"NIGTOUTペジャンプ.			
	CA2F01	JZ	NIGIOUI				
0117		CPI		入力がCtrl-Zなら本プログラムを終了して			
0119	CB	RZ		CP/Mへ戻る.			
011A	0E02	MVI		が上記のいずれでもない場合、"?"を			
0110	1E3F	MVI	E.'?' 出力する."コンソール出力"のシステム·				
011E	CD0500	CALL	0005H □-	-N.			
0121	C30001	JMP	START	乗り返し .			
	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	NGOUT:					
0124	115E01	HVI	C, 9 D, MSGMONG	**文字列プリント"のシステム・コール。			
	CD0500	CALL	0005H	文字列バッファ"MSGMONG"の内容が出力される。			
	C30001	JMP	START				
		(GTOUT:					
012F	0E09	MVI	C, 9				
	118501	LXI	D, MSGNIGT	D.L.			
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	CD0500	CALL	0005H	文字列バッファ"MSGNIGT"の内容が出力される。			
	C30001	JMP	START	X 5 36 1 5 5 5 100 CHO 1 CO 1 3 E 1 CHO C.			
013A	ODOA696E70 I	MSGINP: DB	ODH. OAH. 'in	put M)orning or N)ight>\$'			
	ODOAOA474F			", GOOD MORNING! THIS IS FUNCTION 9. ', ODH, OAH, '\$'			
0185	ODOAOA474F	MSGNIGT: DB		, 'GOOD NIGHT! THIS IS FUNCTION 9.', ODH, OAH, '\$'			
01AA		END	"文字列プリン	ト"のシステム・コールにより、それぞれの文字列バッファ			
			の内容が"\$"7	が来るまでコンソールに出力される。ODHは復帰、OAH			
			は改行のコード				

Figure-2.2.15 ファンクション:9 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

このソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、 "9. COM" を生成して、プログラムを実行してみましょう。

ファンクション:9実習プログラムの実行

実行例を次に示します。適当に、MやN、その他の文字などをキーインして試してみて下さい。最後はCtrl-ZでCP/Mに戻ることができます。

```
A>91 …実習プログラムの実行。
input M)orning or N)ight --->M ……"M"をキーイン。
GOOD MORNING! THIS IS FUNCTION 9。 ……プログラムの応答。
input M)orning or N)ight --->N ……"N"をキーイン。
GOOD NIGHT! THIS IS FUNCTION 9。 ……プログラムの応答。
input M)orning or N)ight --->X? ……"X"をキーイン。"?"ガ表示された。
input M)orning or N)ight --->X? ……"X"をキーインにより。本プログラムを
終了してCP/Mに戻る。
```

Figure-2.2.16 ファンクション: 9 実習プログラムの実行.

ファンクション:10の実習

ファンクション:10…コンソール・バッファへの読み込み

CALL手順

MVI C, 10······ (=0AH)
(D, E) ←バッファ・アドレス
CALL 0005H

(入力された文字列が、コンソール・バッファに格納されている)

機能

コンソールからの入力を、(D,E)レジスタによってアドレスされるコンソール・バッファの先頭番地+2番地から、順次、格納して行く。

バッファの入力可能最大文字数は255文字であり、入力に際して、RUB/DEL、Ctrl-C、Ctrl-E、Ctrl-H、Ctrl-J、Ctrl-M、Ctrl-R、Ctrl-Xなどの各種ライン・エディッティング機能が働く。

CALLから戻る条件は、キャリッジ・リタンが入力された時、あるいは "mx" で任意に設定される入力許可文字数 (上限は255文字) と、実際に入力された文字数が一致したときである。

コンソール・バッファのフォーマットを次に示す。



mx…ここに、入力許可最大文字数(I~255の間で任意)を、あらかじめセットしておく、nc…CALLから戻った時に、実際に入力された文字数がセットされる。

C1~C255 …入力された文字が格納される。

実習プログラム ファンクション:10

ファンクション:10の機能を確認するには、コンソール・バッファをDDTのロードによって、壊されないアドレス2000H以上の適当な位置に設定し、ファンクション:10を実行した後、DDTでそのコンソール・バッファをダンプすれば、確認することができます。しかし、ここではプログラムを作って、前述のmx、ncの値と、c1以後の入力された文字列とを表示させて、その働きを見ることにしましょう。

コンソール・バッファをアドレス5000Hに設定し、入力許可文字数は40字に制限しておく、 プログラムを実行すると、まず、入力を促すプロンプト *** が出力され、続けて適当に文字 列をキー入力して行く、キャリッジ・リタンで入力を終了すると、コンソール・バッファの内容が、

mx」nc」c1, c2……(実際に入力された文字列)

と表示され、再びプロンプトに戻る.

プログラムの終了は、当ファンクションのCtrl-C入力を利用し、リブートして終わる.

このようなプログラムを作ってみましょう.

この実習プログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します.

	1		
	1 FU	NCTION	10: READ CONSOLE BUFFER
0100		ORG	100H
5000 =	BUFF	EQU	5000H
0100 3E28		MVI	A,40\入力パッファのTOPに値40(=28H)をストア.
0102 320050	START:	STA	BUFF「入力パッファを最大40文字に制限する(255字まで可能).
0105 CD7601		CALL	CRLFOUT…復帰・改行を出力.
10B 0E02		MVI	C,2) *コンソール出力"のシステム・コール。
10A 1E2A		MVI	E, '*' *"を表示する.
010C CD0500		CALL	0005H)
10F OEOA		MVI	C,10 コンソール・バッファへの読み込み*のシステム・コール、バッファへの入力モードとなり、ライン・
111 110050		LXI	D, BUFF エティッティング、その他のコントロール・キャラ
0114 CD0500		CALL	0005H プタガ機能する.
117 CD7601		CALL	CRLFOUT CRLFOUT 復帰・改行を出力。
011A CD7601		CALL	CRLFOUT
11D 3A0050		LDA	BUFF 入力パッファの1文字目(入力許可文字数)を
120 CD5701		CALL	HEXDSPLY 16進表示.
123 3E20 125 CD6F01		CALL	A, 、、 CONDUT スペースを出力.
128 3A0150		LDA	BUFF+1)入力パッファの2文字目(入力された文字数)
12B CD5701		CALL	HEXDSPLY を16進表示。
12E 3E20		MVI	A, 、 、 スペースを出力.

3A0150 FE00					
		LDA	BUFF+1	200	
24454		CPI .	00		
CA4E01		JZ	J1		
47		MOV	B, A		
	DSPLY:				力された内容を、入力された文字数分
					BUFF+1」の値)表示する。 って全体の表示は、
		A STATE OF THE STA			ヘカバッファ最大文字数)_(入力された文字数)
					(入力された内容)となる.
				150	
EICI		PUP H!	POP B	131/19	
23		INX	н		
05			-	100	
C23F01			The second second	100	
			DUILI	,	
CD7601	J1:	CALL			された内容の表示が終わったら、最初から
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		CALL		TITO	グラムの繰り返し
C30501		JMP	START		
	HEYDER	/.			
F5	HENDOPL	The second secon	PSH		
			The second second	PPC	
The state of the s				MAC	
F1					
E60F	HOUT1:	ANI			
C630		ADI	30H		Aレジスタの値を16進で表示するサブルーチン.
FE3A		CPI	3AH		
		JC	HOUT2		
		ADI	7		以 以及一种的第三人称形式
	HOUT2:	CALL	CONOUT		提到 6 0 10 cm / 10 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
C9		RET			
0F02	CONOLIT-	MUT		TAN DE	
	CONOUT			(A)1 = 5	スタのキャラクタをコンソールに出力
CD0500		The state of the s			ブルーチン。
C9		RET	000011	1 0 0	
	COL FOLIT				
SEOD	CKLFUUT	State of the state	A 0811	1	
		The same of the same of		1 35	
The state of the s		and the second second	The state of the s	復帰	・改行をコンソールに出力する
				サブリ	レーチン
			CUNDUT	1 1935	
		KEI		1 30	
		END			
	D5 D23F01 D7401 D7401 D30501 F5 DF0F0F0F D6001 F1 E60F C630 FE3A DA6B01 C607 D607 D607 D607	DE02 DE02 DE07 DE07601 DE07601 DE07601 DE07601 DE07601 DE07601 DE06001 DE06001 DE007	DESES PUSH B! DE02 MVI DE02 MVI DE02 MVI DE0300 CALL DE1C1 POP H! 23 INX DCR DC23F01 JNZ DC7601 J1: CALL CALL DC7601 JMP HEXDSPLY: F5 PUSH CAC! RR CALL POP HI E60F HOUT1: ANI DC607 CALL POP DC607 CALL POP DC607 CALL DC7601 HOUT2: CALL CC9 CONOUT: MVI DC7607 CALL CC9 CRLFOUT: DC7607 CALL DC7607 CALL CC9 CRLFOUT: DC7607 CALL CC9 CRLFOUT: DC7607 CALL DC7607 CALL CC9 CRLFOUT: DC7607 CALL	PUSH B! PUSH H PUSH PUSH H PUSH PUSH	DEO2

Figure-2.2.17 ファンクション:10 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

このソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、"10. COM"を生成してプログラムを実行してみましょう。

ファンクション:10 実習プログラムの実行

実行例を次に示します。自由に、文字列を入力したり、ライン・エディッティングなどのコントロール・キャラクタを入力したりして実験してみます。




Figure-2.2.18 ファンクション:10 実習プログラムの実行例

なお、このプログラムは、コンソール・バッファを5000Hに設定してありますので、Ctrl-Cでリブートした後(1文字目に入力しないとCtrl-Cは有効でない)、DDTを起動し、5000Hからダンプしてコンソール・バッファを直接確認するのも良いでしょう

この、ファンクション:10は、ライン・エディッティング機能や、各種コントロール・キーによる制御が有効なので、応用プログラム上で文字列の入力に用いると大変便利です。

ファンクション: 11の実習

ファンクション:11…コンソール入力のステータスのチェック

CALL手順

機能

コンソールに入力があったかどうかのチェックを行い、入力があった場合はAレジスタにFFHを持ってCALLから戻る、入力がなかった場合は00を持って戻る。


実習プログラム ファンクション:11

コンソールに、*-"記号を連続して出力させながらコンソール入力のチェックを行い、入力があれば、その文字をコンソールに出力して *-" 記号を出力し続ける.

入力が "S" の場合は、次に何らかのキャラクタが入力されるまで "-" 記号の出力をストップ する、入力がCtrl-Zの場合は、プログラムを終了してCP/Mに戻る。

このようなプログラムを作ってみましょう。

この実習プログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します。



0107 OEOB	MVI	C,11 "コンソール・ステータスの取り出し"のシステム・コール、入力があった場合はFFH、ない場合は00
0109 CD0500	CALL	0005H ガ、似レジスタに得られる。
010C B7	ORA	A 入力がない場合は、最初の"START"へジャンプ
010D CA0001	JZ	START してループする.
0110 0E01	MVI	"コンソール入力"のシステム・コール。 C.1 上記ループで入力があれば、Aルジスタに入力
0112 CD0500	CALL	0005H キャラクタガ得られ、同時にコンソールに表示される。
0115 FE1A	CPI	1AH =^Z 入力がOtrl-Zなら本プログラムを終了して
0117 CB	RZ	「CP/Mに戻る。
0118 FE53	CPI	'S' 入力が"S"以外の場合は、"START"にジャンプ
011A C20001	JNZ	START してループする。
011D 0E01	MVI	C.1 入力が"S"の場合、この"コンソール入力"の
011F CD0500	CALL	0005H システム・コールにより、入力待ちとなる。
0122 C30001	JMP	STARTコンソール入力があれば、"START"に戻り
0125	END	ループする、
	END	
A>		

Figure-2.2.19 ファンクション:11 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト

このソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、"11. COM"を生成して、プログラムを実行してみましょう。

ファンクション:11 実習プログラムの実行

実行例を次に示します.




Figure-2.2.20 ファンクション:11 実習プログラムの実行.


プログラムで使われているコンソール出力は、ファンクション: 2 を使っているので、Ctrl-Sによるフリーズ、Ctrl-Pによるプリンタへの同時出力が有効ですので試して下さい。 "S" による "-" 表示のストップは、当プログラムによるものです。

このファンクション:11は、何らかのプログラムを実行させながら、キーボードから入力があるかどうかをセンスして、その入力キャラクタにより、それぞれの仕事に分岐させる、というようなプログラムに応用できます。

ファンクション: 12の実置

ファンクション:12…オペレーティング·システムのバージョンNo.の取り出し

CALL手順



機能

現在起動しているオペレーティング・システムが、CP/Mであるか、MP/Mであるかの判別を行い、CP/Mであれば、そのバージョンNo.を知らせる。

CALLから戻った時、Hレジスタが00ならばCP/M、01ならばMP/Mであることを示す。

バージョンNo.は、Lレジスタ=00であればversion2.0以前のものを示し、2.0以上のバージョンの場合は、L=20Hであればversion2.0、22Hであればversion2.2という具合に、20H~2FHまでの値で示される。

実習プログラム ファンクション:12

現在起動しているオペレーティング・システムが、CP/Mであるか、MP/Mであるか、CP/ MならばそのバージョンNo.は何か、を表示させる。

このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します。

	FUNCTION	12: RET	URN VERSION NUMBER
0100	ORG	100H	
	START:		
0100 OEOC	MVI	C,12	*バージョンNo. の取り出し"のシステム・コール.
0102 CD0500	CALL	0005H) >
0105 7C	MOV	A,H	ANI STARAMENTAL CO.
0106 FE00	CPI	00	(H)レジスタの結果が00の場合はCP/M。 (**CP/M"へジャンプ。
010B CA1C01	JZ CPI	CPM 01	
010D CA1601	JZ	MPM	(Hレジスタの結果が01の場合はMP/M. *MP/M"ヘジャンプ.
0110 117F01 0113 C35001	LXI	D, MSGOU	ANTR どちらでもない場合は、他のシステムなので、 「SYSTEM=ANOTHER」と表示へ。
	MPM:		
0116 115601 0119 C35001	LXI	D, MSGI	
7117 [3500]	JMP	wegon.	
011C 116801	CPM:	D 405	
011F E5	LXI	D, MSG(「SYSTEM=CP/M version」と表示へ.
0120 CD5001	CALL	MSGOU'	ト ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
0123 E1	POP	Н	ので保護している.
0124 7D	MOV	A,L	
0125 FE00	CPI	00	(山レジスタが00の場合は、"VER1X"へジャンプ、 バージョン2.0以前。
0127 CA3801 012A FE20	JZ CPI	VER1X 20H	
012C CA3E01	JZ	The second secon	(ロレジスタガ20の場合は、"VER20"へジャンプ. バージョン2.0.
12F FE22	CPI	22H	(L)レジスタが22の場合は、"VER22"ヘジャンプ.
0131 CA4401 0134 D24A01	JZ		ノバージョン2.2
0134 D24H01	JNC RET	VER22	JP(L)レジスタが22以上の場合はすべて, "VER22up"ヘジャンプ。
	VER1X:		
138 119201	LXI	D, MSG:	IX TAY LEGA
013B C35001	JMP	WSGOO.	
	VER20:		
13E 119801	LXI	D, MSG	
0141 C35001	JMP	MEGOU.	
	VER22:		
0144 119E01 0147 C35001	LXI	D, MSG	
7147 [3300]	JMP	MSGOU'	
014A 11A401	VER22UP:		
014D C35001	LXI JMP	D, MSG:	
		113000	
0150 OE09	MSGOUT:		
152 CD0500	MVI	C, 9	*文字列のブリント"のシステム・コールのサブ ルーチン. (DE)レジスタに文字列のアドレス
155 C9	RET	0.22	をセットしてCALLする.

```
0156 ODOA535953 MSGMPM: DB
                                 ODH, OAH, 'SYSTEM = MP/M', ODH, OAH, '$'
0168 5359535445 MSGCPM: DB
                                 'SYSTEM = CP/M version $'
017F 5354535445 MSGANTR: DB
                                 'STSTEM = ANOTHER', ODH, OAH, '$'
0192 312E780D0A MSG1X: DB
                                 '1.x', ODH, OAH, '$'
                                                                    文字列エリア.
                                 '2.0', ODH, OAH, '$'
0198 322E300D0A MSG20:
                         DB
019E 322E320D0A MSG22:
                         DB
                                 '2.2', ODH, OAH, '$'
01A4 322E322055 MSG22UP: DB
                                 '2.2 UP', ODH, OAH, '$'
01AD
                         END
```

Figure-2.2.21 ファンクション:12 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

上記ソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作りアセンブルし、 *12. COM ** を生成して実行してみましょう.

ファンクション:12実習プログラムの実行

CP/Mの各種バージョン (一般的には、version 1.4/2.0/2.2) をお持ちの方は、それぞれのバージョンについて実験すると良いでしょう。

まず、それぞれのバージョンのシステムを起動した上で、実習プログラムを実行します。システムがMP/Mの場合は、

SYSTEM = MP/M

と表示しますが、CP/Mの場合は、Figure-2.2.23の実行例のようにバージョンNo.も共に表示されます。

Figure-2.2.22 ファンクション:12 実習プログラムの実行、システムがCP/M version2.2の場合。

Figure-2.2.23 ファンクション:12 実習プログラムの実行、システムがCP/M version1.4の場合。

このファンクション:12は、例えば、MP/Mでなければ実行できないアプリケーション・プログラムとか、CP/Mのバージョン2.0以上でなければ実行できないプログラムなどに応用して、現在働いているシステムが、適合するかどうかの判別を行わせる場合に使用します。

ファンクション: 13の実習

ファンクション: 13…ディスク・システムのリセット

CALL手順

機能

すべてのディスク・システムをイニシャル状態にセットする。つまり、すべてのドライブは "R/W' となり、DMAアドレス(後述)は0080Hのデフォールト値にセットされ、ドライブA:が選択される。ただし、ログイン・ディスクは変化しないので、ファンクション:13を実行した時点のログイン・ディスクがA:以外の場合は、いったんドライブA:が選択された後、元のドライブにログインされる。

実習プログラム ファンクション:13

ファンクション:13で、ディスク・システムをリセットするプログラムを作成する。 プログラムが実行された時、ディスク・システムがリセットされたことを知らせるメッセージ を出力させる。

このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します。

	, FUNCTION	13: RESET D	ISK SYSTEM
0100	ORG	100H	
0100 OEOD	START:	C. 13) "7-	ィスク・システムのリセット"の
102 CD0500	CALL	0005H シス	テム・コール
105 OE09	MVI	C, 9	*文字列プリント"のシステム・コール、
0107 110E01	LXI	D, MSGRST	ラベル"MSGRST"の文字列がプリント
010A CD0500	CALL	0005H	アウトされる.

```
010D C9 RET
010E 0D0A444953 MSGRST: DB ODH,OAH,'DISK SYSTEM WAS RESET',ODH,OAH,'$'
012B END
A>
```

Figure-2.2.24 ファンクション:13 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

上記ソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、アセンブルし、"13. COM" を生成して実行してみましょう。

ファンクション:13 実習プログラムの実行

一度ログインされたり、何らかのアクセスが行われたディスク・ドライブのディスケットを交換した場合、CP/Mは自動的に異なったディスケットであることを判別し、そのドライブを書き込み禁止 (R/O) にして、ディスクのデータが破壊されるのを防ぎます。

通常このような場合は、Ctrl-Cによるリブートを行って、システム全体のリセットを行ってから、 書き込みを伴うプログラムを運用するのですが、このファンクション:13を使えば、リブートを行う ことなく、ディスク・システムのリセットを行うことができます。

その実験を行ってみましょう。ドライブB:のディスケットを交換して、R/Oとなったことを確認した後、ファンクション:13を実行してみます。その様子を次に示します。

```
(ドライブA:上に"13. COM"と"STAT.COM"がある。)
A>B: / ……ドライブB: にログイン(B:には適当なティスケットをセットしておく).
B>A:STAT / ……STATコマンド実行.
A: R/W, Space: 197k
B: R/W, Space: 14k B: にもログインしているので、A:,B:共に表示される。R/W表示に注目
   で、ドライブB:のディスケットを、適当な別のディスケットと入れ替える。)
B>DIR PIP.COM/
               …入れ替えたティスケットのティレクトリを読み込ませるために、例えばDIRコマンドを実行する。
B: PIP
           COM
B>A:STAT / -----再度STATコマンドを実行.
A: R/W, Space: 197k B: のR/WガR/Oとなっていることに注目
B: R/O, Space: 14k | 残りバイト数が異なるティスケットであるのに以前のまま(14k)であることにも注目.
B>A: 13 / ・・・・実習プログラムの実行.
DISK SYSTEM WAS RESET ……実習プログラムによるメッセージ、ファンクション: 13が実行された.
           ···· 再度STATコマンドを実行、
A: R/W, Space: 197k | B: のR/OガR/Wにリセットされ、入れ替えたディスケットの残りバイト数も
B: R/W. Space: 57k | 正しく表示されている.
```

Figure-2.2.25 ファンクション:13 実習プログラムの実行.

ファンクション: 14,17,26の実習

ファンクション:14…ディスク・ドライブの選択

CALL手順

機能

このファンクション:14が実行された後の各種ファイル操作は,Eレジスタの値によって指定された(ドライブA:=00,B:=01,C:=02,……)ドライブ上で行われる。つまり,ファンクション:14によって選択されたドライブが,デフォールト・ドライブとなる。新しく選択されたドライブは,当ファンクションにより再選択が行われるか,リブートされるまでは変化しない。

ただし、ファイル操作が行われるファイルのFCB(ファイル・コントロール・ブロック)の最初のバイト(ディスク・ドライブ・コード)が ``00'' 以外の場合は、その値による直接ドライブ選択の方が優先し、ファンクション:14による選択は無視される。

ファンクション:17…最初のファイル・ディレクトリのサーチ

CALL手順

MVI C, 17 ······ (=11H) (D, E) ←FCBアドレス CALL 0005H



(結果はAレジスタに格納されているディレクト・コード、およびDMAバッファに格納されているディレクトリ内容で示される)

機能

(D, E) レジスタにセットされたFCBで示されるファイルをディレクトリから捜し出し、見つかった場合は、該当ファイルが含まれるディレクトリ・エントリの128バイトをDMAバッファに格納する。その場合、Aレジスタには、0、1、2、3のいずれかの値のディレクトリ・コードがセットされており、その値を32倍(RLCを5回行う)すると、DMAバッファ内の該当ファイルのディレクトリ部の先頭アドレスを知ることができる(DMAアドレスの先頭番地+Aレジスタの値×32=該当ファイルのディレクトリ先頭番地)。

もし、FCBで示されるファイルが見つからなかった場合は、Aレジスタに255(FFH)がセットされて CALLから戻る.

ファンクション:26…DMAアドレスのセット

CALL手順

MVI C, 26
$$\cdots$$
 (=1AH)
(D, E) \leftarrow DMA \mathcal{T} $\vdash \mathcal{V}$ \prec
CALL 0005H

機能

DMA (Direct Memory Address) は、ディスクのすべてのリード/ライト操作を行う場合に必要な 1 レコード(128バイト)の入出力バッファ・エリアのことであり、デフォールトはアドレス0080Hに 設定されている。ディスクへの、どのようなリード/ライトも、必ずこのDMAバッファを通して行われる。

ファンクション:26により、任意のアドレスにDMAバッファを設定することができ、設定されたアドレスは、当ファンクションが再度実行されるか、リブートされるまでは変化しない。

実習プログラム ファンクション:14,17,25

ファンクション:14,17,26を使って,DIRコマンドの特定ファイル名サーチ(DIR x:filename.ext J) に相当する機能を、ユーザー・プログラムで実現する。

また、見つかったディレクトリのDMAバッファ内の位置も確認してみる(DMAアドレスは4000 Hにしておく)。

このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します.

```
A>TYPE 14-17-26. PRN /
                    FUNCTION
                             14: SELECT DISK
                              17: SEARCH FOR FIRST
                              26: SET DMA ADDRESS
0100
                        ORG
                                 100H
                START:
0100 OE09
                                C, 9
                        MVI
                                           "文字列プリント"のシステム・コール.
0102 114501
                                D, MSGINP
                        LXI
                                           ドライブ名入力のメッセージ出力.
 0105 CD0500
                         CALL
                                 0005H
```

PER ANDRES	OEO1	MVI	C,1 コンソール入力"のシステム・コール.
010A	CD0500	CALL	0005H キーボードからドライブ名A, B, C, を入力する.
010D	E60F	ANI	0000\$1111B
010F	3D	DCR	A = 00, B = 01, C = 02, …に変換.
0110	OEOE	MVI	C,14
0112	5F	MOV	E,A "ディスク・ドライブの選択"のシステム・コール.
0113	CD0500	CALL	0005H キー入力されたドライブが選択される.
0116	OE1A	MVI	C,26 *DMAアドレスのセット*のシステム・コール.
0118	110040	LXI	DWAP FUADEUR のシステム・コール
011B	CD0500	CALL	D,4000H 0005H デフォルトは80Hであるが、DDTでの確認が可 能なように4000Hにしておく.
011E		MVI	C,17 **最初のティレクトリのサーチ*のシステム・コール.
	115000	LXI	D,005CH この例では、FCBアドレスは、テフォールトの5CHに
0123	CD0500	CALL	0005H しておく.
0126	FEFF	CPI	255 該当ファイルがない場合は、"NAINAI"へ
0128	CA3C01	JZ	NAINAI SPOT.
	0707070707	RLC! RL	LC! RLC! RLC! 見つかったファイルのティレクトリの位置を
0130	329040	STA	4090H アドレス4090日に格納する(参考までに)。
0133	0E09	MVI	C,9
0135	118101	LXI	D, MSGARI "ファイルあった"のメッセージ出力。
0138	CD0500	CALL	0005H
013B	C9	RET	
	NAINAI:		
0130	0E09	MVI	C,9
013E	116D01	LXI	D, MSGNAI "ファイルない"のメッセージ出力、
	CD0500	CALL	0005H
0144	C9	RET	
0145	ODOA494E50 MSGINP	DB	ODH, OAH, 'INPUT DRIVE NAME (A, B, C,P)
	ODOAOA4649 MSGNAI		ODH, OAH, OAH, 'FILE NAI! NAI!', ODH, OAH, '\$'
0181	ODOAOA4649 MSGARI	DB	ODH, OAH, OAH, 'FILE ATTA! ATTA!', ODH, OAH, '\$'
0197		END	
>			

Figure-2.2.26 ファンクション: 14, 17, 26 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

上記のソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、アセンブルして、"14-17-26. COM" を生成して実行してみましょう.

ファンクション: 14, 17, 26 実習プログラムの実行

このプログラムは、次のコマンド形式で実行されます。

14-17-26 _ filename ext]

"filename.ext" には、ディスク上に存在するかどうかを調べようとするファイルのフルネームを キーインします。

このコマンドを実行すると、どのドライブ上のファイルをサーチの対象とするかを問い合わせてきますので、ドライブ名のA、B、C、…をキーインします。

結果は、"あった"とか"ない"とか、メッセージにより表示されます。

実行例を次に示します。これは、ドライブB:上にファイル "PLMX. COM" がある場合のものです。




Figure-2.2.27 ファンクション: 14, 17, 26 実習プログラムの実行と, DMAバッファのDDTによるダンプ。

もう1つの実験として "filename.ext" にドライブ名を付け、"x:filename.ext" として実行するとどうなるでしょう.

 \mathbf{x} : filename. \mathbf{ext}'' に付けたドライブ \mathbf{x} : が優先して、この後ドライブ名入力は、何を入力しても無視されることが確認できます。各自試みて下さい。

ファンクション: 15, 20の実習

ファンクション:15…ファイルのオープン

CALL手順

MVI C, $15 \cdots (= 0 \text{FH})$

(D, E)←FCBアドレス

CALL 0005H



(オープンが正常に行われた時 Aレジスタ= $00\sim03$, オープンができなかった時 Aレジスタ=255=FFHとなる)

機能

(D, E)レジスタで示されるFCBアドレスのファイル名を,該当ディスク上のディレクトリから捜し,一致するファイルがあれば,そのディレクトリ・データ($d0\sim dn$ フィールド)をメモリ上のFCBにコピーし,今後のリード/ライト操作を可能にする.このことをファイルがオープンされたと言い,正常にオープンされた場合は,Aレジスタには $00\sim 03$ の値(ディレクトリ・コード)がセットされており,もしファイルが見つからずオープンできなかった場合は,Aレジスタには255=FFHがセットされる.FCBのファイル名に,ファイル・マッチ記号 ** および *? ** を使用することもできる.ただし,ディレクトリ内の最初にマッチしたファイルがオープンされる.

ファンクション:20…シーケンシャル・リード

CALL手順

MVI C, 20 ··· (14H)

 $(D, E) \leftarrow FCBT \vdash VZ$

CALL 0005H



(結果は、FCBの "cr" フィールドで示されるレコード (128バイト) が、DMAバッファ に読み出される)

Aレジスタが00の時は、リードが正常に行われた場合。00でない時は、ファイルが終了した場合。)

機能

(D, E) レジスタでアドレスされるFCBが示す、ファイルのFCB内 "cr" フィールドで示される 1 レコード (128バイト) を読み出して、DMAバッファに格納する。 "cr" の値は、自動的に 1 だけインクリメントされ、次のレコードを示すように更新される。現在のロジカル・エクステント(8 インチ標準ディスケットでは、16Kバイトが 1 ロジカル・エクステント)のリードが終了し、まだファイルが続く場合は、自動的に次のロジカル・エクステントがオープンされ、"cr" が00にセットされる。

このファンクション:20を実行するには、事前にFCBアドレスを指定してファイルをオープンし、DMA アドレスをセットしておかなければならない(DMAアドレスをセットしない場合は、デフォールトの80H~FFHがDMAバッファとなる)。 さらに、ファイルの最初からリードを行う場合には、"cr"フィールドを00にセットする必要がある。


1レコードのリードが正常に行われた場合、Aレジスタには00が格納されており、エンド・オブ・ファイル(ファイル終了)となった場合は、00以外の値が格納される。これにより、ファイルが終了したことを知ることができる。

リードのみを行うのであれば、オープンしたファイルはクローズする必要はなく、そのままプログラムを終了してよい。

実習プログラム ファンクション:15,20

アスキー・ファイルをタイプアウトするTYPEコマンドに相当するプログラムを作成する。 FCBアドレスはデフォールトの5CH, DMAアドレスは特にセットせず, デフォールトの80Hを使用する。

このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します。



0126 E1 0127 23	POP	н () н)	
0122 E5 0123 CD0500	PUSH	H 0005H	(128パイト)ごとのファイル内容を,次々とコンソールに出力する.
121 5E	MOV	E,M	DMA/バッファに格納されている1レコード
11F 0E02	MVI	C,2	
11C 218000 SC	ROUT:	н, оовон	・・・シーケンシャル・リードのためのDMAバッフ アは、デフォールトの80H番地である。
119 FE00 11B CO	CPI RNZ	0	シーケンシャル・リードを終了した場合は、 本プログラムを終わり、CP / MIC 戻る。
110 5500	CDI		ファイルの最終が来たかどうかのチェック。
116 CD0500	CALL	0005H	
113 115C00	LXI	D,005CH	・シーケンシャル・リード。のファフラショフ ・コール、FCBアドレスは同じく5CHとする。
111 OE14	MVI	C,20	*シーケンシャル・リード"のファンクション
	TREC:	在是多一种是	
			ド(5CH+32番地)をOにする.
10E 327C00	STA	5CH+32	ンシャル・リードに備えて、FCBのcrフィール
10D AF	XRA	A	
10D AF	VDA	Δ	ファイルガオープンされたので、次のシーケ
			シブする。
10A CA3101	JZ	OPNERR	ンガできなかった場合は、"OPNERR"へジャンプする
10B FEFF	CPI	255	該当ファイルが存在せず、ファイルのオーブ
			数ツフランルが存在せず フランルのオーブ

Figure-2.2.28 ファンクション:15,20 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

上記ソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、アセンブルし、"15-20. COM" を生成して実行してみましょう.

ファンクション: 15,20実習プログラムの実行

このプログラムを実行するためのコマンド形式は,

15-20 ∟x : filename. ext 】

であり、TYPEコマンドと同様です.

次に、自分自身のソース・ファイル *15-20. ASM " をタイプアウトする実行例を示します。

```
A>15-20 15-20. ASM / …ログイン・ディスク上の自分自身のソース・ファイル"15-20. ASM"を
    FUNCTION
                15: OPEN FILE
                20: READ SEQUENTIAL
        ORG
                 100H
START:
        MVI
                 C, 15
                 D, 005CH
        LXI
        CALL
                 0005H
        CPI
                 255
        JZ
                 OPNERR
                                 TYPEコマンドと同様に、アスキー・ファイルが
                                 タイプアウトされている.
        JNZ
                 SCROUT
        JMP
                 NXTREC
OPNERR:
        MVI
                 D, MSGERR
        LXI
        CALL
                 0005H
        RET
 MSGERR: DB
                 ODH, OAH, OAH, 'FILE GA NAI', ODH, OAH, '$'
        END
A>
```

Figure-2.2.29 ファンクション:15, 20 実習プログラムの実行例.

```
A>15-20 B:15-20.ASM / …ドライブB:上のファイル<sup>™</sup>15-20.ASM"をタイプアウトする.

FILE GA NAI …該当ファイルはドライブB:上にはなかった.

A>
```

Figure-2.2.30 指定したファイルが存在していなかった場合.

タイプアウトしようとするファイルの頭に、任意のドライブ名を指定することができますので、試 みて下さい。

注)タイプアウトされたファイルの最後に、スクリーンがクリアされてしまうことなどがありますが、これは、当プログラムの簡素化のために、ファイルの最終のデータ *1 AH''を検出せずに、これ以降も最終レコードの128バイトを全部スクリーンに出力してしまうためです。

ファンクション: 16,19,21,22の実習

ファンクション:16…ファイルのクローズ

CALL手順

MVI C, 16… (=10H) (D, E)←FCBアドレス CALL 0005H



(ファイルのクローズが正常に行われた場合, Aレジスタ=0, 1, 2, 3のいずれかである。クローズしようとするファイルがない場合は、Aレジスタ=255=FFHとなる)

機能

ファイルのオープン (ファンクション:15), あるいはファイルの作成 (ファンクション:22) のファンクションがすでに実行されており、FCBで示されるファイルに何らかの書き込みが行われた場合、データは、そのつど、1レコードずつディスクに書き込まれて行くが、ディスク上のディレクトリ部に関しては、何も更新されていない。そこで書き込み操作を全部終了した最後の時点で、クローズ・ファンクションを実行し、現在のメモリ上のFCBの内容をディスク上の該当ディレクトリに書き込み、ディレクトリを更新して、新しいファイルとして完成させなければならない。読み出しのみのファイル操作では、オープンしたファイルをクローズする必要はない。

クローズのファンクションが正常に行われた場合、Aレジスタには、ディレクトリ・コードの0, 1, 2, 3のいずれかの値が格納されている。クローズするファイルが存在せず、クローズできなかった場合は、AレジスタはFFHが格納されている。

ファンクション:19…ファイルのデリート

CALL手順

MVI C, 19…… (=13H) (D, E) ←FCBアドレス CALL 0005H



(該当ファイルの削除が行われた場合は、Aレジスタ=0、1、2、3いずれかの値が格納されており、該当ファイルがなかった場合は、Aレジスタ=255=FFHとなる)

機能

(D, E) レジスタでアドレスされるFCBが示すファイルをディスク上から削除する。ファイル名には

ファイル・マッチ記号 "?" や "*" を使用することができる。また、ドライブ・コード "dr" にドライブNo.を指定することにより、任意のドライブ上のファイルを削除することができる。

該当ファイルが削除された場合は、Aレジスタ=0、1、2、3の、いずれかのディレクトリ・コードが格納されている。該当ファイルが存在せず、削除が行われなかった場合は、Aレジスタ=255=FFHが格納されている。

ファンクション:21…シーケンシャル・ライト

CALL手順

MVI C, 21······ (=15H) (D, E) ← FCBアドレス CALL 0005H



(書き込みが正常に行われた場合、Aレジスタ=00、ディスクがフルで書き込みができなかった場合は、Aレジスタは、00以外の値が格納されている)

機能

ファンクション:20のシーケンシャル・リードと、逆の動作を行う。

(D, E)レジスタでアドレスされるFCBが示すファイルのレコード ("cr"フィールドが示す) に,DMA バッファの128バイトが書き込まれる。"cr"の値は自動的に 1 だけインクリメントされ,次のレコード の書き込みに備えられる。

現在のロジカル・エクステント (1ロジカル・エクステントは,8インチ標準ディスケットの場合,16Kバイト) がフルになった場合 ("cr" がオーバ・フローした場合),自動的に次のロジカル・エクステントがオープンされ、"cr" の値が00にリセットされる.

当ファンクション:21を実行するには、事前に"ファイルのオープン"あるいは"ファイルの作成"ファンクションを実行しておかなければならない。

書き込みが正常に行われた場合、Aレジスタには00が格納されており、ディスクがフルになり、書き込みができなかった場合は、Aレジスタには00以外の値が格納されている。

ファンクション:22…ファイルの作成

CALL手順

MVI C, 22······ (=16H) (D, E)←FCBアドレス CALL 0005H $(ファイルの作成が行われた場合は、<math>A \nu i z A = 0$, 1, 2, 3のいずれか、作成ができなかった場合、 $A \nu i z A = 255 = FFH$ が格納されている)

機能

(D, E) レジスタでアドレスされるFCB上のファイル名を持つファイル (内容はまだ空)を作成する. つまり、新ファイルのディレクトリをディスクに登録する.

作成しようとする新ファイル名は、同一ディスク上にあるファイルと同じファイル名を使ってはいけない。ファイル名が同じものが2つできてしまい、おかしなことになってしまう。このようなことを避けるため、PIPやSAVEコマンドで経験されているように、通常は、すでに存在するファイルと同一名のファイルを、事前にファンクション:19で削除してから、"ファイルの作成"を実行する。あるいは、EDで行われているようなファイル名のエクステンションを ". \$\$\$" や ". BAK" などに変更するのもよい。

当ファンクションを実行して、ファイルの作成ができた場合は、Aレジスタには、0, 1, 2, 3 いずれかが、また、ファイルの数が制限いっぱいでファイルが作成できなかった場合は、255=FFHがディレクトリ・コードとして格納される。


"ファイルの作成"によりファイルができると、そのファイルはすでにオープンされた状態にあり、 自由にリード/ライト可能である。"ファイルのオープン"のファンクションを再度実行する必要はない。

実習プログラム ファンクション:16,19,21,22,(20)

PIPコマンドに相当するような、ファイル・コピーのプログラムを作成する.

PIPは一度に16Kバイト分ディスクから読み出しバッファリングするが、当プログラムでは1レコード (128バイト) ずつの "読み出し→書き込み"を行いながらコピーを進める。

このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します。



	START:		
0100 0E10	MVI	C, 10H	
0102 216000	LXI	H,FCB&D+10H	
0105 11FF01	LXI	D.FCB\$S	
0108 7E	FCBS\$MOV: MOV	A,M	TI'L 750Uths Occopmontative 77
			アドレス5CHからのFCB内のセカンド・ファ
0109 12	STAX	D	イル名(アドレス6CHから格納されている)
010A 23	INX	H	を、ソース側のFCBアドレスに転送。
010B 13	INX	D	
010C OD	DCR	C	
010D C20801	JNZ	FCBS\$MOV	
0110 OEOF	MVI	C, 15	
0112 11FF01	LXI	D,FCB\$S	ソース側のFCBで示されるファイルをオープ
0115 CD0500	CALL	0005H	ンする。オープンしようとするファイルがな
	CPI	255	
0118 FEFF			い場合は、"OPNERR"へジャンプ.
011A CA5601	JZ	OPNERR	
011D 0E13	MVI	C, 19	アスティネーション側(新しく生成する側)の
011F 115C00	LXI	D,FCB&D	FCBで示されるファイルと同一名のファイ
0122 CD0500	CALL	0005H	ルガ存在していれば、そのファイルを削除す
			3.
0125 OE16	MVI	C, 22	テスティネーション側のFCBで示されるフ
0127 115C00	LXI	D,FCB&D	アイルを新たに作成する(と同時に、オープン
012A CD0500	CALL	0005H	状態になる)、ファイル数が制限いつばいの
012D FEFF	CPI	255	状態にはる). ノアイル数が間段いつはいい
012F CA5C01	JZ	MAKERR	場合は、"MAKERR"へジャンプ.
OIZF CHOCOI		PIPINENN	
0132 AF	XRA	A	両方のFCBのレコード・カウント("cr"フィー
0133 321F02	STA	FCB\$S+32	ルド)を00にセットする.
0136 327000	STA	FCB\$D+32	101-7-2001C E 21-9 S.
	NXTREC:		
0139 OE14	MVI	C, 20	ソース・ファイルを1レコード読み出す、DMA
013B 11FF01	LXI	D.FCB\$S	アドレスはデフォールト値の80Hであるので
013E CD0500			読み出されたデータは80H~FFHに格納され
	CALL	0005H	る。ファイル・エンドになった場合は、"CPY
0141 FE00	CPI	0	る。 ノアイル・エフトになった物口は、して「
0143 C26801	JNZ	CPYEND	END"ヘジャンプ、
0146 OE15	MVI	C,21	
014B 115C00	LXI	D,FCB*D	DMAバッファの1レコード分をディスクに書
014B CD0500	CALL	0005H	き込む、ティスクガフルになって空きスペー
014E FE00	CPI	0	スガない場合は、"WRTERR"へジャンプ.
			7/3-07-40-01 mires in 0 122.
0150 C26201	JNZ	WRTERR	NPの1 コ 1:の註3:1111 A II マ
0153 C33901	JMP	NXTREC	次のレコードの読み出しヘループ.
	OPNERR:) ハーフ・ファイル ガカハ場合のエラー・メッセ
0156 118401	LXI	D, MEGSER	ソース・ファイルがない場合のエラー・メッセ
0159 C37E01	JMP	MSGOUT	「一ジ出力、
	MAKERR:		
015C 119C01	LXI	D, MSGMER	しファイルの数が制限いっぱいの場合のエラー
015F C37E01	JMP	MSGOUT	J・メッセージ出力.
	WRTERR:		
0162 11BA01	LXI	D, MSGWER	アイスクガフルになり、空きエリアがない場
0165 C37E01	JMP	MSGOUT	「合のエラー・メッセージ.
	COVEND		
0168 OE10	CPYEND: MVI	C 14	
		C, 16	コピーの書き込みが全部終了したので、テス
016A 115C00	LXI	D,FCB\$D	ティネーション・ファイルをクローズする。
016D CD0500	CALL	0005H	クローズできない場合は、"CLSERR"へジャ
0170 FEFF	CPI	255	27.
0172 CA7B01	JZ	CLSERR	
0175 11E901	LXI	D, MSGEND	
0178 C37E01	JMP	MSGOUT	コピー作業終了のメッセージ出力。
01/6 C3/E01	JAP	Moduul	
	CLSERRI		发展的意思,但是一个人的人的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的
017B 11D101	LXI		クローズ・エラーのメッセージ出力。

```
MSGOUT:
017E 0E09
                               MVI
                                          C, 9
                                                           メッセージ出力のサブルーチン、
 0180 CD0500
                               CALL
                                          0005H
 0183 C9
                               RET
0184 ODOAOA534F MSGSER:
                                 DB
                                          ODH, OAH, OAH, 'SOURCE FILE GA NAI', ODH, OAH, '$'
 019C ODOAOA4649 MSGMER:
                                          ODH, OAH, OAH, 'FILE DIRECTORY GA MANPAI', ODH, OAH, '$'
                                  DB
                                         ODH, OAH, OAH, 'DISK SPACE GA NAI', ODH, OAH, '$'
ODH, OAH, OAH, 'FILE CLOSE DEKINAI', ODH, OAH, '$'
ODH, OAH, OAH, 'COPY DEKIMASHITA', ODH, OAH, '$'
 01BA ODOAOA4449 MSGWER:
                                  DB
 01D1 ODOAOA4649 MSGCER:
                                  DB
 01E9 ODOAOA434F MSGEND:
                                  DB
OIFF
                    FCB$5: DS
020E
                               END
AS
```

Figure-2.2.31 ファンクション:16, 19, 21, 22 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

上記ソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、アセンブルし、"19-21-22. COM" を生成して実行してみましょう.

ファンクション: 16, 19, 21, 22実習プログラムの実行

当プログラムを実行するためのコマンドの書式を次に示します。

19-21-22 □ x : filenamel. ext □ x': filename2. ext ✔ (新しく生成される側) (ソース側)

このコマンドを実行することにより、ドライブ \mathbf{x} ':上のファイル "filename2. \mathbf{ext} " が、ドライブ \mathbf{x} :上にファイル "filename1. \mathbf{ext} " としてコピーされます.

実行例として、ドライブA:上のファイル "DUMP、ASM" を、ドライブB:上に、ファイル名を "DUMPCPY、ASM" としてコピーした例を示します。

A>19-21-22 B: DUMPCPY. ASM DUMP. ASM/ …filename 1 とfilename2の順序に注意

COPY DEKIMASHITA …コピーガ完了したメッセージ.

A>DIR B: DUMPCPY、ASM / …ドライブB:上に"DUMPCPY、ASM"としてコピーされたファイルの確認. B: DUMPCPY ASM …ファイルが作られていた。

A>TYPE B: DUMPCPY. ASM / ……新しく作られたファイルの内容の確認.

```
FILE DUMP PROGRAM, READS AN INPUT FILE AND PRINTS IN HEX
;
        COPYRIGHT (C) 1975, 1976, 1977, 1978
        DIGITAL RESEARCH
        BOX 579, PACIFIC GROVE
        CALIFORNIA, 93950
        ORG
                100H
BDOS
        EQU
                0005H
                         DOS ENTRY POINT
CONS
        EQU
                         READ CONSOLE
                1
TYPEF
        EQU
                         TYPE FUNCTION
                2
PRINTF
        EQU
                9
                         BUFFER PRINT ENTRY
BRKF
        EQU
                11
                         BREAK KEY FUNCTION (TRUE IF CHAR READY)
                                                                    出しくコピー
                         FILE OPEN
OPENE
        EQU
                15
READF
        EQU
                20
                         READ FUNCTION
                                                                    され
                                                                    ている
OPNMSG: DB
                CR, LF, 'NO INPUT FILE PRESENT ON DISKS'
        VARIABLE AREA
IBP:
        DS
                         INPUT BUFFER POINTER
                2
OLDSP:
                 2
        DS
                         ENTRY SP VALUE FROM CCP
        STACK AREA
        DS
                64
                         RESERVE 32 LEVEL STACK
STKTOP:
;
        END
A> このように、新しくコピーされたファイルは、オリジナルの"DUMP. ASM"と同一であることが確認された。
```

Figure-2.2.32 ファンクション:16, 19, 21, 22 実習プログラムの実行とその確認。

実行する際には、ソース側とオブジェクト側(新しく生成される側)のファイル名を逆に指定しないように注意して下さい。 1レコード (128バイト) ずつリード/ライトが行われますので、ドライブがせわしなく動作しますがあしからず。

また、オブジェクト側に、すでに存在しているファイルと同一名を指定して実行した場合、元あったファイルが削除されて、新しくコピーされたものになっていることも確認して下さい。

ファンクション: 18の実習

ファンクション: 18…次のファイル・ディレクトリのサーチ

CALL手順

MVI C, $18 \cdots (=12H)$

CALL 0005H



(結果はAレジスタに格納されているディレクトリ・コード、およびDMAバッファに格納されているディレクトリの内容で示される)


機能

前回のサーチで一致したファイルから後の部分のディレクトリを対象に、ファイルを捜す。その他のことは、ファンクション:17「最初のファイル・ディレクトリのサーチ」と全く同一である。

実習プログラム ファンクション:18,(17)

DIRコマンドに相当するプログラムを作成する。ファンクション:17の「最初のサーチ」を作って、最初に一致したファイル名をタイプアウトし、その後はファンクション:18の「次のサーチ」を使って、一致したファイル名を次々とタイプアウトする。

このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します。



	0707070707		C! RLC! I	RLC! RLC	
0112		MOV	E,A		見つかったファイル・ディレクトリの、DMA
0113	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	MVI	D,0		バッファ内(テフォールトの80H~FFH)のア
	218000	LXI	Н, ООВОН		ドレスを求める.
0118		DAD	D		
0119	23	INX	H	ライブNo. ("dr	"フィールド)はここでは省略.
011A	060B	MVI	B, 11	ファイル名"×	××××××(、)×××″で11文字。
		JTLP:			
0110			PUSH H		
011E		MVI	C,2		内の求められたアドレス(見つ
0120		MOV	E,M	出力。	ル名のエリア)から、1文字ずつ
0121	CD0500	CALL	0005H		への出力"ファンクションを使用。
0124	EICI	POP H!	POP B		
0126	The second secon	INX	н)	44 Treplute	the United Tables
0127	NEWSCHOOL PROPERTY OF THE PARTY	DCR	В	11文字出力し、	たかどうかの判断ルーチン.
0128	C21C01	JNZ	OUTLP	IIX+XIV-	790.
012B	0E09	MVI	C. 9	1	
012D	117301	LXI	D, MSGCL	復帰・改行を	E出力.
0130	CD0500	CALL	0005H		
0133	0E12	MVI	C, 18	"次のファイル	レのサーチ"のシステム・コール.
0135	CD0500	CALL	0005H	FCBPFU	スは同じくアフォールトの5CH.
0138	FEFF	CPI	255	一致するファ	イルがさらにあれば"NXTFILE"
013A	CA4901	JZ	ENDFILE	ヘジャンプし	して、ファイル名をタイプアウト.
013D	C30D01	JMP	NXTFILE	なければ"EI	NDFILE"ヘジャンプ.
		FILE:			
0140		MVI	C. 9	1	
	115201	LXI	D. MSGNO	F "ファイルナ	がない"のメッセージ出力ルーチン.
	CD0500	CALL	0005H	13.84	
0148		RET			
	FN	DFILE:			
0149		MVI	C, 9		over the statistic of the
	116001	LXI	D. MSGED		O"のメッセージを出力して、当 終了し、CP/Mに戻る。
	CD0500	CALL	0005H	101100	だ」し、UF/IVILENO。
0151	C9	RET			
0152	ODOA0A4649 M	SGNOF: DB	ODH, OAH,	OAH, FIL	E NAI', ODH, OAH, '\$'
	ODOA0A4649 M	SGED: DB			E DWARI', ODH, OAH, '\$'
0170	ODOA24 M	SGCL: DB	ODH, OAH,	7\$7	

Figure-2.2.33 ファンクション:18, 17 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

上記ソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、アセンブルして、 $^*17-18.$ COM'' を生成し実行してみましょう。

ファンクション:18,17 実習プログラムの実行

当プログラムは、次のコマンド形式で実行します。

- 1) 17-18 ¬ x : filename ext ↓ · · · · · ドライブ x : 上の特定のファイル名をタイプアウト.
- 2) 17-18 \bot x: filemach J.....ドライブx: 上のファイル・マッチするファイル名をすべて タイプアウト.

次に実行例を示します.

```
A>17-18 PIP.COM / …ログイン・ディスク上のファイル"PI P. COM"を捜す。
PIP COM ……ファイルは存在していた。

FILE OWARI A>
```

Figure-2.2.34 ファンクション:18, 17 実習プログラムの実行.

```
A>17-18 B:*.COMJ …ファイル・マッチ配号を使って、ドライブB:上のエクステンションガ
"COM"であるファイルを捜す。

COBOL COM
RUNA COM
CONFIG COM
FILEMARKCOM

FILE OWARI
A>
```

Figure-2.2.35 プライマリ・ネームにファイル・マッチ記号を使用した実行例.

```
A>17-18 B:*.*/ ファイル・マッチ記号を使って、ドライブB:上のすべてのファイルを捜す、
COBOL
        COM
COBOL
        101
COBOL
        102
COBOL
        103
COBOL
        104
RUNA
        COM
CONFIG
       COM
             すべてのファイルガタイプアウトされた.
        CBL
STOCK1
        CBL
STOCK2
        CBL
CALL
        ASM
CALL
        PRN
CALL
        HEX
FILEMARKCOM
```

FILE OWARI

Figure-2.2.36 ファイル・マッチ記号だけを使用した実行例

このように、タイプアウトされたファイル名の頭にドライブ名は付きませんが、DIRコマンドと同様な働きをします(CP/M version1.4のDIRは、上記実行例のように縦一列にファイル名が並んだ)。ファイル・マッチ記号の $^{\circ}$? $^{\circ}$ を使った例も実験してみて下さい。

ファンクション:23の実習

ファンクション:23…ファイル名の変更

CALL手順

MVI C, 23…… (17H) (D, E) ←CBアドレス CALL 0005H



 $(A \cup \mathcal{V} \times \mathcal{V} = 0, 1, 2, 3$ のいずれか。……変更が正常に行われた場合。 $A \cup \mathcal{V} \times \mathcal{V} = 255 = FFH$ 。……目的のファイルが存在しなかった場合)

機能

(D, E) レジスタでアドレスされるFCB内の1stファイル名 $(dr \sim t3$ フィールド) を、2ndファイル名 $(d_0 \sim d_{15}$ フィールド) に変更する.

ディスク・ドライブの選択は,旧ファイル名となる1stファイル名の頭に付けられるドライブ・コード "dr" によって行われ,新ファイル名のドライブ・コード "d。" は,値が入っていても無視される。ファンクション終了時,ファイル名の変更が正常に行われた場合は,Aレジスタには0, 1, 2, 3 いずれかのディレクトリ・コードが格納され,変更しようとする目的のファイル(1stファイル名)が存在しなかった場合は,255=FFHが格納される.

実習プログラム ファンクション:23

RENコマンドに相当するプログラムを作成する。

このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します.

	j FUI	NCTION	23: RENAME	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0100	松建筑的	ORG	100H	
0100 0	START:			
0102 1		LXI	C,23	
0105 C		CALL	D,005CH	**ファイル名の変更"のシステム・コール。 FCBアドレスは、デフォールトの5CHとする。
	20000	CHLL	0005H	1100×110×10, 7 9× -101-0000HE 9 5.
0108 3	c	INR	A	
0109 C		JZ	ERR	目的のファイルがなかった場合は、"ERR"へ ジャンプ
				1900).
010C 0	E09	MVI	C.9	
010E 1	11E01	LXI	D, MSGOK	ファイル名の変更が終了したOKメッヤージを
0111 C	D0500	CALL	0005H	出力し、CP/Mへ戻る。
0114 C	9	RET		
	ERR:			
0115 0		MVI	C.9	
0117 1		LXI	D. MSGERR	目的のファイルがなかったので、エラー・メッ
011A C		CALL	0005H	セージを出力し、CP/Mへ戻る.
011D C		RET	OUGH	
		RET		
011E 0	DOA4F4BOD MSGOK	DB	ODH, OAH,	'OK', ODH, OAH, '\$'
	DOA455252 MSGERF		ODH, OAH.	'ERROR', ODH, OAH, '\$'
012F		END		

Figure-2.2.37 ファンクション:23 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

上記ソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、アセンブルし、"23. COM" を生成して実行してみましょう。

ファンクション:23 実習プログラムの実行

当プログラムは、次のコマンド形式で実行します。

23」x: oldfilename.ext」newfilename.ext』……ドライブx:上の "旧ファイル名" を, *新ファイル名" に変更する.

RENコマンドとは、新・旧ファイルの順序が異なりますので注意して下さい。実行例を次に示します。

```
A > DIR J …実習プログラム実行前の全ファイルを確認しておく。
A: SC COM: SC OVL: INSTALL COM: INSTALL DAT
A: INSTALL OVL: BALANCE CAL: BARRIER CAL: BRKEVN CAL
A: INSTALL SUB: 23 COM
A> 実習プログラム。
```

Figure-2.2.38 実行前のオリジナル・ディスケットの全ファイルをタイプアウトして確認しておく

```
A><u>23 SC.COM SUPERCAL.COM J</u> ··· "SC.COM" → "SUPERCAL.COM" にリネームする。
OK ··· 正常に変更が行われたメッセージ。
A>
```

Figure-2.2.39 ファンクション23 実習プログラムの実行例①.

```
A>DIR / 結果の確認。
A: SUPERCAL COM: SC OVL: INSTALL COM: INSTALL DAT A: INSTALL OVL: BALANCE CAL: BARRIER CAL: BRKEVN CAL A: INSTALL SUB: 23 COM A>
```

Figure-2.2.40 実行例①の結果の確認.

```
A > <u>B: 1</u> ……ログイン・ティスクをB:にチェンジ、
B > <u>A: 23 A: SC. OVL C: SUPERCAL. OVL 1</u> …ドライブA:上の"SC, OVL"を, ドライブ名"C: "を付けた "SUPERCAL, OVL"にリネームする。 (2ndファイルのドライブ名は無視されることの確認のため) メッセージ、
B >
```

Figure-2.2.41 ファンクション:23 実習プログラムの実行例②

```
B>DIR A: / リネームされている。
「このように2ndファイルのドライブ名は無視される。
A: SUPERCAL COM: SUPERCAL POVL: INSTALL COM: INSTALL DAT
A: INSTALL OVL: BALANCE CAL: BARRIER CAL: BRKEVN CAL
A: INSTALL SUB: 23 COM
B>
```

Figure-2.2.42 実行例②の結果の確認。

ファンクション:24,25の実習

ファンクション:24…ログイン・ベクトルの取り出し


CALL手順

機能

現在、オンラインとなっているディスク・ドライブのベクトルを報告する。"オンラインとなっている"とは、CP/Mの起動、あるいはリブート以後にログインされたドライブ、もしくは自動ディスク・セレクト(FCBの"dr"フィールドによる)されたことのあるドライブのことで、これらのドライブは、それぞれのディレクトリ情報がCP/Mに登録済である。

分かりやすい例では、STATコマンドを "STAT 】" と実行した場合に結果が表示されるドライブが、オンラインとなっているドライブである。


取り出されたベクトルは、(H, L) レジスタに次のように格納されている。



それぞれのビットが $\left\{ egin{array}{ll} 0: オフライン \\ 1: オンライン \end{array}
ight\}$ のドライブである。

ファンクション:25…ログイン·ディスクNo.の取り出し

CALL手順



全システム・コール徹底解説

機能

現在選択されているディスク(ログイン・ディスクとか、カレント・ディスクとか呼ぶ)のNo.を報告する。

Aレジスタの値が0の場合ドライブA:, 1の場合B:, ……15の場合: Pとなる.

実習プログラム ファンクション:25.26

現在のログイン・ベクトルとログイン・ディスクNo.を取り出して、ログイン・ベクトルが格納されている(H, L) レジスタのビット状態を表示し、ログイン・ディスクNo.が格納されている A レジスタの値を表示する。

	FUNCTION 24: RETURN LOGIN VECTOR 25: RETURN CURRENT DISK										
0100	ORG	100H									
	START:										
0100 319601	LXI	SP, STACK ー当プログラムは,スタックが深くなるので、									
0103 CD5201	CALL	新たに設定する。 CRLFOUT 復帰・改行をしておく。									
0104 0515											
0106 0E18 0108 CD0500	MVI	C,24 \ "ログイン・ベクトルの取り出し"のシステム・ 0005H \ コール、									
OTOB EDOGOO	CHLL	H,Lレジスタにベクトルが得られる。									
010B 7C	MOV	A,H) STORIES (CO. Saturb									
010C CD2C01	CALL	BITOUT Hレジスタのビット・パターンを出力.									
010F 1E24 0111 CD4601	MVI	E,'\$') HレジスタとLレジスタを区別するために CONDUT ("\$"記号を出力。									
0114 7D	MOV										
0115 CD2C01	CALL	BITOUT Lレジスタのピット・パターンを出力。									
0118 CD5201	CALL	CRLFOUT) '									
011B CD5201	CALL	CRLFOUT 復帰・改行を2度出力、									
011E 0E19	MVI	C, 25 \ "ログイン・ティスクNo.の取り出し" のシステ									
0120 CD0500	CALL	0005H 」ム・コール、ドライブNo. ガAレジスタに得ら									
0123 CD5D01	CALL	れる。 HEXDSPLY …Aレジスタの値を16進表示。									
0126 CD5201	CALL	CRLFOUT ······ 復帰・改行を出力。									

0120 0608	BITOUT:				
012E 07	LOOP:	MVI	B, 8		
012F DA3C01	LUUP:	RLC			
0132 1E30		JC MVI	OUT1		
0134 CD4601		CALL	E, '0'		
0137 05		DCR	CONOUT		
0138 C22E01		JNZ	LOOP	Aレジスタの	直を,0-1のビット・パターン
013B C9		RET	LUUF	で表示するサ	ノルーチン: 1,ビット0が右側として、1回に
	OUT1:			1ビットずつ!	原に出力される
013C 1E31		MVI	E.'1'		
013E CD4601		CALL	CONOUT		
0141 05		DCR	В		
0142 C22E01		JNZ	LOOP		
0145 C9		RET	97.		
	CONOUT				
0146 F5C5E5	00,0011	PUSH P	SW! PUSH I	A! PUSH L	The state of the s
0149 OE02		MVI	C,2	o. rosn n	
014B CD0500		CALL	0005H		Eレジスタが持つアスキー・コードを,
014E E1C1F1			POP B! PO	DP PSW	コンソールに出力するサブルーチン
0151 C9		RET			
	CRLFOUT				
0152 1EOD	CKLFUUT	MVI	E, ODH		
0154 CD4601		CALL	CONOUT		
0157 1E0A		MVI	E.OAH	復帰・改行を出	出力するサブルーチン。
0159 CD4601		CALL	CONOUT		
015C C9		RET			
	HEXDSPL	v.			
015D F5	HEADSPL	PUSH	PSW	1	
015E OFOFOFOF		The second second	RC! RRC! F	PPC	
0162 CD6601		CALL	HOUT1		
0165 F1		POP	PSW		
0166 E60F	HOUT1:	ANI	OFH		
0168 C630		ADI	30H		マタの値を16進でコンソールに出力
016A FE3A		CPI	3AH	りつび	ブルーチン. 直がフFHであれば,コンソールに
016C DA7101		JC	HOUT2		出力する。
016F C607		ADI	7		
0171 5F	HOUT2:	MOV	E,A		
0172 CD4601		CALL	CONOUT		
0175 C9		RET			
0176		DS	32		
0196 =	STACK	EQU	\$ 7390	ク・エリア	
0196		END			
>					

Figure-2.2.43 ファンクション:24, 25 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

上記ソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、アセンブルし、"24-25. COM" を生成して実行してみましょう。

ファンクション: 24, 25 実習プログラムの実行

当プログラムを実行するコマンド形式は1種類であり、次に示します。

24-25 』 …… ただこれだけ.

次に実行例を示します。他のドライブへのアクセスや、ログイン・ディスクの変更に注目して下さい。




Figure-2.2.44 ファンクション24, 25 実習プログラムの実行

当プログラムの終了は、リブートで行っています。リブートが行われると、システム全体がイニシャル状態になり、ログイン・ベクトル、ログイン・ドライブも、いったんイニシャライズされます。

ファンクション:27の実習

ファンクション:27…アロケーション・アドレスの取り出し

CALL手順

(H, Lレジスタに, アロケーション・ベクトルのベース・アドレスが格納されている)

機能

現在ログインされているディスク・ドライブのアロケーション・ベクトルのベース・アドレス (先頭アドレス)を報告する。

BIOS内のアロケーション・ベクトル($1.1.2 \sim 3$ 章参照)には、それぞれのドライブのディスクのメモリ使用状態が記録されており、このベクトルを調べることにより、ディスクのどの部分が使われているか、残りメモリ容量は何バイトか、などを知ることができる。

実習プログラム ファンクション:27

ログイン・ディスクのアロケーション・ベクトルのメモリ内容をダンプするプログラムを作成 する.

アロケーション・ベクトルのバッファ・エリアのサイズは、8 インチ標準ディスクの場合は31 バイトである(ドライブ容量=243 K バイト、アロケーション・ベクトルの1 バイトで8 K バイトを表すので、243 / 8=30.375 となり、31 バイトで243 K バイトのマップを表すことが可能である。1.1.2 ~ 3 章参照)。

```
A>TYPE 27.PRN /

FUNCTION 27: GET ALLOCATION ADDRESS *

O100 ORG 100H
```

0100	OE1B		MVI	C.27		ーション・アドレスの取り出し"のシス コール、H, Lレジスタに、ティスク・ド
0102	CD0500		CALL			のアロケーション・ベクトルのベース スが得られる。
0105	061F	LOOP:	MVI			表示のカウンタとして,アロケーション・ベクトル・エリアの 長をセットする。この値はドライブによって異なる
0107	7E		MOV	A.M		ロケーション・ベクトル・エリアの先頭から、
0108	CD1601		CALL	HEXDSPL	-Y 1 1	バイトずつ16進でコンソールに表示して行
010B			MVI	A, ' '	1スペー	-スをコンソールに出力、各バイトの表
010D	CD2E01		CALL	CONOUT	「示をフ	スペースで区切る。
0110	To the same of the		INX	н		ンジスタに,アロケーション・ベクトルの 「イト・アドレスをセットし てループす
0111			DCR	B		Tイト・アトレスをゼットしてルーフタ LUア全体を表示し終わったら、本プロ
0112	C20701		JNZ	LOOP		上がア主体を扱いし続いったら、本プロ 山を終了して、CP/Mに戻る。
0115	C9		RET			
		HEXDSPL	Y:			
0116	AT COURSE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA		PUSH	PSW		
0117	OFOFOF		RRC! F	RRC! RRC!	RRC	
011B	CD1F01		CALL	HOUT1		
011E	F1		POP	PSW		
011F	E60F	HOUT1:	ANI	OFH		Aレジスタの値を、16進でコンソールに表示
0121	C630		ADI	30H		するサブルーチン.
0123	FE3A		CPI	3AH		
0125	DAZA01		JC	HOUT2		
0128	C607		ADI	7		
	CD2E01	HOUT2:	CALL	CONOUT		
012D	C9		RET			
		CONOUT:				
012E			PUSH I	B! PUSH H		
	0E02		MVI	C,2		
0132			MOV	E,A	AL	ジスタのキャラクタを、コンソールに出
	CD0500		CALL	0005H	カす	るサブルーチン.
and the second	E1C1			! POP B	1-1-	
0138	C9		RET		1	
0139			END			
1>						

Figure-2.2.45 ファンクション:27 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

ファンクション:27 実習プログラムの実行

当プログラムを実行するコマンド形式は一種類であり、次に示します.

27 』 ……ただこれだけ、

実行例として、空のディスクから1Kバイトずつファイルをセーブしながら、アロケーション・ベクトルの内容を表示したり、3つの大きなファイルの内、真中に位置するファイルを削除した場合の様

子などを示しますので、アロケーション・ベクトルの働きがよく理解されるものと思います。実行例 を次に示します。

ドライブB:上には空のティスケットをセットしておく

A>B:1 -- ログイン・ティスクをB: にチェンジ.

B>A:STAT *.*/ ディスクB:上のファイルの最初の状態を調べる.

File Not Found --- ディスクB: 上にはファイルがない。

B>SAVE 4 A1 ……空のティスクに、1 Kバイトのファイル(ファイル名"A")をセーブする.

B>SAVE 4 B1 …さらに1Kバイトのファイル(ファイル名"B")をセーブする. 合計2Kバイトガセーブされた.

B>SAVE 4 C1 -- さらに1Kバイトのファイル(ファイル名"C")をセーブする。 合計3Kバイトガセーブされた、

B>SAVE 12 DEF / 一今回は3Kバイトのファイル(ファイル名"DEF")をセーブする。合計6Kバイトガセーブされた。

B>SAVE 4 G / さらに1Kバイトのファイル(ファイル名"G")をセーブする。合計7Kバイトガセーブされた。

B>

Figure-2.2.46 ファンクション:27 実習プログラムの実行例①

```
ドライブB:上に新たな空のティスケットをセットしておく、
B>A:STAT *.*! …ディスクB:上のファイルの状態を調べる。
File Not Found -- ティスクB:上にはファイルがない.
B>SAVE 120 X1...空のティスク上に、30Kパイト(注)のファイル(ファイル名"X")をセーブする。
B>SAVE 128 Y/ …さらに32Kバイトのファイル(ファイル名"Y")をセーブする.
B>SAVE 128 Z1 …さらに32Kバイトのファイル(ファイル名"Z")をセーブする。
B>A:STAT *.*/ ... 現在のティスクB: 上のファイルの状態を調べる.
Recs
    Bytes Ext Acc
           2 R/W B: X
 240
       30k
 256
            3 R/W B:Y これだけセーブされている.
       32k
 256
       32k
            3 R/W B: Z
Bytes Remaining On B: 147k
B>A: 271 …実習プログラムを実行して、ドライブB: のアロケーション・ベクトルをみる.
00 00 00 00
            ~ 印の値に注目
B>ERA Y / …32Kバイトのファイル"Y"を削除する.
B>A:STAT *.* / …現在のティスクB:上のファイルの状態を関べる.
     Bytes Ext Acc
            2 R/W B:X 3 R/W B:Z 7アイル"Y"が削除されている.
 240
       30k
 256
       32k
Bytes Remaining On B: 179k
B>A:27/ …実習プログラムを実行して、ドライブB:のアロケーション・ベクトルをみる.
00 00 00 00
        ◆田の値に注目、ファイル"Y"ガセーブされていたエリアが○になっている。
B>
     注) ティレクトリ・エリアとして、すでに2Kバイトが使われているので、30+2=32.
```

Figure-2.2.47 ファンクション:27 実習プログラムの実行例②

8 インチの標準ディスクの場合は、アロケーション・ベクトルの1バイトで8Kバイトを表現しますが、その1バイトのみに注目して、表現のしかたを解説しておきます。次の図を見るだけで明らかでしょう。




Figure-2.2.48 アロケーション・ベクトル内の1バイト

このように、1ビットが1Kバイトを表し、ビット・パターンが記録状態のマップを表します(0 = 使われていないエリア、1 = 使われているエリア)。

実行例②で~の部分が $C0\rightarrow E0\rightarrow F0$ ・・・・・と変化した理由が理解されたでしょう。

ファンクション:28の実習

ファンクション:28…ディスク・ライト・プロテクトのセット

CALL手順

機能

現在のログイン・ディスクを、書き込み禁止のディスク(リード/オンリー・ディスク)にセットす

全システム・コール徹底解説

る. つまり, ライト・プロテクトがかけられる. ただし, このライト・プロテクトは, コールド・スタートやリブートが行われると消滅する.

実習プログラム ファンクション:28,25

STATコマンドの、"STAT \times : R/O J" に相当するプログラムを作成する。 ただし、 \times : によって任意のドライブを指定することはできず、現在のログイン・ディスクが リード/オンリーに設定される。




Figure-2.2.49 ファンクション:28, 25 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

上記ソース・ファイルからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、アセンブルし、"28-25. COM" を生成して実行してみましょう.

ファンクション:28,25 実習プログラムの実行

当プログラムを実行するコマンド形式を次に示します.

28-25 』 …… ただこれだけ、

上記コマンドを実行することにより、現在のログイン・ディスクがR/Oとなります。実行例を次に示します。

A>STAT 1 現在のドライブの状態を調べる.

A:R/W, Space: 119K A:,B:共に"R W"である. B:R/W, Space: 79K

A>28-25 / 実習プログラムを実行.

DRIVE A: SET R/O -- ログイン・ティスクのドライブA: が"R O"に設定された.

――注目、"ログイン・ティスクの取り出し"のシステム・コールを利用した表示。

A>STAT / ……ドライブの状態を調べる.

A: R/O, Space: 119K ――A: は"R/O"となっている。 B: R/W, Space: 79K ――B: は元のまま。

A>DIR TEST28.TXT / ・・ドライプA:上のファイル"TEST28.TXT"の存在を確認する...

A>TEST28 TXT 一存在している.

A>ERA TEST28. TXT / ····ファイル"TEST28. TXT"の削除を試みる.

Bdos Err On A: R/O ^C ····ドライブが"R O"のため削除できない。Ctrl-Cをキーインし、リプートしてCP Mに戻す。

A>ERA TEST28.TXT/ …再度削除を試みる、リブートにより、"R O"はキャンセルされている.

A>DIR TEST28.TXT/ ---- ファイル"TEST28.TXT"の存在を確認する.

NO FILE ……Ctrl-Cによるリプートにより、"R/O"がリセットされたので、削除されている.

A>B: / ……ログイン・ディスクをB: にチェンジ、 B>A: 28-25 / ……実習プログラムを実行、

```
DRIVE B: SET R/D ……ログイン・ティスクのドライブB: がR/O"に設定された。
注目、"ログイン・ティスクの取り出し"のシステム・コールを利用した表示

B>A:STAT J ……ドライブの状態を調べる。
A: R/W, Space: 123K ……リブートにより"R/O"→"R/W"に戻っている。
B: R/D, Space: 79K ……今回"R/O"に設定された。

B>A:STAT J ……ドライブの状態を調べる。

A: R/W, Space: 123K リプートにより、すべてのドライブの"R/O"はキャンセルされる。
B: R/W, Space: 79K リプートにより、すべてのドライブの"R/O"はキャンセルされる。
B> R/W, Space: 79K リプートにより、すべてのドライブの"R/O"はキャンセルされる。
B>
```

Figure-2.2.50 ファンクション:28, 25 実習プログラムの実行.

ファンクション:29の実習

ファンクション:29…リード/オンリー・ベクトルの取り出し

CALL手順

MVI C, 29······ (=1DH)
CALL 0005H

【
((H, L) レジスタに, R/Oドライブを示すベクトルが格納されている)

機能

ファンクション:28の"ディスク・ライト・プロテクトのセット"や,STATコマンド,あるいはBDOSにより(例えば、ディスケットを交換して、リブートを行っていない場合など)ライト・プロテクトされたディスク・ドライブのベクトルを報告する.

ベクトルは、ファンクション:24の "ログイン・ベクトルの取り出し" の場合と同様の形式で、(H, L) レジスタに格納される。

実習プログラム ファンクション:29

ライト・プロテクトが付けられたディスク・ドライブのベクトルを表示する。

表示の形式は、ファンクション:24で行ったのと同様に、

ドライブP:

ドライブA:

とする。 "1" のビットが "R/O" のドライブを示す。

```
A>TYPE 29. PRN J
                    FUNCTION 29: GET READ ONLY VECTOR
 0100
                        DRG
                                 100H
                START:
0100 CD3F01
                        CALL
                                CRLFOUT …… 復帰・改行を出力.
0103 OE1D
                        MVI
                                C.29 \"リード/オンリーベクトルの取り出し"のシス
 0105 CD0500
                                0005H テム・コール.
                        CALL
010B 7C
                                A,H
BITOUT ドライブP:~I:のビット状態を表示。
                        MOV
 0109 CD1901
                        CALL
 010C 1E24
                                E, '$'
                        MVI
                                CONOUT 区切りの目印として"$"記号を表示。
 010E CD3301
                        CALL
 0111 7D
                        MOV
                                A,L
                                BITOUT ドライプH:~A:のビット状態を表示。
 0112 CD1901
                        CALL
0115 CD3F01
                                CRLFOUT 復帰・改行を出力.
                        CALL
0118 C9
                        RET ……プログラム終了、CP/Mへ戻る。
                BITOUT:
 0119 0608
                        MVI
                                B. 8
 011B 07
                LOOP:
                        RLC
 011C DA2901
                        JC
                                OUT1
 011F 1E30
                        MVI
                                E.'0'
 0121 CD3301
                                CONOUT
                        CALL
 0124 05
                        DCR
                                B
0125 C21B01
                        JNZ
                                LOOP
                                        Aレジスタの内容を0,1でビット表示するサブルーチン.
 0128 C9
                        RET
                OUT1:
0129 1E31
                        MVI
                                E,'1'
 012B CD3301
                        CALL
                                CONOUT
 012E 05
                        DCR
 012F C21B01
                        JNZ
                                LOOP
 0132 09
                        RET
                CONOUT:
0133 F5C5E5
                        PUSH PSW! PUSH B! PUSH H
 0136 0E02
                        MVI
                                C, 2
                                                   Eレジスタのアスキー・コードをコンソール
0138 CD0500
                        CALL
                                0005H
                                                   に出力するサブルーチン
 013B E1C1F1
                        POP H! POP B! POP I SW
 013E C9
                        RET
```

```
CRLFOUT:
013F 1EOD
                        MVI
                                 E, ODH
                                 CONOUT
 0141 CD3301
                        CALL
                                         復帰・改行のサブルーチン.
 0144 1EOA
                                 E, OAH
                        MVI
 0146 CD3301
                         CALL
                                 CONOUT
0149 C9
                        RET
014A
                         END
A>
```

Figure-2.2.51 ファンクション:29 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

上記ソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、アセンブルし、"29. COM" を生成して実行してみましょう。

ファンクション:29 実習プログラムの実行

STATコマンドを使ってそれぞれのドライブを $^{\circ}$ R/O $^{\prime\prime}$ に設定し、当プログラムで、その結果を調べてみましょう。

当プログラムを実行するコマンド形式は次の通りです。

29 』……ただこれだけ、

実行例を次に示します.

A: R/W, Space: 157k B: R/O, Space: 113k このように、ドライブB:は"R 0"と表示されている。 A>STAT A:=R/O」 *** さらにSTATコマンドで、ドライブA:も"R 0"に設定する。 A>29 / 実習プログラムの実行。 00000000\$00000011 ドライブA:,B:共に"R/O"となった。

Figure-2.2.52 ファンクション:29 実習プログラムの実行例.

求めるベクトルは、ファンクション:24と同様の形式で、(H, L) レジスタに格納されています。

ファンクション:30の実習

ファンクション:30…ファイル・アトリビュートのセット

CALL手順

MVI C, 30······ (=1EH)
(D, E) ←FCBアドレス
CALL 0005H



存在しない場合、255 (FFH) が格納されている)

機能

任意のファイルに、リード・オンリー(R/O)や、システム(SYS)・アトリビュートをセットしたり、それらのリセットである "R/W" や "DIR" アトリビュートにリセットしたりすることができる。 FCBの1stファイルのエクステンション用の 3 バイト(t1、t2、t3、フィールド)の内の 2 バイトの、それぞれの最上位ビット(bit7)の値により、

t1のbit 7 = 0 のとき "R/W" ファイル t1のbit 7 = 1 のとき "R/O" ファイル t2のbit 7 = 0 のとき "SYS" ファイル t2のbit 7 = 1 のとき "DIR" ファイル

となる (このことからもファイル名にカナは使用できない).

全システム・コール徹底解説

CALL終了後、Aレジスタには0, 1, 2, 3いずれかのディレクトリ・コード、もしくは目的のファイルが存在しなかった場合、255 (FFH) が格納される。

実習プログラム ファンクション:30

STATコマンドによる "STAT x : filename . ext \$R/O \" などの, ファイル・アトリビュート設定機能に相当するプログラムを作成する.

とりあえず、通常のファイル("R/W" で "DIR")に "R/O"、または "SYS" アトリビュートを付けるプログラムの、PRN形式のソース・リストを次に示します。

TYPE 30.PRN				
	; FUNCT	TION 3	SO: SET FILE	ATTRIBUTES ;
0100	,	DRG	100H	
005C =	FCB E	EQU	005CH	
	START:			
0100 0E09		MVI	C,9	
0102 114801		LXI	D MECTNE	R"または"S"のキーインを促すメッセージを
0105 CD0500		CALL	0005H	ib.
	KEYIN:			
0108 0E01	1	MVI	C. 1 1	ツール入力"のシステム・コール
010A CD0500		CALL	0005Н	シール人び のラステム・コール
010D FE52		CPI	'R' +	3 + 1811 0 1/4 > 1/0 = T > 0 1/4 > 1
010F CA2101		JZ	SETRO	入力が"R"なら"SETRO"へジャンプ.
0112 FE53		CPI	161	
0114 CA2C01		JZ	SETSYS +-	入力が"S"なら"SETSYS""へジャンプ.
0117 0E02 0119 1E3F		MVI MVI	C,2 E,'?'	
0118 CD0500		CALL	DOORH TIL	以外のキー入力なら"?"を表示して, 一入力へ.
011E C30801		JMP	KEYIN	
	SETRO:			
0121 3A6500		LDA	FCB+9	
0121 SABSOO		ORI	1000\$0000B	FCBのt1のbit7を1にセットし、"FNC30"へ
0126 326500		STA	FCB+9	ジャンプ. "R/O"アトリビュートをセット
0129 C33401		JMP	FNC30	वठ.
	SETSYS:			
012C 3A6600		LDA	FCB+10	FCBのt2のbit7を1にセットし、"FNC30"ヘジ
012F F6B0		ORI	1000\$0000B	ヤンプ、"SYS"アトリビュートをセットする。
0131 326600	95.5	STA	FCB+10	
	FNC30:			
0134 OE1E		MVI	C,30 "	マイル・アトリビュートのセット"のシス
0136 115C00		LXI	D, FLB =/	・コール.
0139 CD0500		CALL	0005H	

```
255 Aレジスタが255なら、ファイルが存在してい
 OLTE FEEE
                         CPI
                                       Aレジスタが255以外なら、プログラム終了、CP/Mへ戻る.
 013E CO
                         RNZ
 013F 0E09
                         MUT
                                 C,9
D,MSGERR
                                           "ファイルなし"のエラー・メッセージを出力
 0141 117901
                         LXI
                                           し, CP MA戻る.
 0144 CD0500
                         CALL
                                 0005H
 0147 C9
                         RET
0148 0D0A522965 MSGINP: DB
                                 ODH, OAH, 'R) ead only or S) ystem ?'
' INPUT (R / S) >*'
 0164 202020494E
                          DB
 0179 ODOAODOA46 MSGERR: DB
                                 ODH, OAH, ODH, OAH, 'FILE NOT FOUND', ODH, OAH, ODH, OAH, '$'
                         END
A>
```

Figure-2.2.53 ファンクション:30 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

上記ソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、アセンブルし、"31. COM"を生成して実行してみましょう。

ファンクション:30 実習プログラムの実行

当プログラムを実行するコマンド形式を次に示します.

31 山x: filename, ext ↓この後でRまたはSをキーインする.

このコマンドを実行した後、プログラムの問いに答えて、"R/O" ファイルにするならば "R" をキーイン、"SYS" ファイルにするならば "S" をキーインします。

実行例を次に示します.

```
A>STAT B: *. * / ―実行前のドライブB: 上のファイルの状態を見ておく
       Bytes
             Ext Acc
   60
          8k
                1 R/W B: BALANCE. CAL
   35
          5k
                1 R/W B: BARRIER. CAL
   37
          5k
                1 R/W B: BRKEVN. CAL
   98
         13k
                1 R/W B: INSTALL. COM
                                      全部が通常のファイル.
         15k
                1 R/W B: INSTALL. DAT
  116
                                      ("R/W"で"DIR"アトリビュート)
  274
         35k
                3 R/W B: INSTALL. DVL
    2
          1 k
                1 R/W B: INSTALL. SUB
         25k
                2 R/W B:SC.COM
  196
  164
         21k
                2 R/W B:SC. DVL
Bytes Remaining On B: 113k
A>30 B:SC.COM/ B:Lのファイル"SC.COM"に対して、実習プログラムを起動。
R)ead only or S)ystem ? INPUT (R / S ) >R
```

```
"R /0"アトリビュートが付けられた.
A>30 B:SC. DVL / 「同様にもう1つのファイル"SC, OVL"に対して実習プログラムを起動。
R) ead only or S) ystem ? INPUT (R/S) >S 一今度は"SYS"にする.
"SYS"アトリビュートが付けられた。
A>STAT B: *. * / 結果を確認する. 実行前の表示と比較.
Recs Bytes Ext Acc
             1 R/W B: BALANCE. CAL
  60
         8k
  35
             1 R/W B: BARRIER. CAL
              1 R/W B: BRKEVN. CAL
  37
         5k
              1 R/W B: INSTALL.COM
  98
        13k
              1 R/W B: INSTALL. DAT
  116
        15k
              3 R/W B: INSTALL. OVL
  274
        35k
              1 R/W B: INSTALL. SUB
        1k
              164
        21k
  196
        25k
Bytes Remaining On B: 113k
A>DIR B: /
          ディレクトリを見る.
           COM : INSTALL COM : INSTALL DAT : INSTALL OVL
B: SC
                                     CAL : INSTALL SUB
B: BALANCE CAL : BARRIER CAL : BRKEVN
A> システム・アトリビュートの付いたファイル"SC, OVL"が表示されていないことに注目.
```

Figure-2.2.54 ファンクション:30 実習プログラムの実行.

当プログラムは、"R/O"と "SYS" アトリビュートを付けるのみですが、これらをリセットする機能も、同様に簡単に追加できます。各自で試みて下さい。

ファンクション:31の実習

ファンクション:31…ディスク・パラメータ・アドレスの取り出し

CALL手順

機能

BIOS先頭の "JUMP ベクトル"に続く、ディスク・パラメータ定義部の "ディスク・パラメータ・ブロック" (15バイト) のベース・アドレスを求め、(H, L) レジスタに格納する。 ユーザー・プログラムにおいて、ディスクの全容量、トラック数、セクタ数、最大ディレクトリ数、その他のディスク諸元を調べたり、この15バイトの値を変更して、例えば1つのドライブを片面使用
→両面使用をBIOS上で自由に切り替えて使う場合などに利用される (1.1.2~3章参照)。

実習プログラム ファンクション:31

ディスク・パラメータ・ブロックの15バイトをダンプする.

	; FUNCTION 31: GET DISK PARAMETERS ADDRESS ;									
0100	7,000	DRG 100H								
0100 0E1F 0102 CD0500	START:	MVI C,31 "ディスク・/ 「ウメータ・アドレスの取り出し"の システム・コール、 H, Lレジスタに、そのベース・アドレスが取り出される、								
0105 060F		MVI B, 15 15パイト分ダンプするカウンタをセット.								
0107 7E 0108 CD1601	LOOP:	MOV A, M CALL HEXDSPLY 1/1/1-0927.								
010B 3E20 010D CD2E01		MVI A,'' スペースを出力。								
0110 23 0111 05 0112 C20701		INX H H, Lポインタを1つ進め, 次のパイトのダン プへ、15パイト出力し終わったら, 次の"RET" へ. 15パイト出力し終わったら, 次の"RET"								
0115 C9		RET プログラム終了、CP/Mへ戻る。								
	HEXDSPL	_Ya								
0116 F5 0117 OFOFOFOF 0118 CD1F01		PUSH PSW RRC! RRC! RRC CALL HOUT1								
011F E60F 0121 C630 0123 FE3A	HOUT1:	POP PSW ANI OFH Aレジスタの値を16進でコンソールに表示 ADI 3OH CPI 3AH								
0125 DA2A01 0128 C607		JC HOUT2								
012A CD2E01	HOUT2:									

全システム・コール徹底解説

```
CONOUT:
012E C5E5
                        PUSH B! PUSH H
 0130 OE02
                        MVI
                                C, 2
                                        Aレジスタのアスキー・コードを,コンソール
 0132 5F
                        MOV
                                E,A
                                        に出力するサブルーチン.
 0133 CD0500
                        CALL
                                0005H
0136 E1C1
                        POP H! POP B
013B C9
                        RET
0139
                        END
A>
```

Figure-2.2.55 ファンクション:31 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト

上記ソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、アセンブルし、"31. COM" を生成して実行してみましょう。

ファンクション:31 実習プログラムの実行

当プログラムを実行するコマンド形式は単純で,

31 』 ……ただこれだけ.

とキーインするだけで、現在ログインしているドライブのディスク・パラメータ・ブロックの15バイトがダンプされます。

実行例として、8 インチ標準ディスクの場合とNEC PC-8001 CP/M(1W)の場合を次に示します。

```
A>31/ ……8インチ標準ディスクの場合の実行例。
1A 00 03 07 00 F2 00 3F 00 C0 00 10 00 02 00
A>
```

Figure-2.2.56 ファンクション:31 実習プログラムの実行、8インチ標準ディスクの場合。

Figure-2.2.57 同上、PC-8001 CP/M (1W) の場合、

参考のために、この2種類のCP/MのBIOSのPRNファイルから、ディスク・パラメータ・ブロックの部分をタイプアウトして次に示します。




Figure-2.2.58 実際のBIOSのディスク・パラメータ・ブロック部のタイプアウト、8インチ標準ディスクの場合。




Figure-2.2.59 同上、PC-8001 CP/M (1W) の場合、

ファンクション:32の実習

CALL手順

機能

任意のユーザー・エリアへ移行する。または、現在のユーザー・エリアのNoを報告する。 前者の "セット" の場合は、Eレジスタに任意のユーザーNo($0\sim15$) をセットしてCALLを行う。後者の"取り出し"の場合は、EレジスタにFFHをセットしてCALLを行う。結果はAレジスタに $0\sim15$ の値として取り出される。

実習プログラム ファンクション:32

ユーザー・エリアを変更する "USER"コマンドと, 現在のユーザー・エリアなどを報告する "STAT USR:" コマンドの一部に相当するプログラムを作成する.

機能は2つであるが、プログラムは一本にまとめる.

		START:			
0100	3A5D00		LDA	FCB+1	当プログラムの実行時に、コマンド・ラインの
0103	47		MOV	B, A	パラメータがあるかどうかのチェック、パラ
0104	FE20		CPI	, ,	メータがなければ、"GETUSER"へジャンプ.
0106	CA2201		JZ	GETUSER	
0109	3A5E00		LDA	FCB+2) パラメータはあったが、それは2桁であるかど
0100	FE20		CPI	, ,	うかのチェック、1桁の場合は"SBYTE"へジャ
010E	CA1CO1		JZ	SBYTE	シブ.
0111	E60F		ANI	0000\$11	11B 2桁のASCII入力を0FHまでのHEX形式に変
0113	C60A		ADI	10	換
		FNC32:			
0115	0E20		MVI	C,32	
0117	CHARLES THE PARTY OF THE PARTY		MOV	E,A	*ユーザー・コードのセット"のシステム・コー
	CD0500		CALL	0005H	υ.
011B			RET		新しいユーザー・エリアに移行した後、プログ
					新しいユーリー・エリアに移引した後、ノロア ラムを終了してCP/Mへ戻る
		SBYTE:			Sacret of the oxo.
0110	79	DUTTE	MOV	0.5	
011D				A, B	1桁のASCIIをHEX形式に変換し。
			ANI	0000\$11	11B "FNC32"ヘジャンプ.
0111	C31501		JMP	FNC32	
		GETUSER			
0122			MVI	C,32	*ユーザー・コードの取り出し"のシステム
0124	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		MVI	E, OFFH	・コール
0126	CD0500		CALL	0005H	
	CD2D01		CALL	HEXDSPL	Y取り出した値を表示。
0120	C9		RET	プログラムを終	RTUTOP/MIC戻る。
		HEXDSPL	Y:		
012D	F5		PUSH	PSW	
012E	OFOFOFOF		RRC!	RRC! RRC!	RRC
0132	CD3601		CALL	HOUT1	
0135	F1		POP	PSW	
0136	E60F	HOUT1:	ANI	OFH	Aレジスタの値を、16進で表示する
0138	C630		ADI	30H	サブルーチン
013A			CPI	3AH	
	DA4101		JC	HOUT2	
013F	The state of the s		ADI	7	
	CD4501	HOUT2:	CALL	CONOUT	
0144			RET	CONOCI	
		CONOUT			
0145	0E02	20110011	MVI	C,2	
0147	The state of the s		MOV		Aレジスタのアスキー・コードをコンソール
	CD0500		CALL		こ表示するサブルーチン、
014B				0002H	
0148	67		RET		
014C			END		

Figure-2.2.60 ファンクション:32 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

ファンクション:32 実習プログラムの実行

当プログラムを実行するコマンド形式を次に示します.

32 』 ……現在のユーザーNo.を調べる場合.

32_n J ……ユーザー・エリアn を移行する場合.

実行例として、ユーザー・エリア(7)に、ファイルをコピーする例を示します。参考として "USER" コマンド、"STAT" コマンドも使ってあります。

A>STAT USR: / ……現状の確認をしておく、 Active User: 0 Active Files: 0 0以外のユーザー・エリアにファイルはない. A>32 / ……実習プログラムの実行(取り出し). 00 ……現在のユーザー・エリアは0である、上の結果と同じ、 A>DDT PIP.COM / ……他のユーザー・エリアにファイルをコピーするために、まずDDTで*PIP.COM"をロード DDT VERS 2.2 NEXT PC 1E00 0100 -^CリブートしてCP/Mに戻る. **A>USER 7 / ……ユーザー・エリア7へ移行、** A>SAVE 29 PIP. COM 1 + OIUPE"PIP. COM" & E-J. A>USER 0 / ……ユーザー・エリアを0に戻す. A>STAT USR: 1現状の確認. Active User : 0 --- IUPIGO. Active Files: 0 7 ……ユーザー・エリア0と7にファイルガ存在する. A>32 71 …実習プログラムにより、ユーザー・エリア7へ移行. A><u>DIR J</u> ------そのエリアのティレクトリを見る。 A: PIP COM -----先ほどSAVEした"PIP. COM"のみ存在する。 A>PIP A:=32.COMCGO1/PIPバラメータ(GO)を使って、当プログラム"32.COM"を ユーザー・エリア0→7にコピーする. A>DIR/その確認 COM "32, COM"ガコピーされている. A: PIP COM : 32

A>32 / ……このエリアにコピーされた実習プログラムにより、現在のユーザー・エリアを関べる。 07 ……当然ではあるが、エリア7である。

A>32 01 ******実習プログラムにより、ユーザー・エリアを0に戻す。

A>32 1その確認.

00 ……ユーザー・エリア0に戻っている。

A>

Figure-2.2.61 ファンクション: 32 実習プログラムの実行.

ファンクション:33の実習

ファンクション:33…ランダムな読み出し

CALL手順

MVI C, 33······ (=21H) (D, E) ←FCBアドレス

CALL 0005H



(読み出しが,正常に行われた場合は,Aレジスタには00が,正常でない場合は, $01\sim06$ のエラー・コードが格納されている)

機能

(D, E)レジスタでアドレスされるFCBで示されるファイルを,FCBのr0,r1フィールドにセットされているレコード番号に従って,ランダムに読み出す.読み出されたレコード(128バイト)は,DMAバッファに格納される。シーケンシャル・リードの場合と異なり,レコード番号の自動インクメントは行われない。

レコード番号は2バイトの値であり、LSBはr0、MSBはr1にセットする。フィールドr2には、最初に00をセットしておく。

当ファンクションをCALLするには、まず、目的のファイルをオープンし、r2に00 (最初のみ) r0、r1 には読み出そうとするレコード番号をセットしてから行う。

読み出しが正常に行われた場合、Aレジスタには00が格納され、正常に行われなかった場合は、 $01\sim06$ のエラー・コードが格納される。エラー・コードの意味を次に示す。

全システム・コール徹底解説

- 00……正常な読み出し.
- 01……ディレクトリ上に登録されていないブロックやロジカル・エクステントから読み出そう とした場合。
- 02……ランダム・モードにならない場合。
- 03……現在のロジカル・エクステントをクローズできない場合。
- 04……登録されていないロジカル・エクステントへシークした場合。
- 05……読み出しモードにならない場合。
- 06……フィジカルなディスクの最終を超えてシークしようとした場合(r2が00でない場合に発生する).

実習プログラム ファンクション:33

ランダム・リードを行うプログラムを作成する.

ここでは、「ランダム・リードができる」ことの基本的な実習が目的なので、なるべく理解し易いように、次項の「ランダムな書き込み」での実習プログラムと同じく、アドレス4000Hにあらかじめ格納しておいたレコード番号表に従って、ランダム・リードが行われるプログラムを作成する、リードされたレコードは、順次コンソールに出力されて行く、

	1	7701	TT. DEAD DAUGH
	; FUNL	TIUN	33: READ RANDOM
0100		ORG	100H
005C =	FCB	EQU	005CH
	START:		
0100 210040	GET 610.00 7.71.71	LXI	H,4000H)次に読み出すべきレコードNo. が格納されているアドレス
0103 228801		SHLD	GETADR 指し示すポインタに、初期値4000Hをストア・
0104 OEOF		MVI	C, 15
0108 115000		LXI	D,FCB コマンド・ラインに記述されたファイルのオープン.
010B CD0500		CALL	0005H
010E FEFF		CPI	255 目的のファイルがない場合は"ERROR"へジャンプ。
0110 CA7101		JZ	ERROR Hayor Julian Color (1977).

	NXTREC:			
0117 2ABB01		LHLD	GETADR	
011A 7E		MOV	A.M	
011B 327D00		STA	FCB+33	
011E 23		INX	Н	"r0", "M"にレコードNo. のテーブルカらのレコードNo. をセッ
011F 7E		MOV	A.M	
0120 327E00		STA	FCB+34	
0110 01/100		316	PCB+34	
0123 FEFF		CPI	OFFH	"MがFFHならば,プログラムを終了.
0125 CA0000		JZ		リプートしてCP/MC戻る.
0123 LH0000		32	OOOON	
0128 23		INX		次のレコードNo. の格納されているアドレス
0129 228B01		SHLD	GETADR	を、ポインタにセット.
012C 0E21		MVI	C,33	
012E 0E21		LXI	D.FCB	"ランダムな読み出し"のシステム・コール,
		CALL	0005H	
0131 CD0500		CHLL	OUUSH)	
0134 B7		ORA	A)	正常な読み出しが行われない場合は、
0135 C27101		JNZ	ERROR	"ERROR"ヘジャンプ。
0138 218000		LXI	H. COROH	H, Lレジスタに, DMA/パッファの先頭アド
0136 216000			n, 0000n	レスをセット・
013B 7E	DISP:	MOLL		
		MOV	A,M	
013C CD5001		CALL	HEXDSPLY	
013F 23		INX	н	アドレス80H~FFHの128パイトの内容を,
0140 7D		MOV	^'.	コンソールへタイプ・アウトする.
			A,L	
0141 B7		ORA	A	
0142 C23B01		JNZ	DISP	
0145 OE09		MVI	C,9	
0147 118601		LXI	D, MSGCRLI	復帰・改行の出力 、
014A CD0500		CALL	0005H	
014D C31701		JMP	NXTREC	次のレコードの読み出しヘループ.
0150 F5	HEXDSPL	Y: PUSH	PSW	
0150 F5 0151 OFOFOFOF				
0151 OF OF OF OF OF			RC! RRC! RF	
		CALL	HOUT1	
0158 F1		POP	PSW	
0159 E60F	HOUT1:	ANI	OFH	Aレジスタの値を、16進で表示する
015B C630		ADI	30H	サブルーチン.
015D FE3A		CPI	3AH'	
015F DA6401		JC	HOUT2	
0162 C607		ADI	7	
0164 CD6801	HOUT2:	CALL	CONDUT	
0167 09		RET		在18—18—18—18—18—18—18—18—18—18—18—18—18—1
	CONOUT:			京长 享受 医生物 化美国加速 医多种经 医皮肤 医牙髓
0168 E5		PUSH	H	
		MVI	C;2	. xt200774 7 (*±724 #
0169 OE02		MOV	E.A A	レジスタのアスキー・コードをコンソール
0169 0E02 016B 5F		LIDA	1 100	リー・フ・レブリー・ブン・
		CALL	0005H	出力するサブルーチン
016B 5F			1 100	出力するサブルーチン。

0171 0E09 0173 117A01	MVI	C, 9 D, MSGERR エラー・メッセージの出力サブルーチン.
0176 CD0500	CALL	0005H
0179 C9	RET	
017A 0D0A4552	52 MSGERR: DB	ODH, OAH, 'ERROR !', ODH, OAH, '\$'
0186 ODOAODOA	24 MSGCRLF: DB	ODH, OAH, ODH, OAH, '\$'
018B	GETADR: DS	2
018D	END	
4>		

Figure-2.2.62 ファンクション:33 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

上記ソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、アセンブルし、"33. COM" を生成して実行してみましょう。

ファンクション:33 実習プログラムの実行

当プログラムを実行する前に、まず、ランダム・リードを行うためのレコード番号表を、アドレス 4000Hからのエリアにロードしておきます。

レコード番号表がロードできたら、当プログラムを実行します。実行するコマンド形式を次に示します。

33_x: filename.ext』……ドライブx:上のファイル "filename.ext" を、アドレス4000 Hからのレコード番号表に従ってランダム・リードし、タイプアウトする.

実行例として、次項で解説するファンクション:34「ランダムな書き込み」での実習で作成したランダム・ファイル "TEST. RND" を、読み出して、コンソールにタイプアウトしてみましょう(先に次項を実習して下さい)。

読み出す順序は、書き込みを行ったランダム・レコードと同じ順序で(アドレス4000Hからの内容)で行いますので、タイプアウトは、00、01、……0Cの順に、128バイトずつ行われるはずです。 この実行例を次に示します。 A>DDT RND. HEX! ---- = JYSL. UJ-KNO. OF-TILED-K(RND. HEXICOLITIK,

DDT VERS 2.2 次項のファンクション:34を参照).

NEXT PC

401C 0000 ……当プログラムでは、ランダム・レコードNo.のテーブルは4000H~に設定してある。 -^C ……DDTを終わる

A><u>DIR B:/</u> ·····読み出そうとしているファイルの確認。 B: TEST RND

A>33 B: TEST. RND /

A> …… 次項で行ったランダムな書き込みと同じ順序で各レコードが読み出されていることが、00→0C の順序から分かる。

Figure-2.2.63 ファンクション:33 実習プログラムの実行.

ファンクション:34の実習

ファンクション:34…ランダムな書き込み

CALL手順

MVI C, $34 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (=22H)$

(D, E) ←FCBアドレス

CALL 0005H



(書き込みが正常に行われた場合は、Aレジスタに00が、正常でない場合は、 $01\sim06$ のエラー・コードが格納されている)

機能

DMAバッファ (デフォールトは、80H~FFH) の内容をFCBのr0、r1フィールドにセットされているディスク上のレコード番号に書き込む。

詳細は、"読み出し"が"書き込み"となるだけで、前項のファンクション:33「ランダムな読み出し」と同様である、前項を参照、

ただし、エラー・コード05のみは意味が異なり、ディレクトリがフルとなって、これ以上新しいロジカル・エクステントを作ることができないことを示す。

実習プログラム ファンクション:34

ランダム・アクセスの基本動作を理解するために、ランダムな任意のレコード番号にデータを 書き込んで行き、ランダム・ファイルを作成するプログラムを作成する。

分かり易くするために、ランダムな任意のレコード番号は、アクセスする順に、アドレス4000 Hからのエリアに事前にロードしておく、このレコード番号表は、当プログラムでは、何の意味もない適当なレコード番号を並べておくだけであるが、本来のランダム・アクセスを利用したプログラムでは、例えば住所録や、ワードプロセッサの "辞書" などの検索のための "リファレンス・テーブル" (対応表) である。

まず、このレコード番号を並べたテーブルを作る。DDTのSコマンドで、直接書き込んで行っても良いが、見て分かり易いように、エディタとアセンブラを使ってランダムなレコード番号を作成した。

ファイル名を "RND. ASM" としてアセンブルし、できた "RND. HEX" をDDTを使って4000H にロードします (ORGが4000Hとしてあるので、自動的に4000Hからロードされる). "RND. ASM" をアセンブルしてできたPRNファイル "RND. PRN" を次に示します.




Figure-2.2.64 ランダム・レコード表を作るためのアセンブリ・ソース・ファイル.

全システム・コール徹底解説

	FUNCTION	34: WRITE	RANDOM
	i		
0100	ORG	100H	
005C =	FCB EQU	005CH	FCBアドレスは、テフォールトの5CHに設定.
	START:		1 7 1° # P = # 5 VP Q L 1 7 1° N = #
0100 210040	LXI	H, 4000H	レコード番号表から,次々とレコードNo. を 取り出すためのアドレス・ポインタ GET-
0103 227401	SHLD	GETADR	ADR"に、初期値4000Hをセット.
0106 AF	XRA	A	NO HOPENES CHEMITAL
0107 327601	STA	WTPATTN	各レコードに書き込むデータを格納するバ ッファ"WTPATTN"に、初期値"00"をセット。
			「ツノン WIFAITN に、初州間 00 をピット、
010A 0E16	MVI	C,22	FCBに格納されているファイル(コマンド・
0100 115000	LXI	D,FCB	ラインに記述したファイル)を新たに作成す
010F CD0500	CALL	0005H	13.
0112 FEFF	CPI	255	ティレクトリガいつばいで作成できない場合
0114 CA4F01	JZ	ERROR	は、"ERROR"にジャンプ.
0117 AF	XRA	Α	FCBの"r2"フィールドに00をセットしてお
0118 327F00	NXTREC:	FCB+35	I <.
011B 218000	LXI	н, вон	
011E 3A7601	LDA	WTPATTN	
0121 4F	MOV	C,A	
	BUFLOOP:		デフォールトのDMA/バッファ,80H~FFHの128/バイトを,書き込みテータ用バッファ*W-
0122 71	MOV.	M,C	128/14トを、書き込めナータ用パックグ W TPATTN"に格納されている1/14トのデータ
0123 23	INX	н	でフィルする(うめる)。
0124 7D	MOV	A.L	
0125 B7	ORA	Α.	
0126 C22201	JNZ	BUFLOOP	
0129 OC	INR	C	書き込み用データの値を1つインクリメント
012A 79	MOV	A,C	L. "WTPATTN"CZ松納
012B 327601	STA	WTPATTN	Of the Art
	PUTROR1:	057455	
012E 2A7401	LHLD	GETADR	The state of the s
0131 7E	MOV	A, M	アドレス4000Hからのレコード番号表から, アドレス・ポインタ"GETADR"の指し示すレ
0132 327D00	STA	FCB+33	「コードNo.を取り出し、FCBの"r0"、"r"フ
0135 23	INX	H A.M	イールドヘセットする。
0136 7E 0137 327E00	STA	FCB+34	
013/ 32/200	314	100.04	
013A FEFF	CPI	OFFH	"M"の値がFFHの場合は、レコード番号表の
013C CA5801	JZ	CLOSE	終了を示すので、"CLOSE"ヘジャンプ.

013F 0140	227401	SHLD	H GETADR 次のレコードに、アドレス・ポインタをセット.	
	115C00	MVI LXI	C,34 D,FCB "ランダムな書き込み"のシステム・コール.	
0148	CD0500	CALL	0005H	
014B	B7	ORA	A 正常に書き込みが行われた場合は、"NXT-	
014C	CA1B01	JZ	NXTREC / REC"ヘジャンプレ,ループ.	
	ERROR:			
014F	0E09	MVI	C,9 エラー・メッセージを出力し、プログラムを終	
0151	116801	LXI	D, MSGERR 了してCP/Mへ戻る。	
0154	CD0500	CALL	0005H	
0157	C9	RET		
	CLOSE			
0158	0E10	MVI	C, 16	
015A	115C00	LXI	D.FCB	
015D	CD0500	CALL	0005H ファイル・クローズのシステム・コール。 クローズし終わって、ファイルが正常に生成されたら、	
0160	FEFF	CPI	255 OHにジャンプレ、リブートしてCP/Mに戻る。クローズ	
0162	CA4F01	JZ	ERROR できない場合は、"ERR-OR"にジャンプ.	
0165	C30000	JMP	0000	
0168	ODOA455252 MSGEF	R: DB	ODH, OAH, 'ERROR !', ODH, OAH, '\$'	
0174	GETADE	: DS	2	
0176	WTPATT		ī	
0177		END		
>				

Figure-2.2.65 ファンクション:34 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト。

上記ソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、アセンブルし、"34. COM" を生成して実行してみましょう。

ファンクション:34 実習プログラムの実行

新たにフォーマットした空ディスケットをドライブB: にセットし、当プログラムを実行してみましょう。

当プログラムの実行には、NECのPC-8001CP/Mを使いました。このCP/Mには、ディスクの"スキュー"がなく、フィジカルなセクタNo.順にリード/ライトが行われるので、当プログラムの実行結果を解説する際、ランダム・レコード番号、ディレクトリのデータ、実際のセクタの関係が分かり易くなるので好都合です。

当プログラムの実行には、事前にランダム・レコード番号の表をアドレス4000Hからロードしておきます。

まず、その実行例から示します。

Figure-2.2.66 ランダム・レコード番号表を、アドレス4000Hからロードしておく、

ランダム・レコード番号表がロードされたので、当プログラムを実行してみましょう。 実行するためのコマンド形式を次に示します。

34_x: filename.ext ♪……ドライブx:上に、ランダム・ファイル "filename.ext" が作られる.

実行例を次に示します.

Figure-2.2.67 ファンクション:34 実習プログラムの実行.

ランダム・ファイルが、空のディスケット上に作られました。

では、ランダム・ファイルとはどのようなものであるのか、まず「レコード番号――ディレクトリー―実際のトラック・セクタ番号」の関係から解説して行きましょう。

まず、"34. COM"の実行によって作られたランダム・ファイル、"TEST. RND"のディレクトリを、シンクウェア・ラブズ社のセクタ・ディスプレイ・プログラムを使って調べてみます。空のディスケット上に作られたファイルなので、8インチ標準ディスクやPC-8001の1W(片面)では、ディレクトリ部の先頭である、トラック02のセクタ01から、"TEST. RND"のディレクトリが記録されているはずです。そのディレクトリ部の様子を次に示します。




Figure-2.2.68 ファイル "TEST. RND" のディレクトリ部のセクタ・ダンプ.

実習プログラムによって作られたランダム・ファイル "TEST. RND" によって、5 つのロジカル・エクステント (1 ロジカル・エクステントは32バイトから成る) が生成されていることに注目して下さい。さらに注目する箇所は、それぞれのエクステントの、

13バイト目……そのエクステントの番号 (00~31~10進)。 16バイト目……そのエクステント中で使用されたレコード数 (1~128~10進)。 17バイト目 \sim 32バイト目……アロケーション・マップ。

であり、それぞれのアロケーション・マップの "○" 印の値と、その位置にも注目して下さい。

次に、このディレクトリの注目すべき部分を、分かり易く書き移した表を示します。それぞれのエクステントの13バイト目(エクステント番号)を左端に、16バイト目(レコード数)を右端に置いて、各エクステントを1行で示してあります。

DISK=B	TR	ACK=	02	SEC	TOR=	01	77.	×).		ーション	7.4.		il ex			i della	
【 〇〇】 最初(0番目) のロジカル・ エクステント	00 00 - 07	00 08 1 0F	00 10 1 17	00 18 1 1F	20 1 27	28 2F	30 - 37	00 38 1 3F	40 47	00 48 1 4F	50 1 57	58 5F	60 67	68 6F	70 - 77	78 片 7F No	(31) 当エクステント 中に49 レコード
【 〇3 】 3番目 のロジカル・ エクステント	00 180 1 187	00 188 1 18F	90 190 1 197	00 198 1 19F	1A0 1A7	00 1A8 1 1AF	00 1B0 1 1B7	00 1B8 1 1BF	00 100 1 107	00 1C8 1 1CF	00 1D0 1D7	00 1D8 1 1DF	00 1E0 1 1E7	00 1E8 1 1EF	00 1F0 1 1F7	00	(27) 当エクステント 中に39 レコード
【 〇2 】 2番目 のロジカル・ エクステント	00 100 1 107	00 108 1 10F	00 110 1 117	00 118 - 11F	00 120 1 127	00 128 1 12F	00 130 1 137	00 138 1 13F	140 147	00 148 1 14F	00 150 1 157	00 158 1 15F	00 160 1 167	00 168 1 16F	00 170 1 177	00 178 号 17F 版	レコード
【 ○4 】 4番目 のロジカル・ エクステント	200 1 207	208 1 20F	210 -1 217	218 21F	220 1 227	228 1 22F	230 1 237	238 1 23F	240 1 247	248 1 24F	250 1 257	258 1 25F	260 1 267	268 1 26F	270 1 277	278 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	(1B) 当エクステント 中に27 レコード
DISK=B	TR	ACK=	02	SEC	TOR=	02											
【 O1】 1番目 のロジカル・ エクステント	80 1 87	88 1 8F	90 1 97	98 9F	A0 A7	OO A8 I AF	00 B0 I B7	OO B8 I BF	00 00 1 07	00 C8 I CF	00 D0 I D7	00 D8 I DF	00 E0 -1 E7	00 E8 I EF	00 F0 I F7	00 FF - FF	(28) 当エクステント 中に40 レコード
()	E5	E5	E5	E5	E5	E5	E5 まだ作ら	E5	E5	E5 Iジカル	E5	E5 ステント	E5	E5	E5	E5	()
ロジカル・エク	フステ	ントの	番号											(S	を用され	たレコーは合計	ステント中 ード数(HE: =49+39+ 0進) とな

Figure-2.2.69 「エクステント番号――アロケーション・マップ・レコード番号――含まれるレコード 数」の関係。

この表を基に、ランダム・ファイルの詳細な解説に入りましょう。

まず、8 インチ標準ディスクでは、1 ロジカル・エクステントで16Kバイトのディスク上のデータを管理することができます。各エクステントに、16バイトのディスク・アロケーション・マップがあり、その1バイトがディスク上の1Kバイトのブロックをマッピング(指し示す)するため、16バイトで16Kバイトのディスク上のエリアを管理できる訳です。

ランダム・ファイルでは、シーケンシャル・ファイルと異なり、ロジカル・エクステントの番号が、00、01、02、……と、順番通りには並びません。Figure-2.2.69の例では、00、03、02、04、01という順になっています。

また、ディスク・アロケーション・マップ上でも、シーケンシャル・ファイルのように、左から順にマッピングされている訳ではありません。中抜けで、とびとびにマッピングされています。

Figure-2.2.68およびFigure-2.2.69で、4番目のエクステントについて説明しましょう。このエクステントの16バイトは、次のようになっています。

00 T E S T R N D 04 00 00 18

00 00 06 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

13バイト目のエクステント番号が $^*04''$ であるということは、そのエクステントが $04 \times 128 = 04 \times 80$ (HEX) = 200 (HEX) 台の128個のレコードを管理することを示しています。つまり、レコード番号の200 (HEX) ~ 27 F (HEX) を、この 4 番目のエクステントが管理するのです

そして、アロケーション・マップの3バイト目の0600 という値は、この3バイト目、つまりレコード番号の210 (HEX) ~ 217 (HEX) の8レコードが、ディスク上の1Kバイト単位の位置を示す、ブロック06 (8 インチ標準ディスクでは、1 ブロックは8レコード=1Kバイト)に当っていることを示しています。

アロケーション・マップの4バイト目の05 は、同じく当ファイルのレコード番号218 (HEX) ~ 21 F (HEX) の8レコードが、ディスク上のブロック05に当っていることを示しています。

ブロック番号は、00から始まり、ディレクトリ・エリアの先頭を00として、8 セクタごとに01、02、……となります。よって、8 インチ標準ディスクやPC-8001CP/M(1W)では、次の表のようになります。

	(元)が十)」。	,16,000年1		012 0 0111 1 1	が エドノひ ピノ ノ 田	, , , , , , ,
	ブロック番号	通算セクタ番号	実際のトラック,セクタ番号			
ディレクトリ部ファイル格納部			標準ディスク 26セクタ/Iトラック (スキュー) 変換前)		PC-8001(IW)ディスク 32セクタ/Iトラック(スキューなし)	
	00	01~08	01~08	トラック2	01~08	h
	01	09~16	09~16		09~16	
	02	17~24	17~24		17~24	
	03	25~32	25~26 01~06		25~32	
	04	33~40	07~14		01~08	
	05	41~48	15~22		09~16	
	06	49~56	23~26 01~04	03	17~24	
	07	57~64	05~12	ラ ラ ンツ	25~32	
部	08	65~72	13~20	2	01~08	í

(注)標準ディスクは、この表の値にスキュー変換したものが、物理的なセクタ番号となります。

Figure-2.2.70 当例題の実行で書き込まれたレコードのディスク上のアロケーション

: 04

全システム・コール徹底解説

例えば、Figure-2.2.69のブロック04は、PC-8001 CP/M(1W)のディスクでは、トラック03のセクタ01~08に当たっていることになります。しかし Figure-2.2.64を見ると、ブロック04のレコード番号 $140\sim147$ の内、147のみしか書き込みを行っていません。よって、トラック03のセクタ08のみにデータ $^{\circ}05^{\circ}$ が書き込まれているはずです。

実習プログラムを実行した後、実際にデータが書き込まれたセクタをダンプして次に示します。

ISK=	D 1	PAC	·v-c		65	CTC	10-1	7									
3:00		RAC		200)R=1		00	00	00	00	00	00	00	00	
Company of the Compan					00												************
3:10					00												
3:20					00	100		7	450.70	100000		100	The state of the s		10077		
3:30					00												
3:40					00.												
3:50					00												
3160					00												**************
3:70	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
ISK=	B .	TRAC	CK=C)2	SE	СТ)R=1	8									
3:00					01				01	01	01	01	01	01	01	01	
3:10					01												
													100	33.5		- (1.00	
3:20 3:30					01												
3: 40					01												
8:50					01												
3:60					01												
B: 70					01												
5: /0	01	01	OI	01	01	01	OI	OI	01	01	OI	01	01	01	01	01	
DISK=	B .	TRA	CK=	02	SE	ECT	DR=	19									
B: 00					02				02	02	02	02	02	02	02	02	
B: 10					02												
B: 20					02								-				
B: 30					02												
B: 40					02												
B: 50					02												
B: 60					02					-	The state of the s	ALCO AND DESCRIPTION OF	100000	COLUMN FARE		The second second	
B: 70			-		02				0.00			SOLD TO THE		-	107		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DISK=	B	TRA	CK=	02	SI	ECT	DR=	30									
B: 00	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	*************
B: 10	-		100		04		-		-			-	The second	100	13000	100000	
B: 20		100000	100	7	04	-	-	100	7				100		7.7		
B:30					04												
B: 40	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	
B:50	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	
B: 60	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	
B: 70	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	
DISK:	=R	TRA	CK=	02	9	FCT	OR=	31									Name of the second
B: 00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 6 9 9 9	Total Co.	- T		100		771 123 4	03	0.3	03	0.3	03	03	0.3	03	
B: 10								-	-		100			ALC: N		03	
B: 20	30										-					03	
B: 30											200			V		03	
B: 40		100		31 3070	35.75		- 100		100 mg				1	The state of	1.52	03	
	1,117200															03	
P. 50	03			6			-				ESSENTIAL TO				-		
B: 50	07	0.7															
B: 50 B: 60 B: 70		03			W. 75 177	1	2000	A STANTE	7115			ASSESSED OF	All Today State	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		03	

```
DISK=B TRACK=03
   SECTOR=OR
B: 10
B: 20
B: 30
B: 40
B:50
05
DISK=B TRACK=03
   SECTOR=09
. . . . . . . . . . . . . . . .
 B: 10
         . . . . . . . . . . . . . . . .
B: 20
B. 30
R: 40
 B: 50
 B: 60
B: 70
DISK=B TRACK=03
   SECTOR=11
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
B: 10
 B: 20
 B: 30
...............
DISK=B TRACK=03
   SECTOR=24
R: 10
 B: 20
 B:30
 B: 40
 DISK=B TRACK=03
   SECTOR=30
B: 00
 B: 10
 . . . . . . . . . . . . . . . .
B: 20
 B: 30
 B: 40
 DISK=B TRACK=03
   SECTOR=32
B: 00
B: 10
B: 20
```

```
DISK=B TRACK=04
  SECTOR=01
B: 10
B: 20
B: 30
B: 40
B: 50
B: 60
B: 70
DISK=B TRACK=04
  SECTOR=12
B: 10
B: 20
R: 30
B: 40
```

Figure-2.2.71 実習プログラムの実行により、書き込みが行われたセクタのダンプ。

- Figure-2.2.64のレコード番号と、書き込むデータのリスト.
- Figure-2.2.68, Figure-2.2.69の作成されたファイルのディレクトリのダンプ・リスト.
- Figure-2.2.70のブロック番号に対するディスク上のセクタ表.
- Figure-2.2.71の実際に書き込みが行われたセクタのダンプ・リスト.

これらの資料を関連付けて見ることにより、ランダム・アクセスの機能が理解できるものと思います。

誤解しやすいものの1つに1レコード番号と、ディスク上のアロケーションの関係があります。

1つのファイル内では、各レコード番号は、ディスク上の該当するセクタと1対1に対応しますが、別のファイルでは、先程のファイルと同じレコード番号でも、全く別のセクタに当たります。つまり、レコード番号は、ディスク上の絶対的な位置を示すものではなく、それぞれのファイル内での相対的な位置を示すものであると理解して下さい。

この意味の理解を助けるために、実習プログラム "34.COM" を、先程のディスク上に前回と同じレコード番号表により、続けてもう一度実行した場合(今度のファイル名は "2ND.RND" とした)のディレクトリ部をダンプして示します。全く同じランダム・レコード番号に書き込みを行った 2 つのファイルという点に注目して下さい。




Figure-2.2.72 全く同じランダム・レコード番号表により、ファイル名の異なる2つのファイルを作る。

前回の "TEST. RND" に続いて、同じようにディレクトリが作られました。しかし、アロケーション・マップのそれぞれのブロック番号だけが異なっており、同じレコード番号を使っても書き込みが行われた物理的なディスク上の位置が異なっていることが分かります。

では次に、ランダムな13のレコードで作られた 2 つのファイル、"TEST. RND"と"2ND. RND"の内容(ランダム・レコードの取り出し順に、それぞれのセクタが、128バイトの00, 01、02、……、00でフィルされている)と、それらのデータが書き込まれたディスク上の物理的な位置の関係を示します。

データが書き込まれたセクタの位置は、Figure-2.2.72と、Figure-2.2.70からも求めることができますが、ここでは、フォーマットした直後の完全に空のディスケットとの、トラックtoトラックの実比較によって調べてみます。 先程のシンクウェア・ラブズ社のセクタ・ディスプレイと同じパッケージに含まれている、コンペア・ディスクのプログラムを使っています。

ランダム・アクセスにより書き込まれた2つのファイルが占めるセクタは、"COMPARE ERROR" となって、すべて表示されています。それらのセクタに何が書き込まれていたかを、その右に示しました。




Figure-2.2.73 同一ランダム・レコード番号で2つのファイルを作成した場合の、書き込まれた内容とディスク上の実セクタの関係。

ランダム・アクセスの基本的な機能は、ファンクション:33,34,36,40の実習プログラムで解説されていますが、要するに、「レコードのランダムな読み書きができる」という一言に尽きます。しかし我々CP/Mユーザーにとって、問題はその後のことであり、これらの機能をいかに有効に応用するかということでしょう。

漢字ワード・プロセッサなら「辞書」の検索に応用できるでしょう.「辞書」の"早見表"をシーケンシャル・ファイルで作り、"早見表"で目標を一応見つけてから、「辞書」にランダム・アクセスさせるか、あるいはもっと効率の良いテクニックを使うのか…….

ランダム・ファイルの応用には、様々のテクニックがあるでしょう。そこは各自で試みて頂きたい と思います。

ファンクション:35の実習

ファンクション:35…ファイル・サイズの計算

CALL手順

MVI C, 35······ (=23H) (D, E) ←FCBアドレス CALL 0005H

1

(FCBのr0, r1, r2にファイル・サイズがセットされる)

機能

(D, E)レジスタでアドレスされるFCBで示されるファイルの、エンド・オブ・ファイルの次のレコード番号を、FCBのr0、r1フィールドにセットする。LSBはr0に、MSBはr1にセットされる。ファイルが最大のレコード数である65536を持っている場合は、フィールドr2に01がセットされる。この機能により、ファイルの大きさ(総レコード数)を知ることができる。

FCBのフィールドr0, r1にセットされた値は、シーケンシャル・ファイルの場合は、実際のファイルのサイズと一致するが、ランダム・ファイルの場合は、ファンクション:35の実習でも経験したように"中ぬけ"が存在するために、実際に書き込みが行われているレコード数より、ずっと多い見かけ上のファイル・サイズとなる。

もう1つの機能(機能と言うより、上記機能に他ならないが)は、当ファンクションを実行することにより、ファイルの最終レコードの次がFCBのr0、r1にセットされることを利用して、続けてファンクション:34を実行することにより、そのレコード位置にランダムな書き込みを行うことができる。この機能の様々な応用が考えられる。

実習プログラム ファンクション:35

当ファンクションを実行した後のFCBのr0, r1, r2の各フィールドを, ただ表示するだけのプログラムを作り, 当機能を確認する.

全システム・コール徹底解説

このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します.

		FUNC	TION	35: COMPUT	E FI	LE SIZE
0100			ORG	100H		
005C =		FCB	EQU	005CH	FCB	アトレスはデフォールトの5CHに設定。
		START:				
0100 0	The state of the s		MVI	C,35		
0102 1			LXI	D,FCB "	ファイ	レ・サイズの計算"のシステム・コール
0105 0	D0500		CALL	0005H		
0108 3			LDA	FCB+33		
010B C	NERGET CONTRACTOR		CALL	DATAGUT		
010E 3			LDA	FCB+34	ECP	DrO, r1, r2フィールドの順に, その値を
0111 0	D1B01		CALL	DATAOUT		リールに表示する。
0114 3	SA7F00		LDA	FCB+35		
0117	D1B01		CALL	DATAOUT		
011A C	9		RET	…プログラムを終	3して	CP/MC戻る.
		DATAGUT				
011B F	5		PUSH	PSW		
011C 3	SE20		MVI	A,''		
011E	CD3E01		CALL	CONOUT		ジスタの値を、スペースを前置きして、
0121 F			POP	PSW		ンソールに16進で表示するサブルーチン.
0122 0	CD2601 C9		CALL	HEXDSPLY		
		HEXDSPL	Y:			
0126 F			PUSH	PSW		
The state of the s	DFOFOFOF			RRC! RRC! F	RRC	
	CD2F01		CALL	HOUT1		
012E F			POP	PSW		
012F		HOUT1:	ANI	OFH		Aレジスタの値を,16進でコンソールに
0131 (0133 F			CPI	30H		表示するサブルーチン、
	DA3A01		JC	3AH HOUT2		
0138			ADI	7		
	CD3E01	HOUT2:	CALL	CONOUT		
013D			RET			
		CONOUT:				
013E	0E02		MVI	C,2		
0140			MOV	FA	Aレジ	スタのアスキー・キャラクタを,コンソ H力するサブルーチン・
	CD0500		CALL	0005H	1010	1774 277 10 - 7 7.
0144	C9		RET			
0145			END			

Figure-2.2.74 ファンクション:35 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

上記ソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、アセンブルし、"35. COM" を生成して実行してみましょう。

ファンクション:35 実習プログラムの実行

実行するためのコマンド形式を次に示します.

35_x: filename.ext J……ドライブx:上のファイル "filename.ext" のファイル・サイズを示すFCBのr0, r1, r2の値を表示する.

実行例として、シーケンシャル・ファイルの "PIP. COM" と、ファンクション:34の実習で作成したランダム・ファイル "TEST. RND" に対して実行したものを次に示します。

A>STAT PIP.COM Jファイル*PIP. COM*の状態を顕べておく.
Recs Bytes Ext Acc 58 8k 1 R/W A:PIP.COMRecsの頃の値*58*(HEXでは3A)に注目.
Bytes Remaining On A: 125k

A>35 PIP.COM Jファイル*PIP. COM*に対して、実置プログラムの実行.
3A 00 00ファイル・サイズは003A(HEX)と表示された.
1 1 1 STATコマンドでの値と一数する.

A>STAT B:TEST.RND Jランダム・ファイル*TEST. RND*の状態を関べておく.
Recs Bytes Ext Acc 227 8k 5 R/W B:TEST.RNDRecsの頃の値*227*(HEXでは0218)に注目.
Bytes Remaining On B: 233k

A>35 B:TEST.RND Jファイル*TEST. RND*に対して、実置プログラムの実行.
1B 02 00ファイル・サイズは021B(HEX)と表示された、STATコマンドでの値と一致する.
A>

Figure-2.2.75 ファンクション:35 実習プログラムの実行例


ファンクション:36の実習

ファンクション:36……ランダム・レコードのセット

CALL手順

機能

ファイルをシーケンシャルにリード/ライトして、任意の位置で当ファンクションを実行すると、シーケンシャルにリード/ライトした最後のレコード+1のレコードNaをFCBのr0, r1, r2フィールドにセットし、そのレコードからのランダムなリード/ライトを可能にする。



実習プログラム ファンクション:36

当ファンクションを基にしたランダム・アクセスによる検索プログラムの作成例が、次の2.3章にあります。その検索プログラムでは、シーケンシャルにリード/ライトされる部分が、各インデックスに対応したランダム・レコードNo.を格納するマップ部となっています。ただし、ここでのプログラムではマップ部は、わずか1レコードです。1レコードですが、このマップ部を実習のために一応シーケンシャルにリード/ライトを行っています。

当ファンクションを含めて、ランダム・アクセスの応用例として、2.3章の「ランダム・アクセスによる検索プログラムの作成」を参照して下さい。

ファンクション:37の実習

ファンクション:37…ディスク・ドライブのリセット

CALL手順

MVI C, 37······ (=25H) (D, E) ←ドライブ・ベクトル CALL 0005H

1

((D, E) レジスタの16ビットのベクトルで示されるドライブがリセットされる)

機能

(D, E)レジスタにセットする16ビットのベクトルに従って、ディスク・ドライブのA: $\sim P$: の任意のものをリセット状態にする。

例えば、16ビットのベクトルが次のようであれば、





上記ベクトルにより、ドライブB:とD:がリセットされる。

ディスク・ドライブは、リセットによりオンライン状態を解かれ、ドライブがR/Oにセットされている場合は、R/Wにリセットされる。

実習プログラム ファンクション:37

当ファンクションは、一度に複数のドライブをリセットできるが、ここでは実習プログラムを簡単にするため、A:~D:の4つのドライブの内、任意の1つのドライブをリセットするプログラムを作成する。

プログラムを実行すると、リセットしたいドライブ名を問い合わせてきますので、A~Dの任意のドライブ名をキーインすると、そのドライブがリセットされます。

このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します.

		1 FUN	CTION	37: RESET VRIVE (Vector)
		1		i
00			ORG	100H
		START:		
100 OE	The State of the S		MVI	C, 9 ドライブ名のキーインを促すメッセージを
02 11			LXI	D, MSGKIN HAT
105 LL	00500	KINERR:	CALL	0005H
108 OE	E01	KINEKKI	MVI	C.1
OA CI			CALL	C,1 0005H コンソール入力のシステム・コール.
OD FE	E41		CPI	'A'
OF 11	10100		LXI	D,0000\$0001B キー入力が"A"なら、DEレジスタに
112 CA	A3701		JZ	RESET Mをセットして"RESET"へジャンプ.
15 FE	The state of the s		CPI	*B* キー入力が"B"なら、DEレジスタに
117 11			LXI	D,0000\$0010B Moをセットして"RESET"へジャンプ
IIA CA	43701		JZ	RESET
ID FE	E43		CPI	·c·
11F 11	10400		LXI	D.0000\$0100B キー入力が"C"なら、DEレジスタに
122 C	A3701		JZ	RESET 04をセットして"RESET"へジャンプ.
				·p·
125 FE			CPI	+ 3 + + 10 10 10 10 10 10 10
12A C			JZ	D,0000\$1000B キー人刀がじなら、DEレンスタに 08をセットして"RESET"へジャンプ.
ZH C	43/01		32	RESET
12D OF	E02		MVI	C,2
12F 18			MVI	E,'?' キー入力がA~D以外の場合は, "?"を
131 CI			CALL	0005H 出力して、再びキー入力に帰る。
134 C			JMP	KINERR
		DECET		
137 0	F25	RESET:	MVI	C,37 **マンフク・ドライブのリセッパーパール
		,	LXI	で、37 D, Vector) ここに来る以前に、DEレジスタのベクトルはセッ
139 CI	D0500		CALL	0005日 トされている。
13C C	9		RET	・・・・プログラムを終了してCP/Mに戻る。
13D OI	D0A494E	50 MSGKIN	: DB	ODH, OAH, 'INPUT DRIVE NAME TO BE RESET >6'
			END	

Figure-2.2.76 ファンクション:37 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

上記ソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、アセンブルし、"37. COM"を生成して実行してみましょう。

ファンクション:37 実習プログラムの実行

当プログラムの実行は、まず、

37 J

とキーインし、ドライブ名を問い合わせるメッセージに従って、A~Dまで(本来はA~Pの16ドライブを任意にリセット可能であるが、当プログラムではA~Dの4つのドライブに制限してある)のドライブ名をキーインすることにより行われます。

実行例を次に示します.

Figure-2.2.77 ファンクション:37 実習プログラムの実行例.

ファンクション: 40の実習

ファンクション:40…ゼロ書き込み(ゼロ・フィル)を伴うランダムな書き込み

CALL手順

MVI C, 40…… (=28H) (D, E) ←FCBアドレス CALL 0005H



(書き込みが正常に行われた場合はAレジスタに00が,正常でない場合は01~06のエラーコードが格納される)

機能

ファンクション:34の「ランダムな書き込み」と同じであるが、当ファンクションは、データが実際には書き込まれない "ホール" (中ぬけ) となるレコードも含めて、書き込みの対象となるブロックのすべてを事前に00でうめておき、その上でデータの書き込みを行う――という機能が追加されている。その他は、ファンクション:34と全く同一なので、その項を参照。

実習プログラム ファンクション:40

ファンクション:34の実習プログラム (Figure-2.2.65) の,ファンクション:34のシステム・コールの部分を,ファンクション:40に変えただけで,そっくり同じものです。詳細はファンクション:34の項を参照下さい。

このプログラムのPRN形式のソース・リストを次に示します.

	ファンクラ	/ョン:34と同	ヨープログラム. 部が異なるのみ.	
	FU	NCTION	40: WRITE RANDOM WITH ZERO FILL	
0100		ORG	100H	
005C =	FCB	EQU	005CH	
	START:			
0100 210040		LXI	н, 4000Н	
0103 227401		SHLD	GETADR	
0106 AF		XRA	A	
0107 327601		STA	WTPATTN	

```
010A 0F16
                         MVI
                                  C. 22
                                  D, FCB
0100 115000
                         LXI
010F CD0500
                                  0005H
                         CALL
0112 FEFF
                         CPI
                                  255
0114 CA4F01
                         JZ
                                  ERROR
0117 AF
                         XRA
0118 327F00
                         STA
                                  FCB+35
                NXTREC:
011B 218000
                                  H, 80H
                         LXI
011E 3A7601
                         LDA
                                  WTPATTN
0121 4F
                         MOV
                                  C, A
                BUFLOOP:
0122 71
                         MOV
                                  M, C
0123 23
                         INX
                                  H
0124 7D
                         MOV
                                  A,L
0125 B7
                         ORA
0126 C22201
                         JNZ
                                  BUFLOOP
0129 00
                         INR
                                  C
012A 79
                         MOV
                                  A,C
012B 327601
                         STA
                                  WTPATTN
                PUTROR1:
012E 2A7401
                         LHLD
                                  GETADR
0131 7E
                         MOV
                                  A.M
0132 327D00
                         STA
                                  FCB+33
0135 23
                         INX
                                  H
0136 7E
                         MOV
                                  A,M
0137 327E00
                         STA
                                  FCB+34
013A FEFF
                         CPI
                                  OFFH
013C CA5801
                         JZ
                                  CLOSE
013F 23
                         INX
0140 227401
                         SHLD
                                  GETADR
0143 OE28
                        MVI
                                  C,40
                                         …ここが異なるだけ、
0145 115000
                         LXI
                                  D, FCB
0148 CD0500
                         CALL
                                  0005H
014B B7
                         DRA
014C CA1B01
                         JZ
                                  NXTREC
                ERROR:
014F 0E09
                         MVI
                                  C, 9
0151 116801
                                  D. MSGERR
                         LXI
0154 CD0500
                         CALL
                                  0005H
0157 C9
                         RET
                CLOSE:
0158 OE10
                         MVI
                                  C, 16
015A 115C00
                         LXI
                                  D, FCB
015D CD0500
                         CALL
                                  0005H
0160 FEFF
                         CPI
                                  255
0162 CA4F01
                         JZ
                                  ERROR
0165 C30000
                         JMP
                                  0000
                                  ODH, OAH, 'ERROR !', ODH, OAH, '$'
0168 ODOA455252 MSGERR: DB
```

```
0174 GETADR: DS 2
0176 WTPATTN: DS 1
0177 END
A>
```

Figure-2.2.78 ファンクション:40 実習プログラムのPRN形式のソース・リスト.

上記ソース・リストからアセンブリ・ソース・ファイルを作り、アセンブルし、"40. COM" を生成して実行してみましょう。

ファンクション:40 実習プログラムの実行

当プログラムの実行方法と実行結果は、ファンクション:34と同じです。ただし、実際のデータが 書き込まれているレコード以外のブロックには、すべてに00が書き込まれているはずです。 実行例を次に示します。

```
A>DDT RND.HEX / ...... ランダム・レコード番号表をアドレス4000Hからロード.
DDT VERS 2.2
NEXT PC 401C 0000
-^C ......CP/Mに戻る.

A>40 B:TEST40.RND / ....ドライブB:上に、ランダム・ファイル*TEST40.RND*を作る。
A>
```

Figure-2.2.79 ファンクション:40 実習プログラムの実行.

実行が終わり、ランダム・ファイル "TEST40. RND" が作られました。データが書き込まれていない部分に、00が書かれているかどうか確認してみましょう。

ファンクション:34の項のFigure-2.2.72を参照して下さい。この表の "TEST. RND" の部分が、今回の "TEST40. RND" の部分です。このトラック02のセクタ17から、トラック00のセクタ16 (データの書き込みが行われたのは、セクタ12までであるが、ブロック単位ではセクタ16まで)までの "中ぬけ" の部分をセクタ・ダンプ・プログラムで調べた結果、すべてに00が記録されていました。

そのファイルの最終ブロックのセクタ・ダンプを次に示します.




Figure-2.2.80 ファンクション:40 による00の書き込みの確認。

ランダム・アクセスに関しては、スキュー・ファクタのないPC-8001 CP/Mを使って、セクタ番号との関連を理解し易いよう配慮しましたが、スキューを持つCP/Mでは、それぞれのスキュー・ファクタでセクタ番号が変換されていますので換算しなければなりません。ご注意下さい。

2.3 ランダム・アクセスによる検索プログラムの作成

今まで解説を行ってきた "システム・コール" を総合する意味で、ランダム・アクセスを利用した、 "電子早見帳" とでも言うべき、検索プログラムを作ってみましょう。

ここで紹介するプログラムは、筆者が「応用CP/M」向けに、学習用としてできるだけ簡素にデザインしたものであり、内容は、"電子早見帳"としての骨子に近い基本的な機能を持っているに過ぎません。しかし、このようなプログラムでも、それを作成するには、CP/Mに関する広い知識と実際にCP/Mを操作して開発を行う経験が必要でしょう。この2.3章は、言わばCP/M全般の基礎講座の卒業制作のようなものです。

2.3.1 プログラムの仕様


- ●プログラム名……電子早見帳.
- 対象機種……すべてのCP/Mマシン。

全システム・コール徹底解説

- ●機能……インデックス(見出し)として、アルファベット、数字、記号、カナなどの1 文字を指定すると、それに対応する項目のデータがスクリーンに表示される。 項目データの入力は、インデックスの1文字を指定した後、続けてそのデータを入力することにより行われる。
- ●収容可能項目数…42項目
- 1項目当りの文字数…128文字以内


仕様は、上記のようなものです.

各項目の構成は、文字または記号の1文字と128文字以内の自由なエリアから成っています。図で示すと次のようになります。



電子早見帳プログラムの考え方

当プログラムのアルゴリズムを図で解説しましょう.



マップの初期設定

マップ部はファイルの先頭にあり、3バイト単位で1つの項目を指示しています。3バイトの内の最初のバイトは、インデックスとなるキーワード1文字が格納され、続く2バイトにはそのデータが格納される(セクタの)ランダム・レコードNoが格納されます。

マップ部は、新しくデータ・ファイルを作成する場合に、事前に必ず行わなければならない "初期 設定" (Nコマンド) で、あらかじめ次の図に示すように各項目のレコードNoが書き込まれます。




Figure-2.3.3 初期設定後のマップ部

このように、3 バイト単位の各項目のインデックス部には、すべてにFFHが書き込まれ、それに対応するレコードNa部にはあらかじめ、0001、0002、0003……と、レコードNaが順番に書き込まれます。 当プログラムでは、マップ部がわずか 1 レコードなので次のレコード、つまりデータ部の最初のランダム・レコードNaは、0001となります。もし、マップ部が n レコードを使用するならば、データ部の最初のランダム・レコードNaは、n+1となります(このレコードNaの算出は、ファンクション:36で行います)

インデックス部にFFHが書かれていると、その項目以後のデータは、"未記入"とみなされます。このような初期状態のマップ部が、ファイルとしてディスク上に作られ、"初期設定"の作業が終わると、以後のディスク・アクセスは、このマップに従ってランダムにアクセスされ、データの書き込み、読み出しが行われます。

データの書き込み

データの書き込みモード(I コマンド)にすると、該当ファイルがオープンされ、そのマップ部がデフォルトのDMAバッファ($80H\sim FFH$)に読み込まれます。

プログラムは次に、メモリ上に読み込まれたマップ部の各インデックスをサーチし、FFHのインデックスを見つけます。そのレコードNo.が、次に書き込みを行う項目に当たります。

全システム・コール徹底解説

次は、項目の頭文字を1文字キー入力します。入力された1文字は、マップ部の先程のインデックスのFFHであった部分に書き込まれます。

項目の頭文字を、メモリ上のマップ部のインデックス・ポイントに書き込むと、次はデータの入力です.

各項目のデータの文字数は、改行なども含めて127文字以下でなくてはなりません。キー入力されたデータは、当プログラムの最終部にある 2 nd DMAバッファに格納されて行きます。

データの入力の終わりを示すCtrl-Zを入力すると、2nd DMAバッファの内容が、先程、頭文字を書き込んだインデックスに続く2バイトが示すレコードNoに書き込まれます。データ部はこのように、入力が終わると同時にディスクに書き込まれますが、新しいマップ部は、この時点ではまだディスクには書き込まれていません。マップ部のディスクへのセーブ(つまり、ディスク上のマップ部の更新)は、終了コマンドであるEコマンドを実行することにより行われます。

データの表示

Sコマンドをキーインすることにより、データのサーチと表示のモードになります。ファイルをオープンし、マップ部をメモリ上に読み出して目的のインデックスをサーチする動作は、データの入力の場合と同じです。ファイルがすでにオープンされている場合は、オープンの動作はスキップされます。

サーチしたい項目のインデックス (1文字) をキー入力すると、前記と同様に、メモリ上のマップ 部をサーチして発見したインデックスに対するレコードNaを取り出します。そして、そのレコードを ランダム・リードし、その内容をコンソールに表示します。

プログラムの終了

Eコマンドのキーインにより、当プログラムを終了しCP/Mに戻ります。もし、マップ部の変更があった場合は、ディスク上の古いマップ部を新しいマップ部に書き替えます。変更がなかった場合は、何も行わずにCP/Mに戻ります。

注意事項

当プログラムの目的は、システム・コールの総合的な応用として、ランダム・ファイルの簡単な応用例を実習することにあります。よって、プログラムが複雑になることを避けるため、基本的な機能しか持たせていませんので、当プログラムの実行には、次の点に注意して下さい。

○ディスク上にすでに存在するファイル名で、新ファイルの作成コマンド(Nコマンド)を実行すると、同時に同名ファイルが作られてしまいます。

- ○ミスタイプを訂正することはできません。一発勝負です。
- ○すでに入力されているデータの削除・変更などはできません.
- ○同じインデックスを入力した場合は、最初に入力したものが読み出されます。
- ○項目数は、たったの42項目しか収容できません。項目数の制限を超えても警告は出ません。暴走することになるでしょう。また、一項目の最大の文字数127文字についても同様です。ただし、これについては127文字を超えても暴走することはありません。

もちろん、これらの点をクリアすることや、使い勝手を良くすることは、実用プログラムとしては不可欠のことですが、ここでは基本的な構成が、それらによって見えなくなっては意味がありませんので我慢して下さい。

次に当"電子早見帳"プログラムのフローチャートを示します。





Figure-2.3.4 "電子早見帳"のフローチャート

2.3.2 電子早見帳プログラムのアセンブリ・ソース・リスト

次に、当プログラム(RNDFILE)のソース・リストをPRN形式で示します。このリストを基に、エディタを使ってソース・ファイルを作成し、ASMおよびLOADを実行して、"RNDFILE。COM"を生成して下さい。

Figure-2.3.4に示したフローチャートと、ソース・リストの解説用のコメントを見ながら追って行けば、各部分が何を行っているかが、理解できると思います。



013C 218000	LXI	Н, ООВОН	
013F 1EFF	MVI	E, OFFH	
0141 0680	MVI	B, 128	
	MAPWI	2,120	テフォルトのDMAバッファ(DMA0:80~F
0143 73	MOV		
0144 23		M,E	FFH)の128/「イト全部に"FFH"を書き込む。
	INX	Н	
0145 05	DCR	В	
0146 C24301	JNZ	MAPWT	
0149 AF	XRA	A	FCBの"cr"フィールドに00をセットして、
014A 327C00	STA	FCB+32	DMAバッファの内容を、ディスクに "シーケ
014D CD9602	CALL	SEQURITE	ンシャルな書き込み"でセーブする.
0150 CD8702			
0153 EB	CALL	SETRNDRO	20 ファンクション:36"セット・ランダム・レコ
0154 218000	XCHG	The state of the s	ード"を実行して,続くレコードNo.を取り出
	LXI	H, DMAO	व.
0157 062A	MVI	B, 128/3	取り出したレコードNo. を基に、シーケンシ
	INSLMAP:		ヤルに書き込まれたランダムレコードNoのマ
0159 23	INX	H	ツプに続いて、ランダムに読み書きするため
015A 73	MOV	M,E	の,各INDEXに対応するレコードNo. を,
015B 23	INX	н	
015C 72	MOV	M, D	DMAO/「シファ内のそれぞれの位置に書き込
015D 23	INX	H, D	₫.
015E 13			MAPの最終には"エンド・オブ・マップ"とし
015F 05	INX	D	て"1AH"を書き込んでおく。
	DCR	В	
0160 C25901	JNZ	INSLMAP	
0163 361A	MVI	M, 1AH	
0165 AF	XRA	A	
0166 327000	STA	FCB+32	DMAOバッファの内容を,先程FFHを書き込
0169 CD9602	CALL	SEGWRITE	しんだしつ しいと思いい コーレリア 再でいこ。 ケ
016C CD7902			ンシャルな書き込み"で書き込む.
016F C30A01	CALL	CLOSE	
			一般「彼は、「マノト・アレアノトへ序つ
	JMP	CMDSEL	終了後は、コマンド・セレクトへ戻る。 >>>>>>>・マータの3カモード
0172 3ABC03	;<<<<<< I	DATA INPUT	>>>>>>>> アータの入力モード、 対象とするファイルが、すでにオーブンされ
0172 3ABC03	j<<<<<< I DATAIN: LDA	DATA INPUT	>>>>>>> マラータの入力モード、 対象とするファイルが、すでにオープンされ ている場合は、次をスキップしてDATAIN1 "
0172 3A8C03 0175 3C	;<<<<<<< I DATAIN: LDA INR	PLOPEN	
0172 3ABC03 0175 3C 0176 CAB101	J<<<<<< I IDATAIN: LDA INR JZ	PATA INPUT FL*OPEN A DATAIN1	>>>>>>> マラータの入力モード、 対象とするファイルが、すでにオープンされ ている場合は、次をスキップしてDATAIN1 "
0172 3ABC03 0175 3C 0176 CAB101 0179 CD1A02	J<<<<<< I DATAIN: LDA INR JZ CALL	PL*OPEN A DATAINI OPNMPRD	>>>>>>> アータの入力モード、 対象とするファイルが、すでにオーブンされ ている場合は、次をスキップして"DATAIN1"
0172 3A8C03 0175 3C 0176 CA8101 0179 CD1A02 017C 3EFF	J<<<<< I I DATAIN: LDA INR JZ CALL MVI	FL*OPEN A DATAIN1 OPNMPRD A, OFFH	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
0172 3ABC03 0175 3C 0176 CAB101 0179 CD1A02	J<<<<<< I IDATAIN: LDA INR JZ CALL MVI STA	PL*OPEN A DATAINI OPNMPRD	
0172 3ABC03 0175 3C 0176 CAB101 0179 CD1A02 017C 3EFF 017E 32BD03	JATAIN: LDA INR JZ CALL MVI STA DATAIN1:	PATA INPUT FL*OPEN A DATAINI OPNMPRD A, OFFH FL*NEEDO	
0172 3A8C03 0175 3C 0176 CA8101 0179 CD1A02 017C 3EFF 017E 328D03	J<<<<<< I I DATAIN: LDA INR JZ CALL MVI STA DATAIN1: MVI	FL&OPEN A DATAIN1 OPNMPRD A, OFFH FL&NEEDD	
0172 3ABC03 0175 3C 0176 CAB101 0179 CD1A02 017C 3EFF 017E 32BD03 01B1 3EFF 01B3 CD4C02	J<<<<<< I DATAIN: LDA INR JZ CALL MVI STA DATAINI: MVI CALL	FL®OPEN A DATAINI OPMMPRD A, OFFH FL®NEEDD	
0172 3ABC03 0175 3C 0176 CAB101 0179 CD1A02 017C 3EFF 017E 32BD03 01B1 3EFF 0183 CD4C02 01B6 3C	JATAIN: LDA INR JZ CALL MVI STA DATAIN1: MVI CALL INR	FL*OPEN A DATAINI OPNMPRD A, OFFH FL*NEEDC A, OFFH SEARCH A	
0172 3A8C03 0175 3C 0176 CA8101 0179 CD1A02 017C 3EFF 017E 328D03 0181 3EFF 0183 CD4C02 0186 3C 0187 CA0A01	JATAIN: LDA INR JZ CALL MVI STA DATAIN1: MVI CALL INR JZ	PATA INPUT FL*OPEN A DATAIN1 OPNMPRD A, OFFH FL*NEEDC A, OFFH SEARCH	
0172 3ABC03 0175 3C 0176 CAB101 0179 CD1A02 017C 3EFF 017E 32BD03 0181 3EFF 0183 CD4C02 0186 3C 0187 CAOA01 018A 112A03	J<<<<<< I DATAIN: LDA INR JZ CALL MVI STA DATAIN1: MVI CALL INR JZ LXI	FL*OPEN A DATAINI OPNMPRD A, OFFH FL*NEEDC A, OFFH SEARCH A	
0172 3ABC03 0175 3C 0176 CAB101 0179 CD1A02 017C 3EFF 017E 32BD03 0181 3EFF 0183 CD4C02 0186 3C 0187 CAOA01 018A 112A03 018D CDBD02	JATAIN: LDA INR JZ CALL MVI STA DATAIN1: MVI CALL INR JZ	PATA INPUT FL&OPEN A DATAIN1 OPNMPRD A, OFFH FL&NEEDC A, OFFH SEARCH A CMDSEL	
0172 3ABC03 0175 3C 0176 CAB101 0179 CD1A02 017C 3EFF 017E 32BD03 0181 3EFF 0183 CD4C02 0186 3C 0187 CAOA01 018A 112A03	DATAIN: LDA INR JZ CALL MVI STA DATAIN1: MVI CALL INR JZ LXI CALL CALL CALL	FL*OPEN A DATAINI OPMMPRD A, OFFH FL*NEEDD A, OFFH SEARCH A CMDSEL D, MSGIDX	
0172 3ABC03 0175 3C 0176 CAB101 0179 CD1A02 017C 3EFF 017E 32BD03 0181 3EFF 0183 CD4C02 0186 3C 0187 CAOA01 018A 112A03 018D CDBD02	DATAIN: LDA INR JZ CALL MVI STA DATAINI: MVI CALL INR JZ LXI CALL	FL*OPEN A DATAINI OPNMPRD A, OFFH FL*NEEDC A, OFFH SEARCH A CMDSEL D, MSGIDX MSGOUT	
0172 3ABC03 0175 3C 0176 CAB101 0179 CD1A02 017C 3EFF 017E 32BD03 0181 3EFF 0183 CD4C02 0186 3C 0187 CA0A01 018A 112A03 018D CDBD02 0190 CDC302	DATAIN: LDA INR JZ CALL MVI STA DATAIN1: MVI CALL INR JZ LXI CALL CALL CALL	FL*OPEN A DATAINI OPNMPRD A, OFFH FL*NEEDC A, OFFH SEARCH A CMDSEL D, MSGIDX MSGOUT CONIN	
0172 3ABC03 0175 3C 0176 CAB101 0179 CD1A02 017C 3EFF 017E 32BD03 0181 3EFF 0183 CD4C02 0186 3C 0187 CA0A01 018A 112A03 018D CDBD02 0190 CDC302 0193 2ABE03 0196 77	DATAIN: LDA INR JZ CALL MVI STA DATAIN1: MVI CALL INR JZ LXI CALL CALL CALL LHLD MOV	FL*OPEN A DATAINI OPMMPRD A, OFFH FL*NEEDC A, OFFH SEARCH A CMDSEL D, MSGIDX MSGOUT CONIN PT*IDAD	
0172 3ABC03 0175 3C 0176 CAB101 0179 CD1A02 017C 3EFF 017E 32BD03 0181 3EFF 0183 CD4C02 0186 3C 0187 CAOA01 018A 112A03 018B CDBD02 0190 CDC302 0193 2ABE03 0196 77	JCCCCCCCC IDATAIN: LDA INR JZ CALL MVI STA DATAIN1: MVI CALL INR JZ LXI CALL CALL CALL LHLD MOV LXI	FL*OPEN A DATAINI OPMPRD A, OFFH FL*NEEDC A, OFFH SEARCH A CMDSEL D, MSGIDX MSGOUT CONIN PT*IDAD M, A D, MSGDAT	
0172 3ABC03 0175 3C 0176 CAB101 0179 CD1A02 017C 3EFF 017E 32BD03 0181 3EFF 0183 CD4C02 0186 3C 0187 CAOA01 018A 112A03 018D CDBD02 0190 CDC302 0193 2ABE03 0196 77	DATAIN: LDA INR JZ CALL MVI STA DATAIN1: MVI CALL INR JZ LXI CALL CALL CALL LHLD MOV	FL*OPEN A DATAINI OPNMPRD A, OFFH FL*NEEDC A, OFFH SEARCH A CMDSEL D, MSGIDX MSGOUT CONIN PT*IDAD M, A	
0172 3ABC03 0175 3C 0176 CAB101 0179 CD1A02 017C 3EFF 017E 32BD03 0181 3EFF 0183 CD4C02 0186 3C 0187 CAOA01 018A 112A03 018B CDBD02 0190 CDC302 0193 2ABE03 0196 77	DATAIN: LDA INR JZ CALL MVI STA DATAIN1: MVI CALL INR JZ LXI CALL LHLD MOV LXI CALL LXI CALL LXI CALL LHLD LXI CALL LHLD LXI CALL LXI CALL LXI CALL LXI CALL LXI CALL LXI	FL*OPEN A DATAINI OPMPRD A, OFFH FL*NEEDC A, OFFH SEARCH A CMDSEL D, MSGIDX MSGOUT CONIN PT*IDAD M, A D, MSGDAT	
0172 3ABC03 0175 3C 0176 CAB101 0179 CD1A02 017C 3EFF 017E 32BD03 0181 3EFF 0183 CD4C02 0186 3C 0187 CAOA01 018A 112A03 018D CDBD02 0190 CDC302 0190 CDC302 0193 2ABE03 0196 77	JATAIN: LDA INR JZ CALL MVI STA DATAIN1: MVI CALL INR JZ LXI CALL CALL LHLD MOV LXI CALL CALL	FL*OPEN A DATAINI OPNMPRD A, OFFH FL*NEEDC A, OFFH SEARCH A CMDSEL D, MSGIDX MSGOUT CONIN PT*IDAD M, A D, MSGDAT MSGOUT	
0172 3ABC03 0175 3C 0176 CAB101 0179 CD1A02 017C 3EFF 017E 32BD03 0181 3EFF 0183 CD4C02 0186 3C 0187 CAOA01 018A 112A03 018D CDBD02 0190 CDC302 0193 2ABE03 0196 77 0197 115203 019A CDBD02 0190 2DC302	DATAIN: LDA INR JZ CALL MVI STA DATAIN1: MVI CALL INR JZ LXI CALL LHLD MOV LXI CALL LXI CALL LXI CALL LHLD LXI CALL LHLD LXI CALL LXI CALL LXI CALL LXI CALL LXI CALL LXI	FL*OPEN A DATAINI OPNMPRD A, OFFH FL*NEEDC A, OFFH SEARCH A CMDSEL D, MSGIDX MSGOUT CONIN PT*IDAD M, A D, MSGDAT MSGOUT H, DMA1	
0172 3ABC03 0175 3C 0176 CAB101 0179 CD1A02 017C 3EFF 017E 32BD03 0181 3EFF 0183 CD4C02 0186 3C 0187 CAOA01 018A 112A03 018D CDBD02 0190 CDC302 0190 CDC302 0193 2ABE03 0196 77	DATAIN: LDA INR JZ CALL MVI STA DATAIN1: MVI CALL INR JZ LXI CALL CALL LHLD MDV LXI CALL LHLD MDV LXI CALL LXI KEYIN1	FL*OPEN A DATAINI OPMPRD A, OFFH FL*NEEDC A, OFFH SEARCH A CMDSEL D, MSGIDX MSGOUT CONIN PT*IDAD M, A D, MSGDAT MSGOUT H, DMA1 CONIN	
0172 3ABC03 0175 3C 0176 CAB101 0179 CD1A02 017C 3EFF 017E 32BD03 0181 3EFF 0183 CD4C02 0186 3C 0187 CAOA01 018A 112A03 018D CDBD02 0190 CDC302 0193 2ABE03 0196 77 0197 115203 019A CDBD02 0190 2DC302	DATAIN: LDA INR JZ CALL MVI STA DATAIN1: MVI CALL INR JZ LXI CALL CALL LHLD MOV LXI CALL	FL*OPEN A DATAINI OPMPRD A, OFFH FL*NEEDC A, OFFH SEARCH A CMDSEL D, MSGIDX MSGOUT CONIN PT*IDAD M, A D, MSGDAT MSGOUT H, DMA1 CONIN M, A	
0172 3ABC03 0175 3C 0176 CAB101 0179 CD1A02 017C 3EFF 017E 32BD03 0181 3EFF 0183 CD4C02 0186 3C 0187 CAOA01 018A 112A03 018D CDBD02 0190 CDC302 0193 2ABE03 0196 77 0197 115203 0196 CDBD02 0197 218403 0190 CDC302 0191 218403	DATAIN: LDA INR JZ CALL MVI STA DATAINI: MVI CALL INR JZ LXI CALL CALL LHLD MDV LXI CALL LXI CALL LXI CALL LHLD MDV LXI CALL LXI CALL LXI CALL LMOV	FL*OPEN A DATAINI OPNMPRD A, OFFH FL*NEEDC A, OFFH SEARCH A CMDSEL D, MSGIDX MSGOUT CONIN PT*IDAD M, A D, MSGDAT MSGOUT H, DMA1 CONIN M, A H	
0172 3ABC03 0175 3C 0176 CAB101 0179 CD1A02 017C 3EFF 017C 328D03 0181 3EFF 0183 CD4C02 0186 3C 0187 CAOA01 018A 112A03 018D CDBD02 0190 CDC302 0193 2ABE03 0196 77 0197 115203 0197 CDBD02 0190 CDC302 0190 CDC302 0191 218403	DATAIN: LDA INR JZ CALL MVI STA DATAIN1: MVI CALL INR JZ LXI CALL CALL LHLD MOV LXI CALL	FL*OPEN A DATAINI OPNMPRD A, OFFH FL*NEEDC A, OFFH SEARCH A CMDSEL D, MSGIDX MSGOUT CONIN M, A D, MSGDAT MSGOUT H, DMA1 CONIN M, A H 1AH	
0172 3ABC03 0175 3C 0176 CAB101 0179 CD1A02 017C 3EFF 0183 CD4C02 0186 3C 0187 CA0A01 018A 112A03 018D CDBD02 0190 CDC302 0193 2ABE03 0196 77 0197 115203 0196 CDBD02 0190 CDC302 0190 CDC302 0191 218403	DATAIN: LDA INR JZ CALL MVI STA DATAINI: MVI CALL INR JZ LXI CALL LHLD MOV LXI CALL LHLD MOV LXI CALL LXI	FL*OPEN A DATAINI OPNMPRD A, OFFH FL*NEEDC A, OFFH SEARCH A CMDSEL D, MSGIDX MSGOUT CONIN PT*IDAD M, A D, MSGDAT MSGOUT H, DMA1 CONIN M, A H 1AH RNDWT	
0172 3ABC03 0175 3C 0176 CAB101 0179 CD1A02 017C 3EFF 017E 32BD03 0181 3EFF 0183 CD4C02 0186 3C 0187 CA0A01 018A 112A03 018D CDBD02 0190 CDC302 0193 2ABE03 0196 77 0197 115203 0196 77 0197 218403 0190 CDC302 0193 2ABC03 0196 77	DATAIN: LDA INR JZ CALL MVI STA DATAIN1: MVI CALL INR JZ LXI CALL CALL LHLD MDV LXI CALL LHLD MDV LXI CALL LXI CALL LYI CALL CALL CALL CALL LYI CALL CALL CALL CALL CALL LYI CALL CALL CALL CALL CALL CALL CALL CAL	FL*OPEN A DATAINI OPNMPRD A, OFFH FL*NEEDC A, OFFH SEARCH A CMDSEL D, MSGIDX MSGOUT CONIN PT*IDAD M, A D, MSGDAT MSGOUT H, DMA1 CONIN M, A H IAH RNDWT CR	
0172 3ABC03 0175 3C 0176 CAB101 0179 CD1A02 017C 3EFF 017E 32BD03 0181 3EFF 0183 CD4C02 0186 3C 0187 CAOA01 018A 112A03 018B CDBD02 0190 CDC302 0193 2ABE03 0196 77 0197 115203 0196 77 0197 21B403 01A0 CDC302 01A0 CDC302 01A0 CDC302 01A0 CDC302 01A1 23 01A5 FE1A 01A7 CAB901 01AC C2A001	DATAIN: LDA INR JZ CALL MVI STA DATAIN1: MVI CALL INR JZ LXI CALL CALL LHLD MOV LXI CALL LHLD MOV LXI CALL	FL*OPEN A DATAINI OPNMPRD A, OFFH FL*NEEDC A, OFFH SEARCH A CMDSEL D, MSGIDX MSGOUT CONIN M, A D, MSGDAT MSGOUT H, DMA1 CONIN M, A H 1AH RNDWT CR KEYIN	
0172 3ABC03 0175 3C 0176 CAB101 0179 CD1A02 017C 3EFF 0183 CD4C02 0186 3C 0187 CAOA01 018A 112A03 018D CDBD02 0190 CDC302 0193 2ABE03 0196 77 0197 115203 0190 CDC302 0190 21B403 01A0 CDC302 01A3 77 01A4 23 01A5 FE1A 01A7 CAB901 01AC C2A001 01AF 5E0D	DATAIN: LDA INR JZ CALL MVI STA DATAIN1: MVI CALL INR JZ LXI CALL CALL CALL LHLD HOV LXI CALL MOV INX CPI JZ CPI JNZ MVI	FL*OPEN A DATAINI OPNMPRD A, OFFH FL*NEEDC A, OFFH SEARCH A CMDSEL D, MSGIDX MSGOUT CONIN PT*IDAD M, A D, MSGDAT MSGOUT H, DMAI CONIN M, A H IAH RNDWT CR KEYIN A, LF	
0172 3ABC03 0175 3C 0176 CAB101 0179 CD1A02 017C 3EFF 017E 32BD03 0181 3EFF 0183 CD4C02 0186 3C 0187 CA0A01 018A 112A03 018D CDBD02 0190 CDC302 0190 CDC302 0193 2ABE03 0196 77 0197 115203 0196 77 0197 21B403 01A0 CDC302 0193 77 01A4 23 01A5 FE1A 01A7 CAB901 01AA FE0D 01AC C2A001 01AF 5E0A 01AF 5E0A 01AF 5E0A	J<<<<<< I DATAIN: LDA INR JZ CALL MVI STA DATAIN1: MVI CALL INR JZ LXI CALL LHLD MOV LXI CALL LHLD MOV LXI CALL LYI MOV INX CPI JZ CPI JNZ MVI MOV	FL*OPEN A DATAINI OPNMPRD A, OFFH FL*NEEDC A, OFFH SEARCH A CMDSEL D, MSGIDX MSGOUT CONIN PT*IDAD M, A D, MSGDAT MSGOUT H, DMAI CONIN M, A H IAH RNDWT CR KEYIN A, LF M, A	
0172 3ABC03 0175 3C 0176 CAB101 0179 CD1A02 0176 3EFF 017E 32BD03 0181 3EFF 0183 CD4C02 0186 3C 0187 CAOA01 018A 112A03 018B CDBD02 0190 CDC302 0193 2ABE03 0196 77 0197 115203 0196 77 0197 125203 0190 CDC302 0191 21B403 01A0 CDC302 01A1 77 01A4 23 01A5 FE1A 01A7 CABPO1 01AA FE0D 01AC C2A001 01AF 3E0A 01B1 77 01B2 CDCB02	DATAIN: LDA INR JZ CALL MVI STA DATAIN1: MVI CALL INR JZ LXI CALL CALL CALL LHLD HOV LXI CALL MOV INX CPI JZ CPI JNZ MVI	FL*OPEN A DATAINI OPNMPRD A, OFFH FL*NEEDC A, OFFH SEARCH A CMDSEL D, MSGIDX MSGOUT CONIN PT*IDAD M, A D, MSGDAT MSGOUT H, DMA1 CONIN M, A H 1AH RNDWT CR KEYIN A, LF M, A	
0172 3ABC03 0175 3C 0176 CAB101 0179 CD1A02 017C 3EFF 017E 32BD03 0181 3EFF 0183 CD4C02 0186 3C 0187 CA0A01 018A 112A03 018D CDBD02 0190 CDC302 0190 CDC302 0193 2ABE03 0196 77 0197 115203 0196 77 0197 21B403 01A0 CDC302 0193 77 01A4 23 01A5 FE1A 01A7 CAB901 01AA FE0D 01AC C2A001 01AF 5E0A 01AF 5E0A 01AF 5E0A	J<<<<<< I DATAIN: LDA INR JZ CALL MVI STA DATAIN1: MVI CALL INR JZ LXI CALL LHLD MOV LXI CALL LHLD MOV LXI CALL LYI MOV INX CPI JZ CPI JNZ MVI MOV	FL*OPEN A DATAINI OPNMPRD A, OFFH FL*NEEDC A, OFFH SEARCH A CMDSEL D, MSGIDX MSGOUT CONIN PT*IDAD M, A D, MSGDAT MSGOUT H, DMA1 CONIN M, A H 1AH RNDWT CR KEYIN A, LF M, A	

```
RNDWT:
01B9 2A9203
                        LHLD
                                PM#RECC
                                          該当INDEXに対応するレコードNo.に、
01BC 227D00
                        SHI D
                                FCB+33
                                          DMA1バッファの内容を書き込み、コマンドセレクトに戻る
01BF CDB002
                        CALL
                                RNDWRITE
01C2 C30A01
                        JMP
                                CMDSEL
                ICCCCCCCC DATA SEARCH
                                          >>>>>>>>>
               DSEARCH:
01C5 3A8C03
                        LDA
                                         ファイルガすでにオープンされていれば、次をスキップして"SRCHIN"へジャンプ.
                                FL$OPEN
01CB 3C
                        INR
01C9 CACFO1
                        JZ
                                SRCHIN
OICC CDIA02
                        CALL
                                OPNMPRD
                                         ファイルのオープン、レコードNo. マップの
               SRCHIN:
                                         読み出し、DMAOへの格納、
                                D, MSGSRCH ) データ・サーチのメッセージ出力.
01CF 116603
                        IXT
01D2 CDBD02
                        CALL
01D5 CDC302
                                         ・・・サーチINDEXのキー入力、
入力INDEXのサーチ、該当ランダム・レコード
#の取り出し、見つからなければ、コマンド・
                        CALL
                                CONIN
01DB CD4C02
                        CALL
                                SEARCH
                        INR
OIDB 3C
01DC CA0A01
01DF 227D00
                                CMDSEL
                                         せしつトに戻る。
FCBのr0, r1フィールドにレコードNo. をセ
リットして、ランダム・リード、アータはDMA 1
                        JZ
                        SHLD
                                FCB+33
01F2 CD4302
                                RNDREAD
                        CALL
                                         に格納される
01E5 118703
                        LXI
                                D, MSGCRLF
                                           復帰・改行をコンソールに出力。
01EB CDBD02
                        CALL
                                MEGOUT
                                H, DMA1
01EB 21B403
                        LXI
               DATAOUT:
OIEE 7E
                        MOV
                                         サーチされて読み出された内容(DMA1)をコ
OIEF FEIA
                        CPI
                                1AH
                                         ンソールに出力。
データの最終を示す"AH"が来るまで出力
01F1 CA0A01
                        JZ
                                CMDSEL
01F4 CDCB02
                        CALL
                                CONDUT
                                         する
01F7 23
                        INX
                                H
01FB C3EE01
                                DATADUT
                        JMP
               EXIT:
                                 (マップ部の書き込み、ファイルのクローズ)
01FB 3ABD03
                       LDA
                                FL$NEEDCLS | ファイルのクローズが必要かどうかのフラグ
01FE 3C
                       TNP
                                            を見て、必要でなければ、そのままリプート
してCP/Mに戻る
01FF C20000
                       JN7
                                ООООН
0202 2A9003
                                PM$RECO
                       LHLD
                                        FCBのr0, Mフィールドに, レコードNo. マップ部のレコードNo. をセット.
0205 2B
                       DCX
0206 227D00
                        SHLD
                                FCB+33
                                C, 26
D, DMAO DMA/「ツファをレコードNo.マップに使用
0209 0E1A
                       MUT
020B 11B000
                       LXI
                                        しているDMAOに設定
020E CD0500
                       CALL
                                BDOS
0211 CDB002
                        CALL
                                RNDWRITE ----ランダムな書き込みを実行、
0214 CD7902
                       CALL
                                CLOSE OOOOH ファイルをクローズして、リブートでCP/Mに戻る.
0217 C30000
                        JMP
               ; <<<< OPEN, READ MAP AREA INTO DMAO, SET RND REC '>>>>>
               OPNMPRD:
                         (ファイルのオーアン、マップ部のリード、次の フンタムNo. のセット、)
021A OEOF
                                C, 15
021C 115C00
021F CD0500
                                D, FCB
                        LXI
                        CALL
                                BDOS
0222 FEFF
                        CPI
                                255
                                          ファイルのオープン.
0224 CA7002
                        JZ
                                ERROR
0227 3EFF
                        MVI
                                A, OFFH
0229 328003
                        STA
                                FL#OPEN
022C AF
                        XRA
022D 327C00
                                FCB+32
                        STA
                                C,20
0230 OE14
                        MVI
                                         ファイルの最初のレコードのシーケンシャル
0232 115000
                                D, FCB
                        LXI
                                         なリード、
0235 CD0500
                        CALL
                                BDOS
0238 B7
                        DRA
0239 C27002
                        JNZ
                                ERROR
                                BETRNDRCO・・・・それに続くランダム・レコードNo.のセット.
A ランダムなリード/ライトに備えて、
FCB+35 FCBのr2フィールドを0クリア.
023C CD8702
                        CALL
023F AF
                        XRA
0240 327F00
                        STA
```

```
C, 26
0243 OE1A
                        MVI
                                 D, DMA1
                                         これからのDMA/「ソファを, 2ndDMA/「ツフ
0245 118403
                        LXI
                                 BDOS
                                         アのDMA1に設定.
0248 CD0500
                        CALL
024B C9
                        RET
                             SEARCH INDEX LETTER >>>>>>>>
                :<<<<<
                SEARCH:
                                                  (INDEXのサーチ)
024C 47
                        MOV
                                 B.A
024D 218000
                                 H, DMAO
                        LXI
                NXTIDX:
0250 7E
                        MOV
                                 A.M
0251 FE1A
                        CPI
                                 1AH
0253 CA6D02
                        JZ
                                 NOTFIND
0256 BB
                        CMP
0257 CA6002
                        JZ
                                 JUST
                                               Aレジスタに格納されている, サーチの対象
                                              Aレジスタに格割されている。サーチの対象
文字を、DMAQ/バッファ内の各INDEX側から
捜し出す、見つかれば、そのINDEXのDMA 0
内のアドレスを"PT$IDAD"にセット、それ
に対応するランダム・レコードNo.を、"PT
-$IDAD"にセット、そのINDEXが見つから
ない場合は、AレジスタにFFHをセットして
025A 232323
025D C35002
                        TNY HI
                                INX H! INX H
                        JMP
                                 NXTIDX
                JUST.
0260 22BE03
                        SHI D
                                 PT$IDAD
0263 23
                        INX
0264 5E
                        MOV
                                 E,M
0265 23
                        TNY
                                 H
0266 56
                        MOV
                                 D.M
0267 EB
                        XCHG
                                               見つかった場合は、00をセットしてリタン.
0268 229203
                        SHLD
                                 PM$RECC
026B AF
                        XRA
026C C9
                        RET
                NOTF IND:
026D 3EFF
                                 A, OFFH
026F C9
                        RET
                             ERROR >>>>>>> (すべてのエラー処理)
                , <<<<<<<
                ERROR:
0270 111E03
                        LXI
                                 D, MSGERR
0273 CDBD02
                        CALL
                                 MSGOUT
                                           エラーメッセージを出力し、リブートしてCP/Mに戻る、
0276 C30000
                                 OOOOH
                        JMP
                CLOSE:
0279 OE10
                        MVI
                                 C. 16
027B 115C00
                        LXI
                                 D. FCB
027E CD0500
                        CALL
                                 BDOS
                                         ファイルのクローズ.
0281 FEFF
                        CPI
                                 255
0283 CA7002
                        JZ
                                 PRROR
0286 C9
                        RET
                , <<<<<<<
                              SET RANDOM RECORD >>>>>>>>>
                SETRNDRCO:
                                           (ランダム・レコードNo,のセット)
0287 0E24
                        MVI
                                 C, 36
0289 115000
                        LXI
                                 D, FCB
                                             ーケンシャルなリード/ライトに続く,ラ
028C CD0500
                        CALL
                                 BDOS
                                          ンダム・レコードNo. をFCBのr0, Mフィー
028F 2A7D00
                        LHLD
                                 FCB+33
                                          ルドにセットする。
0292 229003
                        SHLD
                                 PM&RECO
0295 C9
                        RET
                , < < < < < <
                              SEQUENTIAL WRITE >>>>>>> (シーケンシャルな書き込み)
                SEQWRITE:
0296 0E15
                        MVI
                                 C, 21
0298 115000
                        LXI
                                 D, FCB
029B CD0500
                        CALL
                                 BDOS
                                           -ケンシャルな書き込み、
029E B7
                         DRA
029F C27002
                         JNZ
                                 ERROR
02A2 C9
                         RET
                1
                              RANDOM READ 1 RECORD >>>>>>> (ランダム・リード)
                RNDREAD:
02A3 0E21
                        MVI
                                 C,33
D,FCB
02A5 115C00
                        LXI
02A8 CD0500
                        CALL
                                 BDOS
                                         ランダムなリード.
024B B7
                        DRA
02AC C27002
                        JNZ
                                 ERROR
02AF C9
                         RET
```

```
RNDWRITE:
02B0 0E22
                       MUI
                                C, 34
02B2 115C00
                        LXI
                                D, FCB
02B5 CD0500
                        CALL
                                BDOS
                                       ランダムな書き込み.
02BB B7
                        DRA
                                A
02B9 C27002
                        JNZ
                                ERROR
02BC C9
                        RET
                1
                       MESSEGE OUT. STRING ADR ON REG. D.E >>>>> (メッセージ・アウト)
                MSGOUT:
02BD 0E09
                        MVI
                                C, 9
                                      D, Eレジスタでアドレスされるメッセージを,
02BF CD0500
                        CALL
                                BDOS
                                      コンソールに出力.
0202 09
                        RET
                ;<<<<<< CONSOLE INPUT. DATA ON REG.A >>>>>>> (コンソール入力)
                CONIN:
02C3 E5
                        PUSH
                                C, 1
02C4 0E01
                        MUI
02C6 CD0500
                                      コンソールから1文字入力。
                        CALL
                                BDOS
02C9 E1
                        POP
                                H
02CA C9
                        RET
                             CONSOLE OUT. REG.A OUT >>>>>>> (コンソール出力)
                1444444444
                CONDUT:
02CB E5
                        PUSH
                                H
02CC 0E02
                        MVI
                                C, 2
O2CE 5F
                        MOV
                                E,A
                                      Aレジスタの文字を、コンソールに出力
02CF CD0500
                        CALL
                                BDOS
02D2 F1
                        POP
                                H
02D3 C9
                        RET
                                CR, LF, CR, LF, 'SELECT COMMAND', CR, LF
02D4 ODOAODOA53 MSGSEL:
                           DB
                                'S) earch,
                                           I) nput, N) ew file,
02EB 5329656172
                           DB
                                                                 E)xit,
                                                                          ( S/I/N/E )? >$"
                                CR, LF, 'ERROR !', CR, LF, '$'
031E 0D0A455252 MSGERR:
                           DB
                                CR,LF,CR,LF,'INPUT INDEX LETTER (1 CHARACTER)
CR,LF,CR,LF,'INPUT DATA',CR,LF,CR,LF,'>*'
032A ODOAODOA49 MSGIDXIN:
                           DB
0352 ODOAODOA49 MSGDATIN: DB
                                CR,LF,CR,LF,'INPUT SEARCH INDEX LETTER >5'
CR,LF,CR,LF,'5'
0366 ODOAODOA49 MSGSRCH:
                           DB
0387 ODOAODOA24 MSGCRLF:
                           DB
03BC
                FL#OPEN:
                           DS
03BD
                FL$NEEDCLS: DS
                PT#IDAD:
 038E
                           DS
0390
                PM$RECO:
                           DS
                                2
                                      各フラグ、アドレス・ポインタ、バラメータ、
DMA1バッファ、スタックの各エリア
0392
                PM$RECC:
                           DS
                                2
0394
                           DS
                                32
03B4
                STACK
                           EQU
03B4
                           DS
                                128
                DMA1:
0434
                           END
A
```

Figure-2.3.5 "電子早見帳" プログラムのソース・リスト.

2.3.3 電子早見帳プログラムの実行

当プログラムを実行するためのコマンド形式を次に示します.

RNDFILE_x: filename.ext]

ここで、x:はドライブ名 (ログイン・ディスクの場合は省略できる), filename.extは、検索を 行おうとするデータ・ファイル名, あるいは, 新しく作成しようとするデータ・ファイル名のことです。

新データ・ファイルの作成

ではプログラムを実行してみましょう。まだデータ·ファイルは何も作られていませんので、まず、 "新ファイルの作成"を行います。

入力するデータは、住所録とか、何かのリストとか、適当なものとしますが、ここで示す例は、大抵の本の巻末にある "ページ索引"を利用しました。使った本は、「The CP/M handbook」です。新しく作成する "ページ索引"のデータ・ファイル名を、"CPMINDEX. IDX" として実行した例を次に示します。

```
A>RNDFILE CPMINDEX.IDX ) 新しいファイル"CPMINDEX.IDX"を作り、データを書き込む、
SELECT COMMAND
S)earch, I)nput, N)ew file, E)xit, (S/I/N/E)? >N 新ファイルの作成コマンドを実行
SELECT COMMAND
S)earch, I)nput, N)ew file, E)xit, (S/I/N/E)? >I --- テータの入力モードを選択
INPUT INDEX LETTER (1 CHARACTER) >A ----インデックス"A"の項目を入力.
INPUT DATA
>ABORT : 101,219
Active User : 76
                          → 項目"A"のデータを入力。
                           各ラインの終わりには、CR/LFを入力すること、
Append : 131
                           LF(改行)はCtrl-Jで代用できる.
ASM : 81,221
                           それぞれの項目のアータ容量は128バイト以内.
ATTACH : 102,212,223
                           データの最後にはCtrl-Zを入力する.
^Z
SELECT COMMAND
S)earch, I)nput, N)ew file, E)xit, (S/I/N/E)? >I 入力モード資択
INPUT INDEX LETTER (1 CHARACTER) >5 ....インテックス"S"を入力、
INPUT DATA
>SAVE : 30,249
SCHED : 25,94,100
SPOOL : 94,257
                          → 項目"S"のデータを入力.
STAT: 67,68,259
SUBMIT : 76,263
System Disket : 1,13,23,65
SELECT COMMAND
S)earch, I)nput, N)ew file, E)xit, (S/I/N/E)? >I .....入力モード選択
INPUT INDEX LETTER (1 CHARACTER). >M ----インテックス"M"を入力、
INPUT DATA
>Machine language : 81
MBASIC : 42
MDS-800 : 191
                           →項目"M"のデータを入力
Memory: 2
MOVECPM : 198,240,243
MP/M : 209
^7
SELECT COMMAND
S)earch, I)nput, N)ew file, E)xit, (S/I/N/E)? >I ······ 入力モード選択。
```




Figure-2.3.6 "電子早見帳"の実行. 新データ・ファイルを作成する.

データの検索

いよいよ電子早見帳の利用です。先程作成した"ページ索引"のデータ・ファイルを検索してみましょう。

実行例を次に示します.

```
4>RNDFILE CPMINDEX.IDX/
如すでにデータが書き込まれているファイル"CPMINDEX. IDX"に対して、当プログラムを実行。
SELECT COMMAND
S)earch, I)nput, N)ew file, E)xit, (S/I/N/E)? >S ー・テータのサーチを行う.
INPUT SEARCH INDEX LETTER >D サーチ・インテックスとして、"D"を入力.
DDT : 86,225
Debugging : 86
DELETE: 22
                          → "D"に関する項目が読み出された。
Directory : 23,61
Disk drive : 20
Double-density: 71
SELECT COMMAND
S)earch, I)nput, N)ew file, E)xit, (S/I/N/E)? >8 再びデータのサーチ.
INPUT SEARCH INDEX LETTER >P --- 177977"ET-F.
Parity: 136
Password : 187
PIP: 34,40,109,249
Printer: 3
                          → "P"に関する項目が読み出された
Process : 105
PUTSYS : 198
SELECT COMMAND
S)earch, I)nput, N)ew file, E)xit, (S/I/N/E)? >5 … 再びテータのサーチ. INPUT SEARCH INDEX LETTER >M … インデックス *M **をサーチ.
Machine language: 81
MBASIC : 42
MDS-800 : 191
                          → "M"に関する項目が読み出された。
Memory : 2
MOVECPM : 198,240,243
MP/M : 209
SELECT COMMAND
S)earch, I)nput, N)ew file, E)xit, (S/I/N/E)? >5 … 再びテータのサーチ.
INPUT SEARCH INDEX LETTER >A インテックス"A"をサーチ.
ABORT : 101,219
Active User : 76
                           → "A"に関する項目が読み出された.
Append: 131
ASM : 81,221
ATTACH : 102,212,223
SELECT COMMAND
S)earch, I)nput, N)ew file, E)xit, (S/I/N/E)? >E … プログラムを終了.
A>
```

Figure-2.3.7 "電子早見帳"の実行。データ・ファイルの検索。

2.3.4 ディスク内部におけるデータの記録状態

ディスク上にファイルされたデータが、実際にどのように記録されているかを見てみましょう。今作成した "CPMINDEX. IDX" のデータ・ファイル(6項目のみ入力されている)のマップ部とデータ部の最初である、"A" の項のレコードをセクタ・ダンプして示します。どこのセクタに格納されているかは、ディスクの他のファイルの格納状況によりますので、データ・ファイルのマップ部からでは捜し出すことはできません。





Figure-2.3.8 データ・ファイルのディスク上の記録状態.

3章 マクロ・アセンブラおよび リンク・ローダによるソフト開発





ここでは、代表的なアセンブラである "MAC"、"RMAC"、"MACRO-80" の3種類と、リンク・ローダの "LINK-80"、それに、シンボリック・インストラクション・デバッガの "SID"、 "ZSID" を取り上げ、それぞれの機能の概要や、実際のソフトウェア開発 (8080およびZ80) などを紹介します。本書で、それぞれを詳細に語ることは不可能(それぞれが厚いマニューアルとなる)なので、ここで紹介するのは機能の一部、使い方の一例であることをお断りしておきます。

3.1 MACと(Z)SIDの使用例とマクロ・ライブラリの利用法

デジタルリサーチ社のマクロ・アセンブラである "MAC" は、CP/Mユーザーの中では、標準アセンブラの "ASM" 以外で、恐らく一番多く使われているアセンブラではないかと思います.

例えば、NECのPC-8000シリーズCP/Mも、PDA-800 CP/Mも、沖のif-800 CP/Mも、富士通のFM-8 CP/Mも、この "MAC" を使って作られています。他の機種のCP/Mも、ほとんどはこのアセンブラを使って作られていることでしょう。

このアセンブラには、後程解説しますが、CP/Mのシステム・コールを利用した各種サブルーチンが、マクロ・ライブラリとして提供されています。また、1章で解説した、CP/Mを各機種にインプリメントする場合に便利なライブラリも提供されています。よって、特にCP/Mをインプリメントしたり、CP/M上で実行する各種ソフトを開発するユーザーにとって、一度は使わなければならないであろう必需品と言えるでしょう。

3.1.1 MACの機能

MACは、インテル形式の8080ニーモニック、およびインテル・ニーモニック拡張形式のZ80ニーモニックをアセンブルし、インテルHEX形式のオブジェクト・ファイルと、PRNリスト・ファイル、それにシンボル・テーブルのリスト・ファイルを出力する、マクロ機能を持ったアセンブラです。ただし、リロケータブルなオブジェクト・コードを出力する機能はありません。

Z80のアセンブルは、アセンブラ本体にZ80のアセンブラが内蔵されている訳ではなく、"Z80. LIB" というZ80をアセンブルするためのライブラリを、マクロ機能を使って取り込むことにより実現しています。 同様に "I8085. LIB" により、8085 にも対応できます。

3.1.2 MACの使い方実例

マクロ定義と定義されたマクロの使用例

最初に、代表的な使い方の1つとして、ユーザー独自の $2\sim3$ のマクロを定義して、それを同一プログラム中で使用する簡単な例を示します。

マクロ・アセンブラおよびリンク・ローダによるソフト開発

定義するマクロは、次の3種です。

マクロ名 機能

ALLPUSH すべてのレジスタの退避を行う.

ALLPOP ALLPUSHと逆に、すべてのレジスタの復帰を行う。

MSGOUT ダミー・パラメータ部に記述したメッセージをコンソールに出力する。そして、メッセージの前後には、自動的に復帰・改行を挿入する。

上記の3種のマクロを定義して、これらを利用するプログラムを1つのソース・プログラムとして作成します。このソース・プログラム例を次に示します。ファイル名のエクステンションは、"ASM"でなければなりません。




Figure-3.1.1 マクロ定義と定義されたマクロの使用例のサンプル・プログラムのソース・ファイル.

次にソース・ファイルを、MACを使ってアセンブルします。アセンブルを実行する時のコマンド・ラインに、アセンブリ・パラメータを付けることにより、アセンブル実行時の入力/出力ファイルの各種のコントロールなどが行えますが、ここでは一番単純なコマンドで実行します。

アセンブルの実行例を次に示します.

```
A>MAC SMPL1MAC / WY-ス・ファイル SMPL1 MAC. ASM をMACでアセンブルする。
CP/M MACRO ASSEM 2.0
0150
002H USE FACTOR
END OF ASSEMBLY
A> Wアセンブル終了。
```

Figure-3.1.2 MACによるアセンブルの実行.

アセンブルが正常に終了しました。ソース・ファイル "SMPL1MAC. ASM" から、次の各ファイルが生成されました。DIRで示します。その後で、LOADコマンドにより "COM"ファイルを生成し、再びDIRで各ファイルを確認してみましょう。

```
A>DIR SMPL1MAC.*! アセンブルにより作られた各種ファイルの確認.
A: SMPLIMAC ASM : SMPLIMAC PRN : SMPLIMAC HEX : SMPLIMAC SYM
     ソース・ファイル
                  リスト・ファイル HEXオブジェクト・ファイル
A>LOAD SMPLIMAC / ----LOADITYNFT
                                               MACでは、シンボルテーブルのファイルも
                                               作られる。ただしこの例ではメインプログラムにシンボルを使ってないので、ファイ
                   COMファイルに変換。
FIRST ADDRESS 0100
                                               ルの内容は空である.(後述)
LAST ADDRESS 014F
             0050
BYTES READ
RECORDS WRITTEN 01
A>DIR SMPL1MAC. * / 生成されたCOMファイルの確認.
A: SMPL1MAC COM : SMPL1MAC ASM : SMPL1MAC PRN : SMPL1MAC HEX
A: SMPLIMAC SYM
A>
```

Figure-3.1.3 MACによって生成された各ファイルの確認と、LOADコマンドによる "COM"ファイルの年成。

以上の手順で,実行可能な "COM" ファイル "SMPL1MAC.COM" ができ上りました。 とりあえず,このプログラムを実行してみましょう.

```
A>SMPL1MAC J ……サンブル・プログラムの実行.

*** THIS IS MAC SAMPLE PROGRAM 2 ***
END
A> 表示されたこの2つのメッセージと、Figure-3.1.1のメインプログラム部を比較して下さい.
```


Figure-3.1.4 サンプル・プログラムの実行.

マクロ・アセンブラおよびリンク・ローダによるソフト開発

このように、Figure-3.1.1のソース・ファイルのメインプログラム部に書かれた2種類のメッセージ (<>で囲まれた文字列) が、コンソールに表示されています。

さて次に、本項の解説で、最も重要なリストとなる当サンプル・プログラムのPRNファイルを示します。 "マクロ"の概念を、このPRNリストから理解することができるでしょう。

ソース・ファイルであるFigure-3.1.1のリストと、次のPRNファイルのリストとをよく対比してみて下さい。 定義されたそれぞれのマクロが、メインプログラムで使用され、それがアセンブルされることにより、どのように展開され、オブジェクト・コードに変換されるかに注目して下さい。






Figure-3.1.5 サンプル・プログラムのPRNファイルのリスト、マクロの概念を知る上で最重要。

このサンプル・プログラムは、マクロ定義とその使用(マクロ・コールと言う)の最も単純な例であり、本来は、もっと高度な定義法や使用法があります。

いずれにしても、よく使われるようなルーチンをマクロで定義しておけば、使う時に、マクロ名、あるいはマクロ名と必要なパラメータを記述するだけで良いのです。あとはMACアセンブラが自動的にFigure-3.1.5のように展開してくれます。パラメータを変えて、同じルーチンを呼ぶことができる点が、普通のサブルーチンと大きく異なります。

マクロ・ライブラリの利用とその使用例

購入したMACのディスケットには、本体の "MAC. COM" の他に、多くのマクロ・ライブラリが 含まれています。その内容を記したファイル、"DISK. DOC" をタイプアウトして次に示しますので 参考にして下さい。

Files	Contents:
MAC. COM	"MAC" Macro Assembler
SAMPLE. ASM	Sample program to test MAC execution
18085.LIB	Simple macros for 8085 RIM/SIM instructions
ZBO.LIB	Macro lirary for ZBO operation codes
ZBO.DOC	Documentation for the ZBO.LIB file
INTER.LIB	Traffic light intersection library (see manual)
TREADLES.LIB	Library for traffic treadles
BUTTONS.LIB	Library for pedestrian pushbuttons
SIMPIO.LIB	Simple BDOS I/O Library
SEQIO.LIB	Sequential file I/O library
STACK.LIB	Simple stack machine library
DSTACK.LIB	Complete stack machine library
COMPARE.LIB	Library for simple 8-bit comparison operations
NCOMPARE.LIB	8-bit comparisons with negation
WHEN.LIB	Macros for the WHEN construct (see manual)

DOWHILE.LIB Macros for the DOWHILE contstruct
SELECT.LIB Macros for the SELECT construct

A>

Figure-3.1.6 "MAC" のディスケットに含まれる各種ファイルの説明文のタイプアウト.

これらのライブラリを利用することにより、8080、8085、Z80のいずれをもアセンブルすることが可能となりますが、まず、これらのマクロ・ライブラリの中から、シーケンシャル・ファイル I/O ライブラリ、"SEQIO. LIB" を利用して、サンプル・プログラムを作ってみましょう。

CP/Mのビルトイン・コマンドの "TYPE" と同等のプログラムを作ってみましょう。もし、マクロ・ライブラリを利用せずに、このプログラムを実現するには、2.2章のシステム・コールのファンクション:15、20項で実習したプログラムを骨子とすれば良いでしょう。

しかし、このプログラムにマクロ・ライブラリを利用した場合、どのような威力を発揮するか、まずその実例を示します。

"SEQIO. LIB" マクロ・ライブラリを利用した, アスキー・ファイルのタイプアウト・プログラム (プログラム名 "TYPEOUT") のソース・リストを示します.




Figure-3.1.7 マクロ・ライブラリを利用した、タイプアウト・プログラムのソース・リスト.

このソース・リストのようにSEQIOマクロ・ライブラリの中から、"FILE"、"GET"、"PUT" の 3 つをマクロ・コールすることにより、実に簡素にタイプアウト・プログラムを実現することができます。ここで、"FILE" マクロのパラメータについて説明しておきましょう。




Figure-3.1.8 *FILE* マクロのパラメータ

当プログラムで用いた "FILE" マクロのパラメータは、このように入力ファイルとしての設定をしましたが、例えばもう 1 組、アウトプット・ファイル用の "FILE" のマクロ・コールを行い、プログラム中の "PUT CON" を、"PUT OUTPUTFILE" とでもすれば、このプログラムは、PIPコマンドのファイル・コピーのプログラムに相当するものになる訳です。

次に、このソース・ファイルをMACでアセンブルし、LOADコマンドを実行して、"TYPEOUT. COM"を生成し、実行してみましょう。アセンブラの実行は、Figure-3.1.2と同様なのでここで示すのは省略します。

ライブラリ・ファイルの "SEQIO. LIB" は、アセンブラが実行されるドライブと同一のドライブ 上になければなりませんのでアセンブル時には注意して下さい。

でき上ったプログラムの実行時のコマンドは、

TYPEOUT x: filename. ext 1

です。x:はドライブ名で、ログイン・ディスクの場合は省略できます。

次に実行例として、ドライブB:上のファイル "DUMP. ASM" をタイプアウトしたものを示します.




Figure-3.1.8 マクロ・ライブラリを利用して作られたタイプアウト・プログラムの実行。

次に当プログラムで利用した "FILE" マクロが、ファイル操作上の各種エラー処理を行うルーチンを含んでいることを実際に確認してみましょう。

```
A>TYPEOUT ABCD. XYZ / …… ディスク上に存在しないファイルのタイプアウトを行う。
NO INPUTFILE FILE ……エラー・メッセージが表示されてOP/Mに戻った。
A> プログラム中で、内部のファイル名として指定した名前であることに注目。
```

Figure-3.1.9 "FILE" マクロのエラー処理の確認。ファイルが見つからない場合。

この他にも、"DISK FULL"とか、"CANNOT CLOSE"とか、各種のエラー処理を勝手に行ってくれます。

次に、当プログラムの中でマクロ・コールした部分は、実際にはどのように展開されているのか、 "PRN"ファイルをタイプアウトして見てみましょう。




Figure-3.1.10 当プログラムの "PRN" ファイルのタイプアウト. マクロが展開されている様子がよく分かる.

Z80のアセンブル例


MACは、付属してくるマクロ・ライブラリの "Z80. LIB" を利用して、Z80用のソース・ファイルをアセンブルすることができます。使用されるニーモニックは、ザイログ表記ではなく、いわゆる"インテル拡張ニーモニック" と呼ばれるものです。

世の中にはいろいろな人がいて、"ザイロク表記を採用していないものは、Z80のアセンブラにあらず"と思っている人もいますが、アセンブラは、その総合的な機能と環境こそ第1に評価されるべきであり、その手段であるニーモニックの表現法のみに目を奪われるのはどうかと思います。筆者も、ザイロク表記法の方がロジック的には分かり易いと思いますが、どちらにしても最重要な問題ではありません。

さて、MACによるZ80のアセンブル例を示します。

サンプル・プログラムとして、IF~ELSE~ENDIFの条件付きアセンブルの実習も兼ねて、1つのソース・ファイルで、8080、Z80の両方に対応できるプログラムを作ってみましょう。今回のプログラムは、メモリとCPUレジスタ間の操作を、8080とZ80の双方で、同じ内容のものを表記したもので、詳しくはリストをご覧下さい。

そのソース・リスト (プログラム名は "8080Z80") を次に示します。






Figure-3.1.11 Z80のアセンブル例のソース・リスト




Figure-3.1.12 プリンタ用紙にタイプアウトされたサンプル・プログラムのPRNリスト.

上記のソース・ファイルをFigure-3.1.2に示したのと同様に、MACでアセンブルします。

次に、アセンブルにより生成されたPRNファイルをプリンタにタイプアウトして、そのリストを示します。 "PAGE 50" の指定により、1ページ50行にリスト・フォーマットされています。

上記のPRNリストから、条件付きアセンブルが、どのように実行されているかが分かります。Z80が真、8080を偽としてアセンブルしたため、8080用の部分が無視されています。

アセンブルされている側の、8080のニーモニックにはないZ80ニーモニックの部分は、"Z80. LIB" マクロ・ライブラリからZ80のオブジェクト・コードが与えられています。

次に、当項の主旨ではありませんが、このサンプル・プログラムを実行してみましょう。先程のアセンブルによりHEXファイルも生成されていますので、LOADコマンドを実行して、*8080Z80。COM″ファイルを作ります。

では、実行前準備とプログラムの実行、それに結果の確認をした実行例を次に示します。

```
A><u>DDT J</u> ......DDTを起動.

DDT VERS 2.2
-F3000,3100,55 J .....アドレス3000日~3100日に"55"をフィル.
-F4000,5000,00 J ....アドレス4000日~5000日を0クリア、あとで確認し易いように.
-<u>^</u>C...DDTを終わる。
A>
```

```
A>8080Z80 / サンブル・プログラムの実行.
A>
A>DDT /
  DDTを起動.
     それぞれ書き込まれたデータ、
DDT VERS 2.2
-D4000, 400F /
4000 00 03 DA 00 BO 00 06 CC 00 00 00 00 00 00 00 .....7...
-D4070 410F/
-^C
   ブロック転送された128バイトのデータ.
A>
```

Figure-3.1.13 サンプル・プログラムの実行前の準備と実行, それに結果の確認.

次に、参考までに、Figure-3.1.11の当プログラムのソース・リストの "Z80 TRUE" の部分を、 "Z80 FALSE" と逆に書き直して、再アセンブルするとどうなるでしょう。 そのアセンブル後のPRNリストを次に示します。




Figure-3.1.14 先程のものと条件を逆にした場合のアセンブル結果.

このように今回は、8080用の部分がアセンブルされて、Z80用の部分が無視されています。 ここでも同じく、LOADコマンドで "8080Z80. COM" ファイルを作り実行すれば、今度は8080の オブジェクト・コードにより、Figure-3.1.13と同一の結果が得られます。

```
A>TYPE ZBO.L1B/
        JCHK MACRO USED FOR CHECKING 8 BIT DISPLACMENTS
                       ;; USED FOR CHECKING RANGE OF 8-BIT DISP.S
аснк
        MACRO ?DD
        IF (?DD GT 7FH) AND (?DD LT OFFBOH)
'DISPLACEMENT RANGE ERROR - Z80 LIB'
        ENDIF
        ENDM
LDX
        MACRO
                 ?R,?D
        aCHK
                 ?D
                 ODDH, ?R*8+46H, ?D
        DB
        ENDM
                ?R, ?D
        MACRO
LDY
        aCHK
                 ?D
                 OFDH, ?R*8+46H, ?D
        DB
        ENDM
LDI
        MACRO
                 OEDH, OAOH
        ENDM
        MACRO
LDIR
        DB
                 OEDH, OBOH
        ENDM
        MACRO
LDD
        DB
                 OEDH, OABH
        ENDM
         1
```

Figure-3.1.14-a マクロ・ライブラリは、ユーザーが独自に変更したり、独自に開発したプログラムを新しいライブラリ・ファイルとしたり、自由に、使い易いようにすることができます。参考までに、"Z80. LIB" マクロ・ライブラリをタイプアウトして示しておきます。 "LDIR" は、Figure-3.1.11に使われていますので注目して下さい。

3.1.3 シンボル・テーブルについて

MACによるアセンブルの結果、シンボル・テーブルのファイルが生成されます。このファイルは、 後述のSID(シンボリック・インストラクション・デバッガ)やZSIDのシンボル入力用としても使わ れます。

ここで、2.3章の "電子早見帳" のソース・ファイルをMACでアセンブルし、生成されたシンボル・テーブルを示します。

Figure-3.1.15 2.3章の"電子早見帳"のソース・ファイルをMACでアセンブルする.

上記のアセンブルで生成されたシンボル・テーブルをタイプアウトして次に示します。

各シンボルは、ABC順にソートされています。Figure-2.3.5のPRNリストの各アドレスと比較してみて下さい。

005 BDOS	0279	CLOSE	010A	CMDSEL	0203	CONIN	02CB	CONOUT
OOD CR	0172	DATAIN	0181	DATAIN1	OIEE	DATADUT	0080	DMAO
3B4 DMA1	0105	DSEARCH	0270	ERROR	01FB	EXIT	005C	FCB
07D FCBRO	03BD	FLNEEDCLS	0380	FLOPEN	0159	INSLMAP	0260	JUST
1AO KEYIN	000A	LF	0143	MAPWT	0387	MSGCRLF	0352	MSGDATIN
31E MSGERR	032A	MSGIDXIN	02BD	MSGOUT	02D4	MSGSEL	0366	MSGSRCH
12F NEWFILE	026D	NOTFIND	0250	NXTIDX	021A	OPNMPRD	0390	PMRECO
392 PMRECC	03BE	PTIDAD	02A3	RNDREAD	02B0	RNDWRITE	01B9	RNDWT
24C SEARCH	0296	SEGWRITE	0287	SETRNDRCO	01CF	SRCHIN	03B4	STACK

Figure-3.1.16 生成されたシンボル・テーブルのタイプアウト.

3.1.4 SID, ZSIDの使用例

デジタルリサーチ社では、DDTよりさらに強力なシンボリック・インストラクション・デバッガの "SID"、および、Z80用のSIDである "ZSID" を用意しています。

ここで、ZSIDを起動して、先程のFigure-3.1.14~15のMACによるアセンブルで生成された電子早見帳の "RNDFILE" プログラムのHEXオブジェクト・ファイル "RNDFILE. HEX" をロードし、かつシンボル・テーブルも入力して、シンボリックにデバッグを行うことを想定して、 2~3のコマンドを実行してみましょう。

SID, ZSIDは、DDTのコマンドとアッパーコンパチブルですので、もちろんDDTと同様なコマンドの使い方ができますが、ここでは、シンボルによるコマンド入力のみを $2 \sim 3$ 行ってみます。Figure -2.3.5の "RNDFILE" のリストと、Figure -3.1.16のシンボル・テーブルのリストとよく比較して下さい。

```
A>ZSID1 ZSIDを起動、"#"がZSIDのプロンプトである。
ZSID VERS 1.4
#IRNDFILE.HEX RNDFILE.SYM / コマンドで、"RNDFILE"のHEXとSYMファイルをFCBに入力.
#R /
      Rコマンドでメモリに読み込む
         シンボル・テーブルガ読み込まれたことを示すメッセージ
SYMBOLS
NEXT PC END
038C 0100 886F
#L100 / Lコマンドで100Hから逆アセンブル、
  0100 LD SP, 03B4 . DMA1
  0103 XDR A
  0104 LD
             (038C .FLOPEN), A
  0107 LD
            (038D .FLNEEDCLS),A
CMDSEL: - ラベルガ表示される.
  010A LD DE, 02D4 - MSGSEL
010D CALL 02BD - MSGOUT
0110 CALL 02C3 - CONIN を示されたアドレスが、シンボルのアドレスに当たっていれば、
そのシンボル名を表示している。
  0113 CP
             53
  0115 JP
           Z. 01C5 . DSEARCH
  0118 CP
            49
  011A JP Z,0172 . DATAIN
#L.CONIN / Lコマンドでシンボル"CONIN"から逆アセンブル開始、
CONIN:
       PUSH HL
  0203
  02C4 LD C,01
  02C6 CALL 0005 . BDOS
  0209 POP HL
  02CA RET
CONOUT:
  Q2CB PUSH HL
  02CC LD C,02
  02CE
       LD
             E,A
  02CF
        CALL 0005 . BDOS
  02D2
       POP HL
  02D3 RET
#D. DATAIN. . DSEARCH / Dコマンド、シンボル "DATAIN"から"DSEARCH"までをダンプ、
0172: 3A BC 03 3C CA 81 01 CD 1A 02 3E FF 32 BD
0180: 03 3E FF CD 4C 02 3C CA 0A 01 11 2A 03 CD BD 02
0190: CD C3 02 2A BE 03 77 11 52 03 CD BD 02 21 B4 03
01AO: CD C3 02 77 23 FE 1A CA B9 01 FE 0D C2 A0 01 3E
01BO: OA 77 CD CB 02 23 C3 A0 01 2A 92 03 22 7D 00 CD
                                 *
                                             3
01CO: BO 02 C3 OA 01 3A
```

```
#XP/
P=0100 . DATAIN J プログラム・カウンタを、シンボル DATAIN でとしい。

#X J 全レジスタ類の表示。

----- A = 00 B = 0000 D = 0000 H = 0000 S = 0100 P = 0172

----- A * 00 B * 0000 D * 0000 H * 0000 X = 0000 LD A, (03BC . FLOPEN)

#^C ご ZSIDを終りCP/Mへ。
```

Figure-3.1.17 ZSIDの使用例. シンボルによるコマンド入力の例.

このように、DDTでは絶対番地でアドレスの指定を行っていたものが、SID、ZSIDでは". symbol" と書くことにより、シンボル名によって、すべてのコマンドのアドレス指定ができます。もちろん絶対番地で行ってもかまいません。

3.2 RMACの使用例

3.2.1 RMACの機能

RMAC (Relocating Macro Assembler) は、前項で紹介したMACに、リロケータブルなオブジェクト・コードを発生する機能を加えたもので、次項で解説する "MACRO-80" とほとんど同じ機能を持っており、モジュール別の開発や各種コンパイラから、リロケータブル・オブジェクトとのリンク (後述) などが可能となるアセンブラです。リロケータブル・オブジェクトの形式は、次項で紹介する "MACRO-80" と同一であり、互いに互換性があります。

3.2.2 RMACの使い方実例

RMACによって可能となる、モジュール別マシン語開発法(1つのプログラムを、いくつかのモジュール〔部分〕に分け、それぞれのモジュール単位で責任を持って開発し、全部のモジュールの開発が終わった時点で、それぞれをリンク〔結合〕して1本のプログラムとする開発法)の紹介は、次項の "MACRO-80" の項で行いますので、その解説はここでは省略します (MACRO-80とほとんど同じ機能なので)。

RMACの実行例としては、次項の"モジュール別マシン語開発法"で実習するモジュールの1つを、このRMACを使ってアセンブルし、他のモジュールは、次項で行ったまま(MACRO-80でアセンブルしたもの)のものを使い、全体をリンクしてプログラムを完成させてみましょう。

ただし、これらの解説は、次の「MACRO-80」の項を先に読まなければ理解しにくいので、まずは 次項にジャンプして、それからここに帰って来て下さい。

アセンブラの実行とリンクの実行例

次項、3.3章での実習プログラムで使用した3つのモジュールの内、最後のモジュール"MODUL2"をRMACを使ってアセンブルし、次項と同様にリンクを行い、RMACとMACR-80により生成されるリロケータブル・オブジェクトが、同一形式であり、互換性があることを確認してみましょう。

RMACによってアセンブルされるソース・ファイルは、そのファイル名のエクステンションがMACと同じく "ASM" でなければなりません (MACRO-80では "MAC").

よって、まず最後のモジュールのソース・ファイル名 "MODUL2. MAC" を、"MODULX. ASM" とでもリネームしておいて下さい。他のモジュールはそのままの状態にしておきます。

アセンブルの実行では、"MODULX. ASM"を "RMACによりアセンブルします。このモジュールは、メッセージ用の文字列ファイルなので、8080、Z80には関係なく、Z80のライブラリを使用する必要はありません。

アセンブラの実行例を次に示します.

A>RMAC MODULX / オプションのアセンブル・バラメータを付けない基本的なアセンブルを行う.

CP/M RMAC ASSEM 1.1

OO68

OOOH USE FACTOR
END OF ASSEMBLY

A> アセンブルの終了.

Figure-3.2.1 RMACによるアセンブル実行例.

アセンブルが無事に終了しています。アセンブルにより、どのようなファイルが生成されたかをDIR により次に示します。

```
A>DIR MODULX.*/
RMACによって生成された各種ファイルの確認.

A: MODULX PRN: MODULX ASM: MODULX REL: MODULX SYM
リスト・ファイル
ソース・ファイル
オブジェクト・ファイル
ファイル
ファイル
```

Figure-3.2.2 RMACにより生成された各種ファイルの確認.

生成されたファイルには、MACで生成される "HEX"ファイルはなく、代わりに "REL"と "SYM" の両ファイルが生成されています。 "REL" はリロケータブル・オブジェクト、 "SYM" はシンボル・テーブルの意味です。

次に、シンボル・テーブルの "MODULX、SYM" をタイプアウトして次に示します。

A>TYPE MODULX.SYM / ……シンボル・テーブルのリストアウト.

OOOD CR OOOA LF OO37 MSGAFT OOOO MSGINP OO1F MSGMNG OO50 MSGNIT

Figure-3.2.3 RMACにより生成されたシンボル・テーブル.

それぞれのシンボルの相対アドレスは、次に示す "MODULX. PRN" リスト上のものと同じです。

PUBLIC MSGINF, MSGMNG, MSGAFT, MSGNIT 000D = CR EQU EQU 000A = OAH 0000 0D0A4B4559 MSGINF: DB CR.LF, 'KEY INPUT (M/A/N)? >\$' CR, LF, 'HELLO GOOD MORNING', CR, LF, '\$' OO1F ODOA48454C MSGMNG: DB CR, LF, 'HI ! GOOD AFTERNOON', CR, LF, '\$' 0037 OD0A484920 MSGAFT: DB 0050 ODOA474F4F MSGNIT: DB CR, LF, 'GOOD NIGHT BYE-BYE', CR, LF, '\$' 0068 END

Figure-3.2.4 RMACにより生成された "MODULX. PRN" のリストアウト.

PRNリストのページ割りは、MACと同様、"TITLE"や "PAGE"の指定により行われます。 アセンブルに際しての各種ファイルの入力先や、出力先、それに出力リストの形式や内容の指定な どは、Figure-3.2.1のコマンド・ラインの後に、"アセンブル・パラメータ"を付けて実行することに より、MACと同様、いろいろなコントロールを行うことができますが、ここでは何も付けず、最も基 本的なアセンブルを行いました。

リンク

RMACによって生成された、最後のモジュールのリロケータブル・オブシェクト・ファイルを、次項の実習ですでに生成されている他のモジュールとリンクし、1本のプログラムにしましょう。

RMACには "LINK. COM" というリンカが付属していますが、ここでは "L80" を使います。



Figure-3.2.5 RMACでアセンブルしたモジュールを、他のモジュールとリンクするリンカの実行。

これで最終的な実行可能のオブジェクト・ファイル、"MAINX. COM"ができ上りました。さっそくこのプログラムを実行してみましょう。ただし、このプログラムは、Z80用に書かれていますので、8080や8085を使ったマシンの場合には、ソース・ファイルの変更が必要です。

でき上ったプログラムの実行例を次に示します。

```
A>MAINXJ ---- 完成したプログラムの実行.

KEY INPUT (M/A/N)? >M
HELLO GOOD MORNING

KEY INPUT (M/A/N)? >A
HI! GOOD AFTERNOON

KEY INPUT (M/A/N)? >N
GOOD NIGHT BYE-BYE

KEY INPUT (M/A/N)? >^Z --- Ctrl-Zのキーインによりプログラムを終了してCP/Mに戻る。
```

Figure-3.2.6 リンクにより完成したプログラムの実行.

3.3 MACRO-80によるモジュール別ソフト開発法と LINK-80

3.3.1 モジュール別ソフト開発法とは

ソフトウェアの開発において大きなシステムの開発になると、CP/Mに付属している "ASM" や、前述の "MAC" などのアブソリュートなアセンブラ (絶対番地のオブジェクト・コードを生成するアセンブラ) では、能率の良い開発を行うことが困難となり、今から解説を行う "MACRO-80" や前述の "RMAC" などのリロケータブルなアセンブラ (リロケータブルなオブジェクト・コードを生成するアセンブラ) が使われるようになります。 つまり、大きなシステムを開発する場合、長大なプログラムを頭から順にコツコツと書いていったのでは、大変な時間がかかり、そのデバッグも容易なことではありません。

では、どうすればいいのでしょう。そこで "モジュール別ソフト開発法" が登場してくる訳です。 (この開発法は、マシン語に限らず高級言語についても同じです)。

大きなシステムを能率良く開発するには、全体のプログラムを、数個から数十個のモジュール(ブロック)に適切に分割します。そして、分割したそれぞれのモジュールに対し、入力条件、出力条件など、仕様を明確に定めた上でそれらのモジュールを複数の開発現場に分散し、それぞれを同時に平行して開発を進めるのです。

デバッグは、モジュール単位、あるいは関連あるいくつかのモジュールをリンクして行います。開発責任者は、すべてのモジュールの開発の進み具合を見ながら、すべてのモジュールが、ほぼ完成した適当な時期に、全体のモジュールをリンクして、総合的なデバッグに入ります。

このように、大きなプログラムをいくつかのモジュールに分割して、それぞれを独立に並列して開発を行い、最後に1つにまとめて完成させる方法が "モジュール別開発法" なのです。

次の図は、この "モジュール別開発法" の考え方のアウトラインを図示したものです。




Figure-3.3.1 モジュール別ソフト開発の概念図

3.3.2 MACRO-80の機能

MACRO-80は、インテル形式の8080ニーモニック、およびザイログ形式のZ80ニーモニックをアセンブルし、リロケータブルなオブジェクト・ファイルと、PRNリスト・ファイル、それにシンボル・テーブルのリスト・ファイルを出力する8080/Z80両用のアセンブラで、マクロ機能を持っています。

MACRO-80により生成されるリロケータブル・オブジェクトの形式が、リロケータブル・オブジェクトの"標準フォーマット"となっており、3.2章のRMACなどの他社のアセンブラはもとより、5章で取り上げているような、各種高級言語のコンパイラ出力も、リロケータブルなものは、ほとんどがこの形式を採用しています(3.2章のRMACによるものとのリンク、3.5章のコンパイラとのリンクを参照).

マクロ機能は、3.1章のMACとほぼ同じ機能を持っていますので、MACの項を参照して下さい(た だし、MACで可能なマクロ・ライブラリを取り込む機能は、MACRO-80にはありません)

3.3.3 MACRO-80によるモジュール別ソフト開発の実例

では、モジュール別開発法により、1つの簡単なプログラムを作ってみましょう。

作成しようどするプログラム自身は、モジュール別開発を行うまでもない簡単なものですが、要は、 その手法、開発過程に注目して下さい

次のようなプログラムを作成します。


- ●プログラム名は "MAIN"
- ●プログラムを起動すると、「コマンドを入力せよ」というメッセージを表示する。
- そこで "M" をキーインすると「GOOD MORNING」

" A " GOOD AFTERNOON "N" 「GOOD NIGHT」

と表示され、再びコマンド入力に帰る

●プログラムの終了は、Ctrl-Zをキーインすることにより、CP/Mに戻る。

上記のプログラムを実現するために、プログラム全体を次に図示するように3つのモジュールに分 け、それぞれについて別々に開発を行うことにしましょう。



メイン·モジュール (モジュール名 "MAIN")

Figure-3.3.2 3つのモジュールに分けられた各モジュールの機能

ここでは、このように簡単にモジュールに分けることができましたが、実際の大きなシステムの開発となると、全体のアルゴリズムを考え、各モジュールに分け、それぞれの機能を特定する作業は、最も大変な作業となるでしょう。これができれば、もう開発は半ば完成したと言っても良いでしょう。後はただ、モジュール別の仕様に従って、それを満足するプログラムをひたすら組んで行けば良いのです。

各モジュール・レベルでの開発

さて、このプログラムのメイン・モジュールから順にプログラムを作って行きましょう。

メイン・モジュール

メイン・モジュールのソース・リストを次に示します。この場合、モジュール名を宣言する疑似命令の"NAME"を省略しましたので、モジュール名として、ファイル名が自動的に付けられます。

今回のプログラムは、Z80用にコーディングしてありますので、8080のマシン上でこの実習をする場合は、ソース・リストの一部を変更して下さい。

```
A>TYPE MAIN. MAC / …・・メイン・モジュール、"MAIN"のソース・ファイルをタイプアウトして示す。
         ****
         **
                       MACRO-BO SAMPLE PROGRAM
                                                             **
         *****
                                                             ***
                                                             アセンブルにより生成されるPRNファイル
         TITLE
                  '--- MACRO-80 SAMPLE PROGRAM ---'
                                                            のページ・ヘッタを登録。
                  BDOS ----シンボル"BDOS"を、他のモジュールでも使用可能シンボルとして宣言、
         PUBLIC
         EXT
                  KEYIN, MSGOUT
                  KEYIN, MSGOUT これららつのシンボルは、他のモジュールで宣言されている MSGINP, MSGMNG, MSGAFT, MSGNIT「シンボルであり、当モジュールで使用することを宣言する.
         EXT
                  □ これ以後のプログラムを、ロケーション・カウンタの起点を100Hとして、絶対番地でアセン
100H 「ブルする. つまり、"ASEG"は、リロケータブルなオブジェクトは生成しない。
         ASEG
         ORG
                  0005H ……システム・コールのエントリ・ポイント、
BDOS
         EQU
MAIN:
                  DE, MSGINP コマンド入力を促すメッセージを表示する。メッセージのアドレスを示す"MSGINP"と、MSGOUT サブルーチンの"MSGOUT"のシンボルガ、外部のモジュールのものであることに注目。
         LD
         CALL
                  MSGOUT
                            コンソール入力、サブルーチン"KEYIN"が、外部のモジュールのものであることに注目、
         CALL
                  KEYIN
         CP
                  Z, MORNING 入力が"M"ならば"MORNIG"ヘジャンプ.
         JR
         CP
                   'A'
                                 "A"ならば"AFTERNOON"ヘジャンプ.
                   Z, AFTERNOON
         JR
                   'N'
         CP
                  Z, NIGHT "N"ならば"NIGHT"へジャンプ.
         JR
         CP
                   1AH
                        Ctrl-Zならばプログラムを終了して、CP/Mへ戻る.
         RET
         JR
                   MAIN …いずれでもない場合は、もう一度"MAIN"へ戻る。
MORNING:
                  DE , MSGMNG シンボル MSGMNG で示されるメッセージの文字列を、サブルーチン MSGOUT により、MSGOUT コンソールに表示する.これらのシンボルが外部のモジュールのものであることに注目.
         LD
         CALL
                  MSGOUT
                  MAIN ---- 再び"MAIN"に戻り繰り返し.
         JR
AFTERNOON:
         LD
                  DE MSGAFT
                              同上、シンボル"MSGAFT"のメッセージを表示する。
                  MSGOUT
         CALL
         JR
                   MAIN
```



Figure-3.3.8 $\forall 4 \rightarrow 10^{\circ} \text{ MAIN}'' \text{ MAIN}'' \text{ MIN}''$

上記ソース・リストを基に、エディタを使ってソース・ファイルを作ります。ファイル名は"MAIN. MAC"としました。

MACRO-80でアセンブルするソース・ファイルのエクステンションは、必ず "MAC" でなければなりません。

ソース・ファイルが作成できたら、次はアセンブルを実行します。M80 (MACRO-80のコマンド・ファイル名)を実行する際のコマンド・ラインにより、前述のMACやRMACと同じように、入力ファイルや出力ファイルの指定や、アセンブル時の各種のコントロールを行うことができますが、ここでは最も基本的な形式で実行します。

M80によるソース・ファイル "MAIN、MAC" のアセンブル例を次に示します。



Figure-3.3.4 M80によるソース・ファイル "MAIN. MAC" のアセンブルと、その結果の確認。

このように、ソース・ファイル "MAIN. MAC" から、リスト・ファイル "MAIN. PRN" と、リロケータブルのオブジェクト・ファイル "MAIN. REL" が生成されています。

次に、このPRNリスト・ファイルをプリンタにタイプアウトしてみましょう。プリント用紙の折り目を適当な位置にセットして、

A>TYPE MAIN. PRN^P]

を実行することにより、プリンタにPRNリストを出力できます。




Figure-3.3.5 アセンブルにより生成されたPRNリスト・ファイルのプリンタへのタイプアウト.

このように、PRNリスト・ファイルは、1ページ50行のページ割り付けが行われ(疑似命令"PAGE" の指定により、任意の行数に設定することが可能)、ソース・ファイルで宣言した "TITLE" により、ページ・ヘッダ部にタイトル名とページNoが表示されます。PRNリスト最後の "PAGE S" のページは、シンボル・テーブルがリストアウトされるページです。

モジュール1

メイン・モジュールの場合と同様に、ソース・リスト、アセンブラの実行、生成されたPRNファイルのタイプアウトを示します。実行方法などは、メイン・モジュールの場合と同様ですので省略します。

モジュール1のソース・ファイル (MODUL1. MAC) のリスト.

HATTE	MODUL1.M	
	PUBLIC	KEYIN, MSGOUTこの2つのシンボルを,他のモジュールでも使用可能シンボルとして宣言。 BDOS他のモジュールのシンボル"BDOS"を使用することを宣言。
KEYIN:		
	CALL	C,1 BDOS コンソールからの1文字入力のサブルーチン.

```
MSBOUT:

LD C,9
CALL BDOS メッセージ出力のサブルーチン.
END
A>
```

Figure-3.3.6 モジュール1 (MODUL1, MAC) のソース・リスト.

ソース・ファイル "MODUL1. MAC" のアセンブル実行.

```
A>M80 MODUL1, MODUL1=MODUL1/Z; MODUL1 MACをアセンブル、Z80用なので"/Z"スイッチを付ける。
No Fatal error(s)

A>DIR MODUL1.*/
A: MODUL1 PRN: MODUL1 MAC: MODUL1 REL
ソース・ファイル
```

Figure-3.3.7 ソース・ファイル "MODUL1, MAC" のアセンブルと、生成された各ファイルの確認。




Figure-3.3.8 生成されたPRNファイル "MODUL1. PRN" のタイプアウト.

モジュール2

モジュール2の場合も同様に、ソース・リスト、アセンブラの実行、生成されたPRNファイルのタイプアウトを示します。

モジュールのソース・ファイル (MODUL2. MAC) のリスト.

```
A>TYPE MODUL2.MAC/
          PUBLIC MSGINP, MSGMNG, MSGAFT, MSGNIT 4つのシンボルにPUBLICを宣言.
 CR
             EQU
                     ODH
 LF
             EQU
                     OAH
 MSGINP:
             DB
                     CR, LF, 'KEY INPUT ( M / A / N )? >$'
                    CR,LF,'HELLO GOOD MORNING',CR,LF,'$'
CR,LF,'HI! GOOD AFTERNOON',CR,LF,'$'
CR,LF,'GOOD NIGHT BYE-BYE',CR,LF,'$'
 MSGMNG:
             DB
                                                                        各メッセージのストリング、
 MSGAFT:
             DB
 MSGNIT:
             DB
             END
A>
```

Figure-3.3.9 モジュール2 (MODUL2, MAC) のソース・リスト.

ソース・ファイル "MODUL2. MAC" のアセンブル実行.

```
A>M80 MODUL2,MODUL2=MODUL2/Z / MODOL2,MACをアセンブル.

No Fatal error(s)

A>DIR MODUL2,* / MODUL2 PRN: MODUL2 REL
ソース・ファイル
A>
```

Figure-3.3.10 ソース・ファイル "MODUL2, MAC" のアセンブルと、生成された各ファイルの確認。

生成されたPRNファイル "MODUL2, PRN" のタイプアウト.




Figure-3.3.11 生成されたPRNファイルのタイプアウト.

さて、以上で「メイン・モジュール」、「モジュール1」、「モジュール2」のすべてのモジュールの開発が一応終わりました。本来ならば、モジュール単独でのデバッグを行う訳ですが、ここでは省略しています。次のステップは、いよいよ "リンク"です。

LINK-80によるオブジェクト・モジュールのリンク

リンク・ローダは、今までバラバラに開発を行ってきて、でき上った各モジュールのリロケータブル・オブジェクト・ファイル(例えば、MAIN、RELや、MODUL1、RELなど)を、任意の順序でつなぎ合わせ、実行可能な絶対アドレスを持った 1本のオブシェクト・ファイル(COMファイル)に変換するものです。version 3.35 から HEX ファイルへの変換も可能です。

今回の例では、次の図に示すようなことを行います.




Figure-3.3.12 リンク・コマンドL80 MAIN, MODUL 1, MODUL 2, MAIN/E/N を実行した場合の働き

では、LINK-80 (コマンド・ファイル名 "L80、COM")を実行してみましょう。

L80も実行時のコマンド・ラインにオプションの "スイッチ" を付けることにより、ローディングに際し、各種の処理を行わせることができます。

今回のリンク実行時のコマンド・ラインの意味は,

- 1. L80を起動し、
- 2. ディスク上の "MAIN. REL" を実行可能なオブジェクト・コードとしてロードし,
- 3. それに続けて、"MODUL1. REL"と "MODUL2. REL" を同様にロードし、
- 4. メモリ上にロードし終わった、実行可能なオブジェクトを "MAIN. COM" というファイル 名でディスク上にセーブし、
- 5. セーブが終了した後、CP/Mに戻る。

という内容を、L80に指示しています。

その実行例を次に示します。




Figure-3.3.13 L80によるリンク・ローダの実行例.

この場合、メイン・モジュールは、"ASEG" と "ORG 100H" により、先頭のロケーションは100 Hに指定されており、L80のコマンドで特に指定しなくても、"MAIN. REL"は自動的に100Hからロードされます。

他のモジュールは、"CSEG"指定(ソース・ファイルに、ASEG、CSEG、DSEGなどの指定を省略した場合は、自動的にCSEG指定となる)なので、リロケータブルであり、それぞれ前モジュールの最後のアドレスに続いてロードされます。

次に、生成されたCOMファイルをDIRで確認してみましょう.



Figure-3.3.14 L80により生成されたCOMファイルの確認.

このように, 3つのモジュールの "REL" オブジェクト・ファイルから, 実行可能な1本の "COM" ファイルが生成されていることが確認されます.

リンクされたプログラムの実行

リンクが終わると、次はプログラム全体をテストランさせて、総合的なデバッグに入ります。バグ があれば、該当モジュールの修正→再リンクを繰り返し行います。

当プログラムは単純なので、デバッグの必要もない程ですが、一応、実動テストをしてみましょう。 当プログラム "MAIN、COM" の実行例を次に示します。

```
A>MAIN / リンクして完成されたプログラムの実行。
KEY INPUT ( M / A / N )? >M
HELLO GOOD MORNING
KEY INPUT ( M / A / N )? >A
HI! GOOD AFTERNOON
KEY INPUT ( M / A / N )? >N
GOOD NIGHT BYE-BYE

KEY INPUT ( M / A / N )? >^Z ..... Ctrl-Zのキーインにより,プログラムを終了してOP/Mに戻る。
```

Figure-3.3.15. 完成したプログラムの実行。

このように、プログラムは完動し、今回の開発はめでたく終了ということになりました。

リンク・ローダのその他の解説

L80の実行は、Figure-3.3.13に示されている例のほか、次のように、モジュールを1つ1つ入力していってもリンクすることができます。モジュールがリンクされるたびに、最終アドレスやオブジェクト・サイズを表す値が増加していくので、リンクの動作を実感することができますので、試みて下さい、その実行例を次に示します。

```
A>LBO / .....L80 を起動。
Link-80 3.43 14-Apr-81 Copyright (c) 1981 Microsoft
Data
      0100
              0133
                     < 51>
             -MSGAFT 0123
-KEYIN 0107
                             -MSGINP 0101
-MSGMNG 011B
              -MSGNIT 012B
                             -MSGOUT 012E
   6 Undefined Global (s)
32712 Bytes Free
*MODUL1/ モジュール/を入力.
              013F
Data
       0100
                     .
                         63>
-MSGAFT 0123
              -MSGINP 0101 -MSGMNG 011B
-MSGNIT 012B
   4 Undefined Global (s)
32700 Bytes Free
*MODUL2 / ……モジュール2を入力、
Data 0100
             01A7
                      < 167>
32596 Bytes Free
```

```
#MAIN/E/N J メモリ上にリンクされた。今までのモジュールのオブジェクトを"MAIN.COM"というファイル名でディスクにセーブし、CP/Mに戻る。

Data 0100 01A7 〈 167〉

32596 Bytes Free [0000 01A7 1]

A〉
```

Figure-3.3.16 L80による別の方法でのリンク.

この方法でリンク・ローダを実行しても、前回と全く同様な "COM" ファイルが生成され、プログラムは完動します。

Figure-3.3.13や、上記のL80の実行により生成された実行可能なオブジェクト・ファイルを、DDTを使ってダンプして次に示します。

```
A>DDT MAIN. COM / ..... DDT を起動して、"MAIN.COM"をロードする.
DDT VERS 2.2
NEXT PC
             L80が挿入したスペー
0200 0100
             ス・コード.
                    メイン・モジュール、
                                        モジュール1.
-D100
0100 11 3F 01 CD 39 01 CD 33 01 FE 4D 28 OD FE 41 28 .7..9..3..M(..A(
0110 11 FE 4E 28 15 FE 1A CB 1B E6 11 5E 01 CD 39 01 ..N(.....
0120 18 DE 11 76 01 CD 39 01 18 D6 11 8F 01 CD 39 01
0130 18 CE 20 0E 01 CD 05 00 C9 0E 09 CD 05 00 C9 0D
                                                      .KEY INPUT
0140 OA 4B 45 59
                 20 49 4E
                          50 55
                                54
                                    20
                                       20 28 20 4D 20
                                                                   ( M
0150
     2F
        20 41 20 2F
                    20 4E 20 29
                                3F
                                    20 20 3E
                                             24
                                                OD OA / A / N )?
                                                                   >$ . .
0160
     48 45 4C 4C 4F
                    20 20 47
                             4F
                                4F
                                    44 20 4D
                                            4F
                                                52 4E
                                                      HELLO GOOD MORN
0170 49 4E 47 OD OA 24 OD OA 48
                                49
                                   20 21 20 20
                                               47 4F
                                                      ING. . $ . . HI !
0180 4F 44 20 41 46 54 45 52 4E 4F 4F 4E OD OA 24 OD OD AFTERNOON....
0190 OA 47 4F 4F 44 20 4E 49 47 48 54 20 20 42 59 45 GOOD NIGHT BYE
01A0 2D 42 59 45 0D 0A 24 01 18 D6 11 8F 01 CD 39 01 -BYE.......9.
01B0 18 CE 20 OE 01 CD 05 00 C9 OE 09 CD 05 00 C9 OD
-<u>^C</u>
                                 モジュールク
A>
```

Figure-3.3.17 完成した実行可能オブジェクト・ファイルのダンプ.

3つのモジュールが、上記のように配置されていることが分かります。

次に、今までは、アドレス100Hをスタート・アドレスとしてリンクを行ってきましたが、任意のアドレスをスタート・アドレスとしてロードするにはどうすれば良いでしょう。その実例を示します。

まず、メイン・モジュールのソース・ファイルに書かれている、"ASEG" と "ORG 100H" のスタート・アドレスを絶対番地の100Hに固定する2つの疑似命令を、Figure-3.3.3のソース・リスト"MAIN . MAC" から削除し、ファイル名を変えて "MAIN XADR . MAC" としておきます。その後、Figure-3.3.4と同様にアセンブルして、"MAIN XADR . REL"を生成しておきます。その時に生成されたPRN

ファイルをタイプアウトして、その1ページ目を次に示します。Figure-3.3.5のPRNリストと比較して下さい。



Figure-3.3.18

"ASEG", "ORG" を削除したメイン・モジュールのPRNリスト.

さて、任意のアドレスへリロケートする準備ができたので、プログラムのスタート・アドレス(メイン・モジュールの先頭アドレス)を4000Hとして、L80を実行してみましょう。その実行例を次に示します。



Figure-3.3.19 プログラムのスタート・アドレスを4000HとしてL80を実行.

上記コマンドのスイッチ * /P: 4000'' により、最初のモジュールの先頭は4000Hにロードされたはずです。

DDTで全体のロード状態を確認してみましょう。 その実行例を次に示します。

```
A>DDT / ········DDT を起動.
                          メイン・モジュール
  DDT VERS 2.2
                                        モジュール1
            -4000Hからダンフ
  -D4000 /
  4000 11 3E 40 CD 38 40 CD 32/40 FE 4D 28 0D FE 41 28 .>@.8@.2@.M(..A(
      11 FE 4E 28 15 FE 1A C8 18 E6 11 5D 40 CD 38 40 ..N(......19.89
 4020 18 DE 11 75 40 CD 38 40 18 D6 11 BE 40 CD 38 40
                                                   ...ua.8a....a.8a
                                09 CD 05 00
 4030 18 CE OE 01 CD 05 00 C9 OE
                                           C9 OD OA
 4040 4B 45 59
               20 49 AE 50 55 54
                                20 20
                                     28
                                        20 4D 20 2F
                                                   KEY INPUT
 4050 20 41 20 2F 20 4E 20 29 3F 20 20 3E 24 0D 0A 4B
                                                    A / N )?
 4060 45 4C 4C 4F 20 20 47 4F 4F 44 20 4D 4F 52 4E 49 ELLO GOOD MORNI
1 4070 4E 47 OD OA 24 OD OA 48 49 20 21 20 20 47 4F 4F NG.. $.. HI !
 4080 44 20 41 46 54 45 52 4E 4F 4F 4E OD OA 24 OD OA D AFTERNOON.. $..
 4090 47 4F 4F 44 20 4E 49 47 48 54 20 20 42 59 45 2D GOOD NIGHT
                                           59 45 2D GOOD NIGHT BYE-
  A>
                     モジュール2
```

Figure-3.3.20 DDTでアドレス4000Hからのロード状態を確認する.

このように、リンクは先頭を4000Hとして行われていることが確認できます。もちろん、このプログラムは4000Hスタートで実行することができます。上記DDTを終わる前にコマンド "G4000 \ "により、Figure-3.3.15と同様に、当 "MAIN" プログラムを実行することができます。試みて下さい。

3.4 高級言語コンパイラとマシン語とのリンク

本書の5章でも、その何種類かを取り上げていますが、コンパイラ型の高級言語の多くは、マイクロソフト社フォーマットのリロケータブル・オブジェクト・ファイルを出力します。

よって、メインプログラムを記述性・保守性のよいコンパイラで作成し、高速を要求されるものや、アセンブラでなければ記述が困難な部分をアセンブラで作成して、両者をリンク・ローダでリンクして、1本のプログラムとすることができます(コンパイラ側がメインプログラムでなければならない訳ではありません)。

また、コンパイラとアセンブラのリンクに限らず、例えば、COBOLからのリロケータブル・オブジェクトと、PL/Iからのリロケータブル・オブジェクトなど、コンパイラとコンパイラとをリンクすることも可能です。

実例として、BASICコンパイラ (マイクロソフト社のBASIC COMPILER *BASCOM*) とアセンブラとのリンクを示します。高級言語とマシン語とのリンクと言っても、一般のパーソナル・コンピュータで使われているBASICインタプリータからCALLやUSERなどでマシン語を呼ぶことは、基本的に異なり、ここで解説しているのは高級言語で作られたマシン・コードと、アセンブラで作られた

マシン・コードを、マシン・コード同志リンクして、1本のプログラムにすることですので、誤解しないようにして下さい。


例題とするプログラムは、一般的な形態を取って、メインプログラムをBASCOMで書き、高速性を 必要とする演算部をアセンブラで書くことにします。

プログラムの内容は、主題が見失なわれないようにごく簡単なもので、

プログラムを起動すると、2つの値をキーインするように、メッセージが表示され、2つの値(例えばxxxとyyy)を入力すると、「xxx+yyy=zzz」のように、2つの合計の計算式とその答えが表示される。

というものです.

これを、メインプログラムと、サブプログラムに次のように機能を分担します。



3.4.1 BASCOMによるメインプログラムの作成

メインプログラムのBASCOMのソース・リストを次に示します。このソース・ファイル"HIGHLANG。BAS" e, CP/Mのエディタ、あるいはMBASICを持っている方はMBASIC上で作成します。

内容は単純なので特に解説の必要はないでしょう。プログラムを簡単にするため、数値を2バイトの整数として取り扱うので、"DEFINT" 宣言をしています。

BASICインタプリタでは、"CALL"ステートメントのアドレス値が宣言されていなければなりませんが、BASCOMでは、宣言されていない場合は自動的に"EXT"シンボルとして処理されます(3. 2 および 3. 3 章参照).

```
1070
                 PRINT: PRINT "INPUT PARAMETER 1 AND 2, ( parm1, parm2 ) >";
1080
                   INPUT PARAMETER1, PARAMETER2
                                  HLUジスタに、DEUジスタに、BCUジスタに、
1090 '
1100
                     CALL MCNCAL (PARAMETER1. PARAMETER2. RESULT)
1110 3
1120
                   PRINT: PRINT PARAMETER1: " + ": PARAMETER2: " = "; RESULT
1130
                 GOTO 1060
1140 END
                             自動的にシンボル"MCNCAL"として"EXT"処理される.
A>
```

Figure-3.4.1 BASCOMによるメインプログラムのソース・リスト.ファイル名のエクステンションは "BAS" であること.

次にこれをコンパイルします.

BASCOMは、バージョン5.30からランタイム・ライブラリの使い方が変更され、通常のコンパイルでは、ランタイム・ライブラリの一部は、生成される "REL" オブジェクトに組み込まれずに、外部ライブラリとして、プログラムの実行時に使われることになりました。ただし、プログラムをROM化する場合や、完全に 1本のプログラムとする場合は、ランタイム・ライブラリを全部オブジェクトに組み込む必要があり、そのスイッチが実行例に示す "/O" なのです(このバージョンから、カナも使えるようになりました)。

BASCOMの実行例を次に示します.

```
A>BASCOM HIGHLANG, HIGHLANG=HIGHLANG/O / ……コンパイルの実行(*/0"スイッチ本文参照).

00000 Fatal Error(s)
10586 Bytes Free
コンパイル終了.

A>DIR HIGHLANG.*/ ……コンパイルにより生成された各ファイルの確認。
A: HIGHLANG BAS: HIGHLANG PRN: HIGHLANG REL
A> ソース・ファイル PRNファイル リロケータブル・オブジェクト・ファイル
```

Figure-3.4.2 BASCOMによるコンパイル実行例と生成された各ファイルの確認.

以上でメインプログラムのリロケータブル・オブシェクトファイルができました。参考までに、生成されたPRNファイルをタイプアウトして示します。BASIC言語のソースが、アセンブラのソース・レベルに展開されている(落ちている)ことが分かります。

```
A>TYPE HIGHLANG. PRNJ PRNJアイルのタイプアウト.
BASCOM 5.30 - Copyright 1979,80,81 (C) by MICROSOFT - 10962 Bytes Free
 0014 0007
               1010 ***
0014 0007
                          MAIN ROUTINE BY HIGH LEVEL LANGUAGE
 0014 0007
               1020 ******************************
               1030 '
0014 0007
0014 0007
               1040 DEFINT A-Z
0014 0007
               1050
0014 0007
               1060 RESULT=0
       ** 0014' 100000: CALL
                              $530
       ** 0017'L01000: L01010: L01020: L01030: L01040: L01050: L01060:
       ** 0017'
                       LXI
                              H,0000
       ** 001A'
                       SHLD
                              RESULT%
001D 0009
                               PRINT: PRINT "INPUT PARAMETER 1 AND 2, ( parm1, parm2 ) >";
               1070
       ** 001D'L01070: CALL
                              $PROA
       ** 0020
                      LXT
                              H, (const)
       ** 0023'
                              $PV2D
                       CALL
               *このようにアセンブラのソース・レベルに変換されている.
```

Figure-3.4.3 コンパイルにより生成されたPRNファイルのタイプアウト.

3.4.2 アセンブラによる演算ルーチンの作成

BASCOMの "CALL" ステートメントにより、それぞれの変数のアドレスが、PARAMETER1は (HL)、PARAMETER2は (DE)、RESULTは (BC) の各レジスタにより与えられます。よって当演算ルーチンは、それらの値を取り出してその和を求め、RESULTのアドレスへ答えを格納すれば良いのです。極めて簡単な "DAD" を使った16ビットの和を求める演算ルーチンのソース・リスト (アセンブルにより生成された10PRNファイル)を次に示します。これを基に、ソース・ファイル MACHINE、MAC"をエディタで作成して下さい。



Figure-3.4.4 アセンブラによる演算ルーチンのソース・リスト (アセンブルにより生成されたPRNファイル).

ソース・ファイル "MACHINE. MAC" を、M80あるいはRMACでアセンブルします(実行例は 省略、3.2、3.3 章参照)。

アセンブルにより、演算ルーチンのオブジェクト・ファイル "MACHINE. REL" が生成されたら、いよいよメインプログラムとのリンクを行います。

3.4.3 メインプログラムと演算ルーチンとのリンク

L80により、両方のオブジェクトをリンクします。その実行例を次に示します。

この2つをリンクして、 この名前の"COM"ファイルを生成して、CP/Mへ戻る。
A>L80 HIGHLANG,MACHINE,LINKPROG/E/N」
Link-80 3.43 14-Apr-81 Copyright (c) 1981 Microsoft

Data 0103 281B <10008>
19227 Bytes Free [011A 281B 40]
A> リンク終了。

Figure-3.4.5 メインプログラムと演算ルーチンとのリンク

2つの"REL"ファイル, "HIGHLANG"と"MACHINE"をリンクして, 1本の実行可能な"COM"ファイル "LINKPROG. COM" が生成されたはずです。STATコマンドで確認してみましょう。

```
A>STAT LINKPROG.*/

RECS BYTES EXT ACC
79 10K 1 R/W A:LINKPROG.COM … 簡単なプログラムであるが、10Kバイトにもなっている。
BYTES REMAINING ON A: 42K
A>
```

Figure-3.4.6 リンクにより生成された実行可能ファイルの確認.

このように、10Kバイトの "LIKPROG. COM" が生成されています。小さなプログラムであるのに、10Kバイトと、オブジェクト効率が良くないのは、コンパイル時にスイッチ "/O" を付けて、すべてのランタイム・ライブラリを取り込んだためであり、このランタイム・ライブラリを別ファイルのままにしておけば、オブジェクトはもっと小さくなります(バージョン5.30以上の場合)。

ではでき上ったプログラムを実行してみましょう。実行例を次に示します。

```
A > LINKPROG / 完成したプログラムの実行。
INPUT PARAMETER 1 AND 2, ( parm1,parm2 ) >? 250,750 / 250 + 750 = 1000
INPUT PARAMETER 1 AND 2, ( parm1,parm2 ) >? 8080,6809 / 8080 + 6809 = 14889
INPUT PARAMETER 1 AND 2, ( parm1,parm2 ) >? 8086,-86 / マイナスの値の例。
8086 + -86 = 8000
INPUT PARAMETER 1 AND 2, ( parm1,parm2 ) >? ^C ---- Ctrl-Cの入力でCP/Mへ戻る。
STOP at address 0150 --- BASCOMシステムからの出力。
```

Figure-3.4.7 でき上ったプログラムの実行.

このように合計が求められています.

注)演算は16ビットの整数で取り扱われますので、-32767~+32767の範囲の数でなければなりません。

ここでの例題は非常に単純なものですが、この手法の応用は、複雑で時間のかかる計算や、高速性 を必要とする機器の制御などのソフトウェアの開発に威力を発揮するでしょう。

4章 他の8bit CPUおよび 16bit CPUのソフト開発





8bitのCP/Mマシン上で、8080、8085、Z80、6502、6800、6809などの8bit CPU、および8086、8088、Z8000などの16bit CPUのアセンブリ言語をアセンブルすることができます。これらは "クロス・アセンブラ"と呼ばれており、1台のCP/Mマシンで、多くの異なったCPUのソフト開発が可能となる便利なものです。クロス・アセンブラであっても、その機能は自分自身のCPU上で使用するアセンブラのどれをも上回る製品もあり、正にCP/Mならではの現象と言えます。

一方、8bitのCPUのアセンブリ言語のプログラムを、そのまま16bit CPUのアセンブリ言語のプログラムに、自動的に書き変えてしまう "トランスレータ" と呼ばれるソフトがあります。

この種のソフトは現時点では、8080ソース・コードを8086ソース・コードにトランスレートするものと、Z80ソース・コードを8086ソース・コードにトランスレートするものが発売されていますが、その他のCPUのものも近々には出現するのではないかと思います。

本章では、このような開発用ソフトの中から、6809アセンブラと8080→8086トランスレータを取り上げ、その使用例を紹介します。

4.1 ACT69の使用例

ソーシム社のクロス・アセンブラ, "ACT" シリーズには, 現時点で,

ACT80 (インテル8080, 8085, Z80)

ACT65 (モステック6502)

ACT68 (モトローラ6800)

ACT86 (インテル8086, 8088)

ACT69 (モトローラ6809)

がそろっています。これらは、どれもほぼ同様なアセンブル機能を持っており、基本的な機能は3章で紹介した "MAC" や "MACRO-80" と大体同じマクロ・アセンブラですが、ACT独自のユニークな機能もいくつか追加されています。

では、ACT69の実行例を示しましょう。

ソース・ファイルは、ACT69のディスケットに含まれるテスト用のソース・ファイルを使用します。 このソース・ファイルは、6809のすべてのオペレーション・コードとレジスタの組み合わせが、アセンブリ・ソース・プログラムとして書かれているものです。

このプログラムの冒頭には、"LINK" 疑似命令でディスク上の別のファイル "ADRM6809. A69" をリンクするように記述されており、このリンクの様子も見ることができます。

ソース・ファイル "SMPL6809. A69" (ソース・ファイルのエクステンションは、"A69" でなければならない)をタイプアウトして次に示します。

```
A>TYPE SMPL6809.A69 ---- 6809のソース・ファイルのタイプアウト.
                         ファイル名のエクステンションは"A69"でなければならない。
                  'Smp16809 - MC6809' Opcode Listing.
         TITLE
         Smp16809 6809 Opcode Listing.
ş
;
         Since there are so many addressing mode combinations,
.
         the first part of this list only has enough instructions
         to generate every possible first byte.
ş
         The file ADRM6809, A69 has one of each address mode.
;
nn:
         equ
mmmm:
         equ
                  $FFEE
                                                                 ファイル"ADRM6809. A69"
を呼び出し, 当プログラムの
最後にリンクする.
         Link
                  AdrM6809
                                      ; all addressing modes
         ORG
                  $100
         ABX
                                     ; 3A
                                     :89 05
         ADCA
                  #nn
         ADCA
                                     :99 05
                  nn
         ADCA
                  nn. X
                                     :A9 05
         ADCA
                  mmmm
                                     B9 mmmm
                                     ; C9 05
         ADCB
                  #nn
         ADCB
                  nn
                                     ; D9 05
         ADCB
                  B, X
                                     ;E9 85
         ADCB
                  mmmm
                                     F9 mmmm
         ADDA
                  #nn
                                     :8B 05
         ADDA
                  nn
                                     :9B 05
         ADDA
                  [B, X]
                                     ; AB 95
                                     BB FFEE
         ADDA
                  mmmm
         ORB
                                     ; CA
                  #nn
         ORB
                  nn
         ORB
                  0. -Y
         ORB
                  mmmm
         DRCC
                  DO.
                                     : 1A
         PSHS
                  PC, U, Y, X, DP, B, A, CC
         PSHU
                  PC, S, Y, X, DP, B, A, CC
         PULS
                  PC, U, Y, X, DP, B, A, CC
         PULU
                  PC, S, Y, X, DP, B, A, CC
         ROL
                                     109 05
                  nn
                  , X+
         ROL
                                     169 BO
         ROL
                                     179 FFEE
                  mmmm
         ROLA
                                     : 49
         ROLB
                                     ;59
         TST
                                     OD
                   nn
          TST
                   0, -Y
          TST
                   mmmm
          TSTA
```

```
TSTB

j Endx DocOp69.asm

A>
```

Figure-4.1.1 6809のすべてのオペレーション・コードが含まれるテスト用ソース・ファイルのタイプ アウト

次に、プログラム中の疑似命令 "LINK" で呼び出されるディスク上のもう1つのソース・ファイル "ADRM6809. A69" をタイプアウトして示します。これは、6809のすべてのアドレッシング・モードが記述されたテスト用のソース・ファイルです。

```
A>TYPE ADRM6809.A69/ .....ティスク上のリンクされるもう1つのソース・ファイルのタイプアウト.
                 'All 6809 Addressing Modes.'
        Example of all 6809 Addressing Modes.
n5:
        EQU
                 14
         EQU
                 127
n8:
mm16:
        EQU
                 OFEDCh
         Accumulator Offset.
        LDD
                 A, X
         LDD
                  A, Y
         LDD
                  A,S
         LDD
                  A,U
         LDD
                  B. X
         LDD
                  B.Y
         LDD
                  B,S
         LDD
                  B, U
         LDA
                  D, X
         LDA
                  D, Y
         LDA
                  D,S
         LDA
                  D.U
         LDD
                  CA, XJ
         LDD
                  [A,Y]
         LDD
                  [A, S]
         LDD
                  [18,5]
                  [n8,U]
         LDD
         LDD
                  [n8,PC]
         LDD
                  [mm16, X]
         LDD
                  [mm16, Y]
         LDD
                  [mm16,S]
         LDD
                  [mm16,U]
         LDD
                  [mm16,PC]
         END
A>
```

Figure-4.1.2 プログラム中の疑似命令 "LINK" で呼び出されるもう 1 つのソース・ファイルのタイプ アウト、

ではACT69を起動して、アセンブラを実行してみましょう。その実行例を次に示します。

PRNファイルはドライブA:上に (HEXファイルは指定していないのでログイン・ティスク上に).
ソース・ファイル名

リファレンス・マップはフル表示を行う。

A>ACT69 SMPL6809 L=A: R=F J …ACT69によるアセンブル例。

SORCIM 6809 Assembler ver 3.5F
Pass 1 - Reading A:SMPL6809.A69
Pass 1 - Reading A:ADRM6809.A69
Pass 2 - Reading A:SMPL6809.A69
Pass 2 - Reading A:ADRM6809.A69
no ERRORs, 7 Labels, 6504h bytes not used. Program LWA = 0548h.

A> アセンブル終了。

Figure-4.1.3 ACT69によるアセンブラの実行.

このように、それぞれのパスで読み込まれるソース・ファイル名が表示されて行き、アセンブルが 終了しました。

生成されたファイルをDIRで確認してみましょう.

```
A>DIR SMPL6B09.*/ ・・アセンブルにより生成された各ファイルの確認。
A: SMPL6B09 A69 : SMPL6B09 H69 : SMPL6B09 PRN
ソース・ファイル
A>
HEXファイル
PRNファイル
```

Figure-4.1.4 アセンブルにより生成されたファイルの確認。

この中で "H69" というエクステンションのファイルが、インテルHEX形式のファイルです。 次に、アセンブルの内容を見るために、PRNファイルをタイプアウトして、その中の数ページを示 します。各ページには、ページ・ヘッダが付き 1ページのライン数はデフォールトで61ラインとなっ ています。

以上紹介したのはACT19の、ごく基本的な実行例にすぎないことをお断りしておきます。




Figure-4.1.5 ACT69により作成されたPRNリスト

4.2 XLT86の使用例

4.2.1 動作の概略

XLT86は、8bitのCP/Mマシン上で、8080のアセンブリ言語プログラムを、16bit CPUである8086 用のプログラムにトランスレートするものであり、今までに8080用として作られたプログラムを、人 手による書き替えを必要とせず、8086用プログラムに変換することができるものです。

この機能を図示したものを次に示します.




Figure-4.2.1 8086トランスレータ:XLT86の動作原理

この図からもわかるように、まず結論から言えば、8080用に開発されたプログラムを、そのままの機能を持った8086用のプログラムに自動的に変換することができるということです。

では、Figure-4.2.1を順を追って説明しましょう.

まず、8080用に開発されたプログラムがあり、そのアセンブリ・ソース・ファイルがディスケット上にあるとします。例えば、標準的なCP/Mのシステム・ディスクに必ず含まれている。ダンプ・プログラムの "DUMP、COM" と、そのソース・ファイル "DUMP、ASM" などを想定すれば良いでしょう。"DUMP、COM"はもちろんすべてのCP/M上で実行することができますが、CP/M上でま然ながら動作しません。

8080用に作ったプログラムが、そのままで8086用としても使えれば、こんなありがたいことはないのですが、これを可能にするのがXLT86である訳です。

ダンプ・プログラムを例にとると "COM" ファイルの "DUMP. COM" は、16bitに関しては全く何の役にも立たないので、これは無視します。問題は、そのアセンブリ・ソース・ファイル "DUMP. ASM" にあります。

XLT86は、このアセンブリ・ソース・ファイルを取り込み、そのプログラムのグローバルなデータの流れを分析し、適正な8086のインストラクションに置き替えます。XLT86の生命は、この"global data flow analysis" にあり、これが、同種のトランスレータに比べ、数10%も効率の良いインストラクションを発生させているものと思われます。

このように、8080のアセンブリ・ソース・ファイルからトランスレートされた8086用のアセンブリ・ソース・ファイルは、任意のドライブ上にファイル名 "xxxx.A86" としてセーブされます。そして、このディスケットを、CP/M-86マシンにセットし(ディスクのファイル構造は、CP/M-80、CP/M-86とも同じなので、そのままどちらをどちらへ持っていってもリード・ライト可能です)、そのアセンブラ "ASM86" でアセンブルし、GENCMD(CP/M-80のLOADコマンドに相当するもの)で、実行可能なコマンド・ファイルとすることにより、8086上で元の8080の場合と同様にダンプ・プログラムを実行することができます。

4.2.2 XLT86の実行例

サンプル・プログラムとしては、CP/Mユーザーであれば誰でも知っている、先程のダンプ・プログラムが適当なのですが、紙面の関係で、もっと短いプログラムである本書 2.2 章のファンクション:9 での実習プログラムFigure-2.2.15を取り上げてみます。

そのアセンブリ・ソース・プログラムのファイル名を、ここでは "FUNC9. ASM" とし、そのタイプアウトを再度次に示しておきます。

このプログラムの内容は非常に簡単なもので、キー入力に応じてそれぞれのメッセージが表示されるだけのものです(2.2章のファンクション:9を参照)。

```
A>TYPE FUNC9.ASM/ ……サンプル・プログラムのアセンブリ・ソース・ファイルをタイプアウトする.
    FUNCTION 9: PRINT STRING
, *********************
        ORG
                 100H
START:
        MVI
                 C, 9
        LXI
                 D, MSGINP
        CALL
                 0005H
        MVI
                 C. 1
                 0005H
        CALL
        CPI
                 'M'
        JZ
                 MONGOUT
        CPI
                 'N'
        JZ
                 NIGTOUT
        CPI
                 1AH := "Z
        RZ
        MVI
                 C, 2
        MVI
                 E, '?'
                 0005H
        CALL
        JMP
                 START
MONGOUT:
        MVI
                 C, 9
                 D, MSGMONG
        LXI
         CALL
                 0005H
         JMP
                 START
NIGTOUT:
        MVI
                 C, 9
                 D, MSGNIGT
         LXI
         CALL
                 0005H
         JMP
                 START
 MSGINP: DB
               ODH, OAH, 'input M) orning or N) ight --->$'
               ODH, OAH, OAH, 'GOOD MORNING! THIS IS FUNCTION 9.', ODH, OAH, '6'
 MSGMONG: DB
               ODH, OAH, OAH, 'GOOD NIGHT! THIS IS FUNCTION 9.', ODH, OAH, '$'
 MSGNIGT: DB
         END
A>
```

Figure-4.2.2 8080のサンプル・プログラムのアセンブリ・ソース・ファイルのタイプアウト.

この8080用のソース・ファイル "FUNC9. ASM" に対し、XLT86を実行し、8086用のソース・ファイルが生成される過程を紹介します。

XLT86の実行例を次に示します.

コマンド・ラインの「]の中に指定した3つのパラメータは、

80……生成されるPRNファイル中に8080のアセンブリ・リストを作成する.

86……同じくPRNファイル中に8086用のラインとステートメントのリストを作成する.

B……同じくPRNファイル中にBASIC BLOCKのリストを作成する.

という意味を持っています.

3つのパラメータ、「80」「86」「B」を指定(本文参照).

A>XLTB6 FUNC9[B0B6B]/ -----8080用ソース・プログラム"FUNC9, ASM"に対して, XLT86を実行,

XLT86 Version 1.1

Copyright(c) 1981 以下の5ステップが順次実行されて行く.

Digital Research

Symbol Setup ……8080ソース・プログラムの各シンボルのロケーション確認のためのステップ、

Setup Blocks データの流れを分析するためのBASIC BLOCKを決定するステップ.

Join Blocks ---- 互いのBASIC BLOCKを結合して"Directed Graph"を構成するステップ.

List Blocks … フロー分析によるBASIC BLOCKのオプショナルなリストを作成するステップ.

Translate-86 ……フロー分析に従って、8080インストラクションを8086インストラクションに変換するステップ

A>トランスレート終了。

Figure-4.2.3 8080のソースプログラム "FUNC9. ASM" に対するXLT86の実行例.

このように、5つのステップを経てトランスレートの作業が終了しました。 生成された各ファイルをDIRで確認してみましょう。

A>DIR FUNC9.* / ……XLT86の実行によって生成される各ファイルの確認.

A: FUNC9 ASM : FUNC9 PRN : FUNC9 A86

8080ソース・プログラム 各種リストファイル 生成された8086用ソース・プログラム

Figure-4.2.4 XLT86の実行により生成された各ファイルの確認.

8086用のソース・ファイル "FUNC9. A86" が生成されています。8080用のソース・プログラムが、 どのように8086用のソース・プログラムにトランスレートされているでしょう。 "FUNC9. A86" をタ イプアウトして次に示します。

```
A>TYPE FUNC9.A86/ でき上った8086用ソース・ファイルのタイプアウト
         EQU
                 Byte Ptr O[BX]
    FUNCTION 9: PRINT STRING
         ORG
                  100H
STARTE
         MOV
                 CL, 9
                  DX, (Offset MSGINP)
         MOV
         INT
                  224
         MOV
                  CL, 1
         INT
                  224
         CMP
                  AL, 'M'
                 MONGOUT
         JZ
         CMP
                  AL, 'N'
                 NIGTOUT
         JZ
         CMP
                  AL, 1AH
                                             : = ^ Z
         JNZ
                  L_1
         RET
L 1:
         MOV
                  CL,2
         MOU
                  DL, '?'
                  224
         INT
         JMPS
                  START
MONGOUT:
         MOV
                  CL. 9
         MOV
                  DX, (Offset MSGMONG)
         INT
                  224
         JMPS
                  START
NIGTOUT:
         MOV
                  CL, 9
         MOV
                  DX, (Offset MSGNIGT)
         INT
                  224
         JMPS
                  START
L_2
         EQU
         DSEG
         ORG
                  Offset L_2
MSGINP
         DB
                  ODH, OAH, 'input M) orning or N) ight
MSGMONG DB
                  ODH, OAH, OAH, 'GOOD MORNING! THIS IS FUNCTION 9.', ODH, OAH, '$'
MSGNIGT DB
                  ODH, OAH, OAH, 'GOOD NIGHT! THIS IS FUNCTION 9.', ODH, OAH, '$'
         END
A>
```

Figure-4.2.5 でき上った8086用ソース・ファイルのタイプアウト.

このソース・ファイルをCP/Mのアセンブラ "ASM86" でアセンブルすれば良い訳です。

次に、8080ソース・プログラムが、8086用にトランスレートされる過程の分析リストなどが含まれる PRNファイル "FUNC9. PRN"の中から、パラメータ "B"と "86"によって生成されたBASIC BLOCK のリストと、8086用のラインとステートメントのリストを示します。

ここで示されているそれぞれのBASIC BLOCKが、データ・フローの分析によって適切に組み合わされ、8086用にトランスレートされていく訳です。




Figure-4.2.6 PRNファイルに含まれるBASIC BLOCKのリスト.

他の8bit CPUおよび16bit CPUのソフト開発

BASIC BLOCKのリスト中の(subr)はサブルーチン、(code)はメイン・ラインコード、(data)はデータ・ブロックを表します。

その他、XLT86は、例えばCP/M-86の "コンパクト・メモリモデル"用のソース・プログラムを作ったり、コードとデータ・セグメントをオーバラップさせないようにするなど、いくつかの指示をXLT86の実行時にパラメータとして与えることができます。

5章 各種高級言語による 同一主題ソフト開発例



CP/M は、高級言語の分野においても、他の OS に比べ圧倒的に優位です。 $2\sim3$ の代表的な言語にとどまらず、いろいろな言語プロセッサを使いたい場合、どうしても CP/M に頼らざるを得ないのです。

例えば、代表的な言語である COBOL では、ANSI 標準 COBOL (ANSI X3.23 1974) のレベル II が走り (CIS COBOL) これは、プロフェッショナルのプログラマが十分満足できる内容です(これには便利な *COMPUTE" ステートメントも使用できる)。

また、今まで限られた機種でしか利用できず、使いたくても使えなかった人が多い APL なども、国内の販売店で入手できるようになりました。CP/M 上で走る APL を具体的に紹介するのは本書が最初と思いますが、APL が、CP/M マシン上で安価に誰もが利用できるということは、スカラー、ベクトル、マトリックスなどのデータ解析、数値解析、それにグラフィックスなどの分野の人達に大きな刺激を与えるものと思われます。


この章では、一般のユーザーが、容易に入手可能な言語を11種類取り上げました。そこで、簡単な問題を全部の言語に与え、その問題解決をそれぞれの言語で実現してみましょう。

取り上げた11種類の言語と、その商品とメーカー名を次に示します。購入先などは本書の巻末付録 Cに示しておきます。

- 1. COBOL······CIS COBOL (米 MICRO FOCUS 社) 中間言語コンパイラ
- 2. FORTRAN ······FORTRAN -80 (米 Microsoft 社) コンパイラ
- 3. BASIC……CB-80 (米 Digital Research 社) コンパイラ
- 4. PASCAL……Pascal/MT+(米 Digital Research 社) コンパイラ
- 5. PL/I······PL/I-80 (米 Digital Research 社) コンパイラ
- 6. PL/M······PLMX (米 Systems Consultants 社) コンパイラ
- 7. C……BDS C Compiler (米 BD Software 社) コンパイラ
- 8. FORTH……Rgy FORTH (日 リギーコーポレーション) コンパイラ
- 9. LISP……mu LISP (米 The SoftWarehouse 社) 中間言語コンパイラ/インタープリタ
- 10. ALGOL……ALGOL-M(米 Mark Moranville)中間言語コンパイラ/インタープリタ
- 11. APL······SOFTRONICS APL\80 (米 SOFTRONICS 社) インタープリタ

以上の言語に対する課題は次のようなものです。

プログラム名は、「SAMPLE」とします。その内容は、プログラムを実行した場合の具体的なスクリーン表示例で示します。



つまり、ただの数列の総和 $(1+2+3+\cdots+n)$ を求めるプログラムですが、その中には、コンソールとの入出力、演算、判断の要素が入っています(入力が0や、1, 2, 3の場合、答えの式がおかしいなど、細かいことには目をつぶって下さい)。

では、この課題「SAMPLE」を、COBOL から順にそれぞれの言語で実現して行きましょう。

ここでは、これらの言語とその使い方についての詳細な解説を行うのが目的ではありません。今まで、一部のミニコンピュータや、大型コンピュータでしか使うことができなかった言語の、そのフルセットあるいはサブセットレベルのものが、CP/Mマシン上で簡単に使用できるという事実を紹介するのが目的です。

言語は本来、それぞれに適する分野があり(PL/Iとか、Cなど、アセンブラ・レベルに近いシステム記述から、ビジネス・アプリケーションの記述まで、広く利用できる言語もあるが)、それぞれの特徴を生かしたサンプル・プログラムを作ればなお良いのですが、ここではただ、各言語の書き方や、雰囲気を比較する意味で、画一的に取り扱っていることをご了承下さい。

5.1 COBOL

5.1.1 COBOLについて

COBOL (Common Business Oriented Language) は、その名の通り事務用共通言語であり、身近な例では、銀行のオンライン・システムや、各会社の給与・人事その他の会社経営システムなど、事務分野の大半のものに使用されています。

COBOL は、1959年に事務用共通言語の開発を目的として設立された組織である CODASYL (the Conference On DAta SYstems Language, コダシル) によって、その仕様書が作成され、1960年に

一般に公開されました.

この仕様書に基づき、各社が COBOL コンパイラを開発し、1960年末には、すでに RCA と UNIVAC が完成して両機種間で同一 COBOLプログラムの互換性の実験を行い、 見事に成功しています。 この 当時の COBOL は、 現在 COBOL-60と呼ばれています。

CODASYL と ANSI (アメリカ国立標準協会) との関係は、COBOL 文法の開発を CODASYL が行い、その標準化を ANSI が行うことになっています。

COBOLは、CODASYLの管理により常に保守改訂が行われており、他のコンピュータとの互換性が極めて良いことは、他の言語にはない最大の特徴であり、投資効率の高い言語であると言うことができます。

現在の COBOL の規格は、改訂アメリカ規格 COBOL X3.23-R1974が多く使われており、JIS COBOL もこれに準じています。

CODASYL の指示で、COBOL のマニュアルなどには、必ず次の文章が書かれていますので紹介しておきましょう。

COBOL は産業界の言語で、いずれの会社、会社団体、あるいはいかなる組織団体の所有物でもない。

いずれの参画者、CODASYLプログラミング言語委員会も、このプログラミング・システムと言語の正確性および機能に関しては、なんの保証もしないし、一切の責任も負わない。

5.1.2 MICRO FOCUS社 CIS COBOLについて

CIS COBOL は、Federal High COBOL のGSA 仕様に一致しており、CP/M マシン上で(例えばあなたの PC-8001、8801でも)ANSI X3.23 1974 COBOL の、それもレベルIIを使用することができます(注:ここで使用した CIS COBOL Version 4.4 は、レベルIIのバージョンではありません)。

CIS COBOL は、次の8つのモジュールをレベルIIで完全に実行します。

- ●ニュークリアス (中核)
- ●テーブル・ハンドリング(表操作)
- ●シーケンシャル I/O (順ファイル)
- ●リラティブ I/O (相対ファイル)
- ●インデックス I/O (索引ファイル)

各種高級言語による同一主題ソフト開発例

- インタープログラム・コミュニケーション(プログラム間連絡)
- ●ソート・マージ (整列併合)
- ●コミュニケーション (通信) ……ただし、ハードウェアのサポートがされていること (レポート・ライタはない).

また、次のモジュールはレベル I で実行します。

- ●セグメンテーション (区分化)
- ライブラリ (登録集)
- ●デバッグ

その他、ミニコンピュータや、大型コンピュータの COBOL ではサポートされていない COBOL の入出力モジュールに内蔵された、全画面処理用のアドバンス画面形式と、データ入出力機能、カーソルのダイレクト・アドレッシングによるデータ入出力機能、その他、マイクロコンピュータを十分に活用するためのいくつかの拡張機能があります。

また、CIS COBOL には、ユーティリティとして "FORMS-2" という、COBOL ソース・コード・ジェネレータが用意されており、CRT と対話形式で非常に能率的にプログラムを作成することができます。

5.1.3 CIS COBOLによる「SAMPLE」プログラムの作成

まず、そのソース・プログラムを次に示します。

COBOL に関しては、若干 "SAMPLE" プログラムの仕様と異なる箇所もありますが、大形コンピュータで、COBOL の専門家が書くプログラム風に書かれています。もちろん、主題プログラムの仕様を満足するだけであれば、この数分の一のステップ数で書くことができます。

```
A>TYPE SAMPLE.CBL ..... ファイル名のエクステンションは何でもよい.
      * CIS COBOL sample program for "Application CP/M" *
       IDENTIFICATION DIVISION.
       PROGRAM-ID.
                           SAMPLE.
                            Mr. MURASE. プログラムの識別.
       AUTHOR.
                           8/23/1982
       DATE-WRITTEN.
       DATE-COMPILED.
                           8/23/1982
       ENVIRONMENT DIVISION.
                           PC-8801withCPM.
                                           ) コンピュータの物理的なものに関することを定義.
       SOURCE-COMPUTER.
                           PC-8801withCPM.
                                              DISPLAY、ACCEPTで、装置名を省略した時に、
       OBJECT-COMPUTER.
                                              CRTを指定することを定義。
       SPECIAL-NAMES.
                            CONSOLE IS CRT.
```

```
DATA DIVISION. オブジェクト・プログラムによって処理されるすべてのデータを、ここで定義する。
      WORKING-STORAGE SECTION. 使用する変数はすべて定義する.
      77
                                PIC 9(6) V9. 独立項目としている。01×PIC 9(6) V9. でもよい.
                                            - 小数点以上6桁,以下1桁を定義.
      01
          CRT-TITLE.
          03 FILLER
                                PIC X(80) VALUE SPACE.
          03 TITLE-A
                                PIC X(80) VALUE "1+2+3+...n = x".
          03
             FILLER
                                PIC X (80) VALUE SPALE.
             CRT-INPUT-TITLE.
                                                                   VALUEで各変数に
                                                                   初期値を与える.
              05 TITLE-B
                                PIC X (30) VALUE
                                "input n (n = 1...250)
                                                        -->000".
                               PIC X(50) VALUE SPACE.
PIC X(80) VALUE SPACE.
              05 FILLER
              05 ERR-COMMENT
             CRT-ANSWER-AREA.
                               PIC X(10). ~は上位の0を表示しない。
              05 COMMENT-1
                 INPUT-NOTE
              05
                                PIC X(2). / = は表示する桁で、編集項目である。
              05 COMMENT-2
                                PIC ZZZ, ZZ9.
              05 ANSWER
              05 CUR-SET
                                PIC X(160) - FILLER以外の変数を定義することで、
                                              カーソルをエリア最下部にセットする。
      01 CRT-INPUT-AREA-SET
                               REDEFINES CRT-TITLE.
          03 FILLER
                                PIC X(267).
          03 INPUT-DATA
                               PIC 9(3).
      PROCEDURE DIVISION. --- テータ処理部
          INITIAL-SET ***
          MOVE ZERO
                                    TO X.
          DISPLAY SPACE. 画面全体をクリア.
          MOVE SPACE
                                    TO CRT-ANSWER-AREA. 答えエリアをクリア.
      TITLEOUT-ACCEPT.
       A-DISPLAY CRT-TITLE. 初期画面表示。
       B→ DISPLAY CRT-INPUT-AREA-SET. ~~ そこにカーソルをセット.
       ◎ ACCEPT CRT-INPUT-AREA-SET. データ入力.
          CHECK DATA ***
          IF
             INPUT-DATA < 251
              THEN MOVE SPACE
                                     TO ERR-COMMENT
                   MOVE "1+2+3+..." TO COMMENT-1
                                                    答えエリアの表示内容のセット、
                   MOVE INPUT-DATA
                                     TO INPUT-NOTE
                                                    入力値が正しい時、
                   MOVE " ="
                                     TO COMMENT-2
              ELSE MOVE "INPUT ERROR !
                                            -> RETRY PLEASE
                                     TO ERR-COMMENT
                                                              入力値エラーの時
                   GO TO TITLEOUT-ACCEPT.
          COMPUTE ***
          ADD 1 INPUT-DATA
                                     TO X.
          MULTIPLY 0.5 BY X.
                                                    nまでの総和の計算、
          MULTIPLY X BY INPUT-DATA GIVING ANSWER.
        ① + DISPLAY CRT-TITLE. ……画面全体(今回は, 答えエリアに内容が入っている)を表示.
          STOP RUN.
A>
```

Figure-5.1.1 COBOL による "SAMPLE" のソース・プログラム.

CIS COBOLのソース・ファイル名のエクステンションは、任意のものでかまいません。

各種高級言語による同一主題ソフト開発例

ここでは n までの総和の計算を, ループを使わず,

 $((n + 1) \times 0.5) n = x$

という式で求めています。

スクリーンへの表示は、CRT 全体を各変数で分割して表示位置をセットしています。その変数と CRT の関係を次に示します (このような手法を用いずに、もっと簡単に表示できますが)。




Figure-5.1.2 CRT全体を各変数で分割した図

さて、次はこのソース・プログラム "SAMPLE.CBL" をコンパイルします。 コンパイルして、そのプログラムを実行するために必要な最低限の各ファイルを、STAT コマンドで示しておきます(もちろん CIS COBOL のパッケージに含まれています)。

```
A>B: STAT *. # /
Recs
       Bytes Ext Acc
                 3 R/W A: COBOL. COM .....コンパイラのルート・プログラム.
  272
         34k
   52
          7k
                 1 R/W A: COBOL. IO1
   91
         12k
                 1 R/W A: COBOL. 102
                                     コンバイラのオーバレイ・モジュール.
   52
          7k
                 1 R/W A: COBOL. 103
   25
          4k
                 1 R/W A: COBOL. 104
                 3 R/W A: RUN. COM ·····ランタイム・システム
  272
         34k
                 1 R/W A: SAMPLE. CBL ..... "SAMPLE"プログラムのソース・ファイル.
   20
          3k
Bytes Remaining On A: 140k
A>
```

Figure-5.1.3 CIS COBOL のコンパイルとプログラムの実行のために、最低限必要な各ファイル.

コンパイラの実行と、生成されたファイルの確認などの実行例を次に示します.

```
A>DIR SAMPLE.*/ --- コンパイル前の"SAMPLE"ファイルをすべてリストアウト
A: SAMPLE CBL .....ソース・ファイルのみ存在する.
A>COBOL SAMPLE.CBL / ソース・ファイル"SAMPLE.CBL"に対し、コンパイラを実行する。
** CIS COBOL V4.4 COPYRIGHT (C) 1978, 1981 MICRO FOCUS LTD
**COMPILING SAMPLE.CBL
** ERRORS=00000 DATA=00977 CODE=00303 DICT=00333:09126/09459 GSA FLAGS= OFF
エラーなしでコンパイル成功
A>DIR SAMPLE.*/ ……コンパイル終了後、すべての"SAMPLE"ファイルをリストアウト.
A: SAMPLE CBL : SAMPLE INT : SAMPLE LST .....INTJP/INELSTJP/INT
   ソース・ファイル
                中間コード・ファイル
                               リスト・ファイル.
A>B: STAT SAMPLE. INT / 中間コード・ファイルの容量を調べる
RECS BYTES EXT ACC
              1 R/W A: SAMPLE. INT ---- 2K/パイト長である.
         2K
BYTES REMAINING ON A: 131K
A>
```

Figure-5.1.4 CIS COBOL のコンパイラの実行と、生成されたファイルの確認。

コンパイルは成功して、2 Kバイトの中間コードのファイル "SAMPLE INT" と、リスト・ファイル "SAMPLE LST" が生成されています。

では、"SAMPLE" プログラムを実行してみましょう。中間コードのプログラムをランタイム・システム "RUN、COM" で実行します。

```
A>RUN SAMPLE.INT / ……コンパイルされた"SAMPLE"プログラムの実行、ランタイム・システムを起動して実行させる.
```

Figure-5.1.5 CIS COBOL で作成された "SAMPLE" プログラムの実行.

ランタイム・システムと、中間コード・ファイルがメモリ上にロードされると実行開始となり、スクリーン全体がクリアされて、次のように表示されます。

```
1+2+3+....n = x この位置にカーソルが戻る。
input n (n = 1...250) --><mark>図</mark>00/ ----- 251以上を入力したため、エラー・メッセージ INPUT ERROR! ----> RETRY PLEASE が出力されて、元の位置にカーソルが戻った。
```

各種高級言語による同一主題ソフト開発例

前のリストの"300"を"100"と書き換えて実行すると、次のようになりました。

```
      1+2+3+....n = x

      input n (n = 1...250) -->100 J ……適正な値を入力。

      1+2+3+....100 = 5,050 ……入力値と答えが出力されている。

      A> ……CP Mに戻った。
```

Figure-5.1.7 "SAMPLE" プログラムの実行②. 適正な入力値の例.

参考までに、コンパイル時に生成されたリスト・ファイルの "SAMPLE. LST" の一部を次に示しておきます。

** CIS	COBO	DL VA	1.4		S	AMPLE.C	BL		PAGE:	0001	
1	* C	s co	DBOL sample	e program	for	"Appli	catio	n CP/M"			
										0118	
										0118	
	IDE	MIF	ICATION DI	VISION.						0118	
	PRO	BRAM-	-ID.	SAMPLE						0118	
										0118	
	DATE	E-WR	ITTEN.	8/23/1	982					0118	
	DATI	E-CO	MPILED.	8/23/1	982					0118	
	*										
	ENVIRONMENT DIVISION.								0118		
	SOU	RCE-	COMPUTER.	PC-880	1wit	hCPM.				0118	
	OBJ	ECT-	COMPUTER.	PC-880	1wit	hCPM.				0118	
	SPE	CIAL	-NAMES.	CONSC	DLE I	S CRT.				0118	
	DAT	A DIV	VISION.							0118	
	The second second	SE STATE OF	-STORAGE S	ECTION.						0184	
	77			The second secon	PIC	9(6) 4	,			0184	
	*					,,,,,					·
		CRT	TITLE.							0188	0
			FILLER		PIC	V (80)	UALLE	CPACE			
			TITLE-A		PIC	V (80)	VALUE	#1+2+7+	n = x".	OIDD	-
		03	TITLE-H		FIL	*(80)	VHLUE	1+2+3+.	n = x	OIDB	3
	***		UTE ***								
			1 INPUT-D			TO X.				00B1	
			TIPLY 0.5							0006	
		MULT	TIPLY X	BY INPUT-	DATA	GIVING	ANSW	ER.		00D5	
		DISF	PLAY CRT-T	ITLE.						00E8	
										010B	
		STOR	RUN.							010B	
** CIS	COBO	DL V4	.4 REVISI	DN 1					URN AV/00	01/BK	
** COM	PILE	R COF	PYRIGHT (C	1978.19	81 M	ICRO FO	CUS L	TD			
									59 GSA FLAGS=	OFF	

Figure-5.1.8 コンパイル時に生成されたリスト・ファイルの一部をタイプアウト.

CIS COBOL のその他多くの機能の紹介は省略します.

5.2 FORTRAN

5.2.1 FORTRANについて

FORTRAN (FORmula TRANslator) は、科学技術計算用の言語であり、1958年に IBM が改訂版の FORTRAN II を発表し、そのコンパイラが作られてから一般に広く普及し始めました。その後、1962年に FORTRAN IVとそのコンパイラが発表され、これが現在の標準化された ANSI FORTRAN の基となっています。

日本の JIS FORTRAN の最高水準7000は、ANSI の FORTRAN に準じています。

FORTRAN は、なぜか日本では非常にもてはやされている言語であり、COBOL に次いで多く使われています。

プログラムの書き方は、BASIC 言語によく似ているので(BASIC が FORTRAN に似ているのであるが)、BASIC 言語の書ける人なら少しの学習で FORTRAN が書けるようになるでしょう。

5.2.2 Microsoft社 FORTRAN-80について

FORTRAN-80は、ほぼ、JIS FORTRANの水準7000を満たしていますが、いくつかの拡張機能と制約事項があり、それを次に示します。

FORTRAN JIS 水準7000の上に拡張された機能.

- (1) STOP 文, PAUSE 文に "STOP C" または "PAUSE C" とC が使用されるときに, C は 6 文字のASCII コードが使用できる.
- (2) READ 文もしくは WRITE 文の中に、ERR=およびEND=と書いて入出力時エラーが発生したとき、および入出力時のファイルが終了したときの分岐を書くことができる。
- (3) PEEK, POKE, INP およびOUT 機能が付け加えられている.
- (4) 文関数で添字のついた変数を使うことができる。
- (5) 整定数が使用できるところでは、16進数も使用できる。
- (6) 文字データの列(アポストロフィでくくられた文字)が nH の形の代わりに使用できる.
- (7) 文字データは、整定数としての式の中で使用することができる。
- (8) 継続行の数に制約はない。
- (9) 各種の型データを式の中、または代入文に用いることができる。また変換は自動的に行われる。

FORTRAN JIS 水準7000に対して次の制約があります。

- (1) 複素数型のデータが使用できない。
- (2) 宣言文は、つぎの順序になっていなければならない。
 - PROGRAM 文, SUBROUTINE 文, FUNCTION 文, BLOCK DATA 文
 - ●型宣言文, EXTERNAL 文, DIMENSION 文
 - COMMON 文
 - EQUIVALENCE 文
 - DATA 文
 - 文関数
- (3) データの型に応じてコンピュータのメモリを占める大きさが異なる。整数、実数、倍精度実数 および論理型に応じて必要なメモリの容量が異なる。
- (4) 代入文における符号および DO文の最初のコンマは、その文の開始行に現れなければならない。
- (5) 入出力並びの要素として、複数個のデータをかっこでくくった形は使用できない。

FORTRAN-80は、FORTRAN で書かれたソース・ファイル(ファイル名のエクステンションは"FOR")をコンパイルし、リロケータブル・オブジェクト・ファイル(マイクロソフト・リロケータブル・オブジェクト・フォーマット、エクステンションは"REL")を生成するコンパイラです。生成された RELファイルは、付属の LINK-80(リンク・ローダ)により、FORTRAN のライブラリとのリンク、それにアセンブラや他の言語による REL ファイルとのリンクを行うことができます。

5.2.3 FORTRAN-80による「SAMPLE」プログラムの作成

まず、ソース・プログラムを次に示します。

```
A>TYPE SAMPLE.FOR .... ファイル名のエクステンションは、"FOR"とする.
C
                                                          行の最初が"C"で始まる行は,
        FORTRAN-80 sample program for "Application CP/M"
                                                           コメントとなる.
C
C
      INTEGER N, NUMB, TEMP ····· 各変数の定義.
C
        ** Title out
                                        タイトルの出力
      WRITE (1, 100)
  100 FORMAT (1H , 15H1+2+3+...n = x/)
C
        ** Input message out, Key input and Check
   10 WRITE (1, 200)
                                             -->) 入力メッセージの出力.
  200 FORMAT (1H+, 27Hinput n (n = 1...250)
      READ (1, 300) N
  300 FORMAT (110)
                                         数値nの入力とそのチェック.
      IF (N.LT.1 .OR. N.GT.250) GO TO 10
```

```
C
        ** Compute
      NUMB = N
      TEMP = N
                                 nまでの総和の計算
   20 NUMB = NUMB - 1
      IF (NUMB .EQ. 0) GO TO 30
      TEMP = TEMP + NUMB
      GO TO 20
C
C
        ** Answer out
   30 WRITE (1, 400) N, TEMP
  400 FORMAT (1H , 10H1+2+3+...., 16, 3H = , 15//) 答えが表示されている.
      STOP
      END
A>
```

Figure-5.2.1 FORTRAN による "SAMPLE" プログラムのソース・ファイル.

ソース・プログラムをコンパイルして、FORTRAN のライブラリとリンクし、実行可能なオブジェクト・ファイルを生成するには、最低限、次に示すファイルが必要です(もちろん FORTRAN-80のパッケージに含まれています)。

```
A>B: STAT *. * /
Recs Bytes
             Ext Acc
              2 R/W A:F80.COM --- コンバイラ.
  213
         27k
                2 R/W A:FORLIB.REL … リロケータブル・オブジェクト形式の各種ライブラリ.
         26k
  207
                1 R/W A:LBO.COM ---- U>7.0-9.
   84
         11k
                1 R/W A: SAMPLE. FOR ..... "SAMPLE"プログラムのソース・ファイル.
    5
          1k
Bytes Remaining On A: 176k
```

Figure-5.2.2 FORTRAN-80のコンパイル→リンク→実行に必要な最低限の各ファイル

では、コンパイルの作業を始めましょう。各時点での DIR コマンドによる "SAMPLE" ファイル の確認をしながら、コンパイラの実行とリンク・ローダの実行例を次に示します。

```
A>DIR SAMPLE.*/
A: SAMPLE FOR ······ SAMPLE"ファイルは,ソース・ファイルのみ存在.

A>FBO SAMPLE, SAMPLE=SAMPLE / ···コンバイラの実行、標準的なコマンド・ラインであり、RELファイルと,PRNファイルをディスク上に生成する.

*MAIN

A>DIR SAMPLE.*/ ······ 生成されたファイルの確認.
```

```
A: SAMPLE FOR : SAMPLE PRN : SAMPLE
  ソース・ファイル
               リスト・ファイル リロケータブル・オブジェクト・ファイル
終了と同時にCP/Mに戻る。
A>LBO SAMPLE/E, SAMPLE/N / .....リンク・ローダの実行、標準的なコマンド・ラインであり、COMファイルガ
           ファイルをティスクにセーブする。
                                         ディスク上に生成され、終了後はCP Mに戻る.
生成される"COM"
Link-80 3.44 09-Dec-81 Copyright (c) 1981 Microsoft
     0103 1874 ( 6769)
24819 Bytes Free
[016F
      1B74
                  271
A>DIR SAMPLE.*! 生成されたファイルの確認.
A: SAMPLE FOR : SAMPLE PRN : SAMPLE
                                         REL : SAMPLE
                                                       COM
                                             実行可能な純マシン・コードのファイルが 生成されている.
A>B: STAT SAMPLE. COM / ..... "SAMPLE COM"O
                       容量の確認。
 RECS BYTES EXT ACC
          7K
               1 R/W A: SAMPLE. COM ----- 7Kバイト長である.
BYTES REMAINING ON A: 164K
```

Figure-5.2.3 FORTRAN-80によるコンパイラの実行,リンク・ローダの実行と生成されるファイルの確認.

でき上った "SAMPLE. COM" を実行してみましょう. FORTRAN-80はコンパイラなので、 "SAMPLE. COM" 単独で実行できます.

Figure-5.2.4 FORTRAN-80で作成された "SAMPLE" プログラムの実行.

参考までに、リスト・ファイルの "SAMPLE、PRN" の一部を次に示しておきます。

```
A>TYPE SAMPLE.PRN /

FORTRAN-80 Ver. 3.44 Copyright 1978-1981 (C) By Microsoft -- Bytes: 16966
Created: 10-Dec-81
1 C FORTRAN-80 sample program for "Application CP/M"
```

```
2
        C
3
        C
               INTEGER N, NUMB, TEMP
4
5
        C
        C
                 ** Title out
               WRITE (1, 100)
        00000
****
                 LXI
                         B, $$L
        0003'
                 JMP
                         $INIT
        0006'
                 LXI
                         D. 100L
****
        0009
                         H, [01 00 00 00]
                 LXI
****
        000C'
                 CALL
                          $W2
8
          100 FDRMAT (1H , 15H1+2+3+...n = x/)
****
        000F'
                 CALL
                          $ND
9
        C
10
                 ** Input message out, Key input and Check
11
            10 WRITE (1, 200)
****
        0012'
                 LXI
                         D, 200L
****
        0015'
                 LXI
                          H, [01 00 00 00]
****
        0018'
                 CALL
                         $W2
27
          400 FORMAT (1H , 10H1+2+3+..., 16, 3H = , 15//)
****
        009A'
                 LXI
                         B, TEMP
        009D'
****
                 LXI
                         D, N
****
        00A0'
                 LXI
                         H, [01 00 00 00]
        00A3'
****
                 MVI
                         A, 03
****
        00A5'
                 CALL
                         $10
        00A8'
                 CALL
****
                         $ND
28
               STOP
        OOAB'
****
                 CALL
                         SST
29
               END
****
        OOAE'
                 202020202020
****
        00B4'
                 01 00 00 00
Program Unit Length=00B8 (184) Bytes
Data Area Length=006C (108) Bytes
Subroutines Referenced:
$10
                          $INIT
                                                    $W2
$ND
                          $R2
                                                    $ST
Variables:
        0001"
                          NUMB
                                  0003"
                                                    TEMP
                                                            0005"
T:000002
                 0049"
                          T:010002
                                           004A"
Labels:
$$L
        0006'
                                  0007"
                          100L
                                                    10L
                                                            0012'
200L
         0020"
                          300L
                                  0044"
                                                    20L
                                                            009C,
30L
        0091'
                          400L
                                  004B"
1
A>
```

Figure-5.2.5 コンパイル時に生成されたリスト・ファイルの一部をタイプアウト.

FORTRAN-80のその他の多くの機能の紹介は省略します。

5.3 BASIC

5.3.1 BASICについて

BASIC は、もう言わずと知れた BASIC であり、パソコン=BASIC、世の中のコンピュータはすべて BASIC、と思い込んでしまっている人もいるくらいであり、それほど普及している言語です。

BASIC の名は、一説によると Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code に由来すると言われていますが、筆者個人的にはただ、「基礎の」とか「初歩の」といった意味での"basic"をとったものである方が"BASIC"らしいのではないかと思っています。

BASIC は、米国 Dartmouth 大学の J. G. Kemeny と、 T. E. Kurtz を中心に開発された、会話型のプログラミング言語であり、FORTRAN に非常によく似ています。一般に使われ始めたのは、1965年に GE235システムにインプリメントされてからであると言われています。

開発当初は、大型マシンの TSS で使用する目的であったのですが、マイクロコンピュータの驚異的な発達のおかげで、今では各家庭やオフィスのパーソナル・コンピュータで主に使用されており、言語の機能も、当初のスーパー・スーパー・セットと言えるほど拡張されています。

BASIC のコンパイラは、マイクロコンピュータ用のものが実現されており、BASIC も実務レベルで本格的に利用できるようになりました。コンパイラ型 BASIC については、本書3.4章でマイクロソフト社の"BASCOM"を、当項でデジタルリサーチ社の"CB-80"を取り上げています。

5.3.2 Digital Research社 CB-80について

(CB-80は Compiler System 社の製品であるが、1981年秋に同社は Digital Research 社と合併した)

CB-80は、アメリカでビジネス・ユースとして最も広く使用されている CBASIC (Digital Research 社. 事務用の中間コード・インタープリタ型 BASIC) とソース・ファイルのコンパチビリティを持った、BASIC コンパイラです。

CB-80は、CB-80コンパイラとライブラリ、それにリンク・ローダから構成され、BASIC 言語のソース・プログラムを、マシン・コードのリロケーブル・オブジェクト・モジュールにコンパイルします。生成されたリロケータブル・オブジェクト・モジュールは、リンク・ローダにより、CB-80のライブラリ・モジュールや、必要であれば他の言語から生成されたモジュールとの結合を行い、実行可能な1本のマシン・コードプログラムを生成します。

CB-80は、従来の BASIC にはない、数々の特徴を持っています。

- ラインNa.を一切必要としない。GOTO および GOSUB にはラベルを使用できる(ラインNa.を付けてもかまわないが)。
- ●従来、1行に記述しなければならなかったものが、複数行にわたって記述できる。よって、複数 行にわたる関数も自由に定義できる。
- ●リロケータブル・マクロ・アセンブラで使用するものと同じ機能を持つ "PUBLIC" (3.2, 3.3章参照) 宣言を、他のモジュールに対して行える。
- ●ファイルのランダム・アクセスの手続が簡単である.数値を文字列に変換する必要がない.
- %INCLUDE 文により、別のソース・ファイルを任意の場所に挿入しながらコンパイルを行うことができる。
- その他いくつかありますが省略.

などであり、何と言っても最大の利点は、アセンブラ言語を記述する感覚で、BASIC 言語を記述できるということでしょう。そのため、構造化プログラミングが格段に行いやすくなっています。

従来のラインNo付きの BASIC では、とても書けなかったり、書く気にはなれなかったプログラムでも、CB-80の記述法でなら可能となるものが多いと思われます。

注) 巻末の付録Bに、CBASIC、CB-80、MBASIC、それに BASCOM のステートメントおよび 関数の一覧表を載せてあります。参照下さい。

5.3.3 CB-80による「SAMPLE」プログラムの作成

まず、そのソース・プログラムを示します。ファイル名のエクステンションは、"BAS"がデフォールトとして指定されていますが、何であっても構いません。

ラインNo.が全くないのと、自由な書き方に注目、 A>TYPE SAMPLE. BASファイル名のエクステンションは何でもよいが、"BAS"がデフォールト名である。 ¥ CB-80 sample program for "Application CP/M" ¥ …… 行の"¥"あるいは"\"のあとは 無視される. INTEGER I, H, A ----FORTRAN風の整数宣言. ¥input message out ~~ このように自由にコメントを書く. PRINT "1+2+3+...n = x"PRINT ベルを使用できる。ラベルにピリオドを含めてもよい。 INP. MSGOUT: "input n (n = 1...250) INPUT -->" ; INPVAL (INPVAL<1) OR (INPVAL>250) IF GOTO INP. MSGOUT THEN "¥"あるいは"\"により,同一行に書か なければならないものを,このように複 ¥compute 数行に分けて書くことができる。 GOSUB CALC. SUB ·····ラベルでサブルーチンを呼んでいる. ¥out result PRINT

```
PRINT "1+2+3+...."; INPVAL; "= "; ANSX
STOP *program run end ***プログラムの実行の終わりはENDではなくSTOP.

**Calc subroutine
CALC.SUB: **ラベル
P= INPVAL+1
ANSX= P * 0.5 * INPVAL
RETURN

**List end.
A>
```

Figure-5.3.1 BASIC コンパイラ CB-80で書いた "SAMPLE" プログラムのソース・ファイル.

このソース・プログラムをコンパイルし、ランタイム・ライブラリをリンクして実行するには、CB-80のパッケージの中から、最低限次の各ファイルが必要です。それらをSTATコマンドで次に示します。

```
A>B: STAT *. # /
 Recs Bytes Ext Acc
                1 R/W A:CBBO.COM ----コンパイラのルート・プログラム
  41
         6k
  106
         14k
               1 R/W A: CBBO. OV1
  106
                1 R/W A: CBBO. DV2 コンバイラのオーバレイ.
         14k
  125
         16k
               1 R/W A: CBBO. DV3
  156
                2 R/W A: CBBO. IRL
                                    ··ランタイム·ライブラリ
         20k
                1 R/W A:LKBO.COM JYO.D-9.
1 R/W A:SAMPLE.BAS SAMPLE" OY-2-70754.
   55
          7k
          1k
Bytes Remaining On A: 163k
A>
```

Figure-5.3.2 CB-80のコンパイル→リンク→実行に必要な最低限の各ファイル

では、コンパイラを実行します。ソース・ファイル名のエクステンションが"BAS"の場合は、"BAS"を省略できますが、"BAS"以外の場合は、フルネームでソース・ファイル名を指定します。

```
A>DIR SAMPLE.*/ …… "SAMPLE"に関するファイルを関べる。
A: SAMPLE BAS ……ソース・ファイルのみ存在している。

A>CBBO SAMPLE[S]/ ……ソース・ファイル "SAMPLE, BAS"をコンパイル。 "[S]"により、RELファイル中にシンボル・ロケーション情報を含める。

CBBO Version 1.3 Serial No. 072-0000 Copyright (c) 1981 Digital Research, Inc. All rights reserved
```

```
コンバイラ実行中の各バスが表示され、リスト・ファイルがコンソールに出力される。
end of pass 1
end of pass 2
        005ch
    1 .
                      * CB-80 sample program for "Application CP/M"
    2:
        005ch
    3:
        005ch
    4:
        005ch
                      INTEGER I, H, A
    5:
        005ch
    6:
        005ch
                               ¥input message out
    7:
        005ch
                      PRINT
    8:
        005fh
                      PRINT
                               "1+2+3+...n = x"
    9:
        0065h INP.MSGOUT:
   10:
        0065h
                      INPUT
                               "input n (n = 1...250)
   11:
        0076h
                      IF
                               (INPVAL<1) DR (INPVAL>250)
   12:
        0097h
                                       THEN
                                               GOTO INP. MSGOUT
   13:
        009ah
   14:
        009ah
                               ¥compute
   15:
        009ah
                      GOSUB
                               CALC. SUB
        009dh
   16:
   17:
        009dh
                               ¥out result
   18:
        009dh
                      PRINT
   19:
        00a0h
                      PRINT
                               "1+2+3+...." ; INPVAL ; "= " ; ANSX
   20:
        00beh
   21:
        00beh
                               STOP
                                       ¥program run end
   22:
        00beh
   23:
        00c1h
   24:
        00c1h
                               *calc subroutine
   25:
        OOc1h CALC. SUB:
        00c1h
   26:
                               INPVAL+1
   27:
        00d3h
                               P * 0.5 * INPVAL
                      ANSX=
   28:
        00e8h
                               RETURN
   29:
        00ech
   30:
       OOech ¥List end.
end of compilation
no errors detected
code area size:
                   236
                              00ech
data area size:
                   24
                              0018h
common area size: 0
                              0000h
symbol table space remaining: 16423
A>コンパイル成功、エラーなし、
```

Figure-5.3.3 CB-80によるコンパイラの実行.

次はコンパイルにより生成されたリロケータブル・オブジェクト・ファイル "SAMPLE. REL" と、ランタイム・ライブラリ "CB-80. IRL" とのリンクを行います。必要ならば、他の言語や、アセンブラからのリロケータブル・オブジェクトとのリンクも自由に行うことができます。

```
A>DIR SAMPLE.* / ……コンパイルにより生成されたファイルの確認。

A: SAMPLE BAS: SAMPLE REL ソース・ファイル リロケータブル・オブジェクト・ファイル。

A>LKBO SAMPLE / ……リンク・ローダの実行、"SAMPLE、REL"と"CB80. IRL"をリンクする。
```

```
LKBO VERSION 1.3 SERIAL NO. 07245678 COPYRIGHT (C)
1982 DIGITAL RESEARCH, INC. ALL RIGHTS RESERVED
CODE SIZE:
               1680 (0100-177F)
COMMON SIZE:
            0000
DATA SIZE:
               01AC (17B0-192B)
SYMBOL TABLE SPACE REMAINING: 75D9
A>DIR SAMPLE. * / ----生成されたファイルの確認。
A: SAMPLE BAS : SAMPLE
                          REL : SAMPLE SYM : SAMPLE
                          シンボル・ロケーション・ファイル 実行可能な純マシン・コード・ファイル.
A>B:STAT SAMPLE.COM / ..... SAMPLE COM"の容量を調べる
RECS BYTES EXT ACC
         6K 1 R/W A: SAMPLE. COM ----- 6Kバイト長である.
BYTES REMAINING ON A: 152K
A>
```

Figure-5.3.4 "SAMPLE" ファイルの確認と、ランタイム・ライブラリとのリンク。

以上の手順で、実行可能なオブジェクト・ファイル "SAMPLE. COM" ができ上りました。 では、このプログラムを実行してみましょう.

```
A>SAMPLE / ……*SAMPLE"プログラムの実行.

1+2+3+....n = x
input n (n = 1...250) --> 500 / ……251以上で入力エラー,
input n (n = 1...250) --> 250 / ……今回は正しい入力値。

1+2+3+....250 = 31375 ……入力値と答えが表示されている。
A>
```

Figure-5.3.5 BASIC コンパイラ CB-80で作成された "SAMPLE" プログラムの実行.

参考までに、リンク・ローダの実行で生成されたシンボル・ロケーション・ファイルをタイプアウトして示します。この "SYM" ファイルは、デバッガの SIDや ZSID(3.1章参照)のシンボル入力用ファイルとして使用できます。

```
A>TYPE SAMPLE.SYM J ……シンボル・ロケーション・ファイルのタイプアウト.
16EB INP.MS 1914 INPVAL 1744 CALC.S 191C ANSX 1924 P
A>
```

Figure-5.3.6 リンク・ローダの実行により生成されたシンボル・ロケーション・ファイルをタイプアウト.

参考までに、PC-8801上のN-BASIC と PC-8801上のCP/M でのCB-80とを、簡単なプログラムを使って処理速度の比較を行ってみました。

プログラムは、変数Pを1から100まで変化させ、その2乗を求めて変数Xとし、それを何回か繰り返し、PとXを刻々とスクリーンに表示させる、という簡単なものです。

全く同一内容のこのプログラムをN-BASICと CB-80とで、実行したものを次に示します。

```
load "bench"/ ----- N-BASICでの"bench"プログラハをロード
Ok
list/ …..プログラムをリストアウト.
10 DEFINT P,L,Y,X
20 PRINT TIMES: PRINT
30 FOR P=1 TO 100
                                         CB-80と全く同一のプログラム.
                                         ただしインタープリタでの実行スピード向上の
ために、マルチ・ステートメントなどの配慮がし
40 FOR L=1 TO 100: Y=P/2: X=(Y+Y) *P: NEXT L
50 PRINT P; X; CHR$ (&HD);
                                         てある.
60 NEXT P
             復帰のみ行う
70 PRINT: PRINT TIMES
80 END
Ok
run/ ....
       00:00:22 … プログラムのスタート時刻
                             所要時間2分05秒
100 10000 次々と変化するPとXの値.
00:02:27 …..プログラムの終了時刻。
Ok
```

Figure-5.3.7 PC-8801の N-BASIC での実行.

```
A>TYPE BENCH.BAS / .....CB-80での"BENCH"プログラムのソース・ファイルをタイプアウト.

INTEGER P,L,Y,X

PRINT CHR$(1BH); "A" .....NECのCP/Mでの時刻表示のエスケープ・シーケンス.
PRINT
P=O: L=O: X=O
```

```
FOR
                        P=1 TO 100
                        FOR
                                 L=1 TO 100
                                         Y=P/2
                                         X=(Y+Y) *P
                                                          ¥SAME AS (P^2)
                        NEXT
                        PRINT
                                 P ; X ; CHR$ (ODH) ;
                NEXT
                                          復帰のみ行う
        PRINT
        PRINT
        PRINT
                CHR$(1BH) ; "A" 前出.
        STOP
A>
```

Figure-5.3.8 CB-80のソース・ファイル.

```
A>BENCHJ ......CB-80でコンパイルした"BENCH"プログラムの実行。

OO:11:32 ......プログラムのスタート時刻。

100 10000 ......次々と変化するPとXの値。

OO:11:3B ......プログラムの終了時刻。

OO:11:3B ......プログラムの終了時刻。

OO:11:3B ......CP/Mのリプートによる時刻表示。
A>
```

Figure-5.3.9 PC-8801+NEC CP/M での CB-80の実行.

CB-80の、その他の多くの機能の紹介は省略します。

5.4 PASCAL

5.4.1 PASCALについて

PASCAL は、1968~1970年に、チューリッヒの Niklaus Wirth によってスイスで作られました。 PASCAL という名は、フランスの数学者、Blaise Pascal(1623~1662)の名をとったもので、他の 多くの言語のように、語の頭文字を綴ったものではありません。

最初の PASCAL コンパイラは、1970年に Control Data 社の大型マシン6600システムにおいて実用化されています。

PASCAL は、本章の5.10に取り上げた ALGOL 60 がその母体であると言われ、文法などよく似ています(互いのソース・プログラムを比較参照してみて下さい). PL/I や COBOL のような煩雑

さがなく、BASIC や FORTRAN の欠点であるストラクチャード・プログラミング という点での不足を補った、最も学習しやすく使いやすい言語の1つです。

5.4.2 Digital Research社 Pascal / MT+について

(Pascal/MT+は, MT Microsystem 社の製品であるが, 同社は1981年秋に, Digital Research 社と合併した)

Pascal/MT+は、コンパイラやエディタなどの言語システム、それにビジネス・パッケージなどのデータ処理用のアプリケーションを書いたり、一方、計測システムや通信関係のリアル・タイム処理用アプリケーションを書いたり、それら双方の目的に使用できるコンパイラです。

Pascal/MT+は、ISO 標準(DPS/7185)のスーパーセット(ISO 標準を満足して、さらに拡張機能がある)であり、ROM 化も可能な純マシン・コードを出力します。よって、ユーザーにとってはあまり意味のない Pコードを出力する PAS CAL コンパラなどより、実行速度が $5 \sim 10$ 倍高速になります。

ISO 標準の拡張としては、モジュラー・コンパイル、255文字までの文字列操作、アセンブリ言語とのリンク、アドレスおよびサイズの関数、割り込み処理などがあります。

また、I/O ポートのコントロールが可能であり、かつ CP/M の BDOS を利用しないマシン・コードを生成することができ、ROM 化が可能なので、制御用プログラムとして機器に組み込むことができます。

また、開発ツールとして、コンパイラ、リンカ、シンボリック・デバッガ、逆アセンブラが含まれており、開発環境が非常に良い PASCAL システムであると言えます。

5.4.3 Pascal / MT+による「SAMPLE」プログラムの作成

まず、そのソース・プログラムを次に示します。

```
A>TYPE SAMPLE.SRC ----ファイル名のエクステンションは何でもよいが、"SRC"がテフォールト名である.
        (* Pascal/MT+ sample program for "Application CP/M" *)
                                (*~*)あるいは1~1の間ガコメントとなる。
program sample:
                                             (* program name *)
var n, numb, temp: integer;
                                             (* variable declaration *)
begin
   writeln:
                                             (* print title *)
   writeln ('1+2+3+...n = x');
      write ('input n (n = 1...250)
                                     -->'); (* print prompt message *)
     read (n)
                                             (* input n *)
   until (n > 0) and (n <= 250):
                                             (* range check *)
   writeln:
```

```
numb := n; temp := n; (* compute summation *)
while numb > 1 do
begin
    numb := numb - 1;
    temp := temp + numb
end;

writeln ('1+2+3+....', n, ' = ', temp) (* print result *)
end.……*."を忘れないように.
このプログラムは小文字で書いてあるが,大文字で書いても構わない(しかし小文字の方が美しい).
A>
```

Figure-5.4.1 Pascal / MT+で書いた「SAMPLE」プログラムのソース・ファイル.

ソース・ファイル名のエクステンションは何でも構いませんが、"SRC"がデフォールト名となっているので、"SRC"としておけば、コンパイルやリンクなどの実行時のコマンド・ラインで省略ができて便利です。

次に、Pascal/MT + のパッケージの中から、"SAMPLE" プログラムをコンパイル→リンク→実行するのに必要な最低限の各ファイルを、STAT コマンドで示しておきます。

```
A>B: STAT *. * /
       Bytes Ext Acc
 Recs
                3 R/W A:MTPLUS.COM --- コンパイラのルート・プログラム.
  278
         35k
  100
         13k
                1 R/W A:MTPLUS.000
  84
                1 R/W A:MTPLUS.001
         11k
  55
          7k
                1 R/W A:MTPLUS.002
                                    コンパイラのオーバレイ.
   59
          8k
                1 R/W A: MTPLUS. 003
  136
         17k
                2 R/W A: MTPLUS. 004
   61
          Bk
                1 R/W A:MTPLUS.005
                1 R/W A:MTPLUS.006 ---- アバッガ用のルーチンの1つ、ここでは特に必要ではない、
  46
          6k
   90
                1 R/W A:LINKMT.COM --- UVO . D-9.
         12k
                2 R/W A: PASLIB. ERL ランタイム・ライブラリ.
  190
         24k
                1 R/W A: SAMPLE. SRC .... FSAMPLE, DY-Z. 7771.
          1k
                2 R/W A:DISBOBO.COM 逆アセンブラ、ここでは特に必要ではない。
  145
         19k
Bytes Remaining On A: 80k
```

Figure-5.4.2 Pascal/MT+のコンパイル,リンクに必要な最低限の各ファイル.

では、ソース・ファイル "SAMPLE. SRC" のコンパイルから始めます。コンパイラの実行と、生成されたファイルの確認の実行例を次に示します。

```
A>DIR SAMPLE.* / ..... "SAMPLE"ファイルの確認
A: SAMPLE
           SRC 最初はソース・ファイルのみ存在。
A>MTPLUS SAMPLE $XPA / ……コンパイラの実行、スイッチ"$XPA"は、逆アセンブラのための
                        オブジェクト・コードと、リスト・ファイルを生成することを指示している。
Pascal /MT+
                  Release 5.5
(c) 1981 MT MicroSYSTEMS, Inc.
Disassembler records enabled
PRN file routed to disk: A
CP/M-80 version
Source lines:
Symbol Table Initialization
Available Memory: 6109
User Table Space: 2113
V5.5 Phase 1
Remaining Memory:
                  2085
V5.5 Phase 2
SAMPLE
Lines :
            25
Errors:
             0
Code :
            283
Pascal/MT+ 5.5 Compilation Complete
コンパイル成功、エラーなし、
A>DIR SAMPLE.*/____生成されたファイルの確認。
           SRC : SAMPLE PRN : SAMPLE
A: SAMPLE
    ソース・ファイル
                   リスト・ファイル リロケータブル・オブジェクト・ファイル
A>
```

Figure-5.4.3 Pascal / MT+のコンパラの実行と生成されたファイルの確認.

コンパイルは成功して、"SAMPLE. ERL"(ERL=Extended ReLocatable object code)が生成されています。"ERL" ファイルは、マイクロソフト社の "REL" ファイルの上位コンパチブルのリロケータブル・オブジェクト・ファイルで、Pascal./MT+で使用する逆アセンブラやデバッガのための情報まで含んでいます。

次の作業は、"SAMPLE. ERL" と "PASLIB. ERL" をリンクして、実行可能なオブジェクト・ファイルを生成するために、リンク・ローダを実行します。その実行例を次に示します。

```
A>LINKMT SAMPLE, PASLIB/S/W ) ……リンク・ローダの実行、スイッチ*/S"は、必要なライブラリのみを選択する
指示、**/W"はSIDやZSIDのための**SYM"ファイルを生成する指示。
Link/MT+ Release 5.5
Processing file- SAMPLE .ERL
```

```
Processing file- PASLIB .ERL
Undefined Symbols:
No Undefined Symbols
0051 (decimal) records written to .COM file
Total Data: 03C9H bytes
Total Code: 193AH bytes
Remaining : 5DB8H bytes
Link/MT+ Release 5.5 processing completed
リンク成功
A>DIR SAMPLE.*1 生成されたファイルの確認.
A: SAMPLE
         SRC : SAMPLE PRN : SAMPLE ERL : SAMPLE SYM
          COM
A: SAMPLE
                                        SID·ZSID用のシンボル・テーブル・ファイル.
 実行可能な純マシン・コードファイル、
A>B:STAT SAMPLE.COM / SAMPLE.COM"のファイル容量を調べる.
 Recs Bytes Ext Acc
               1 R/W A: SAMPLE. COM ---- 7K/パイト長である.
   51
         7k
Bytes Remaining On A: 67k
A>
```

Figure-5.4.4 リンク・ローダの実行。実行可能なオブジェクト・ファイルを生成する。

リンクも成功して、純マシン・コードの "COM" ファイルが生成されました。同時に、スイッチ "/W" により、SID、ZSID (シンボリック・インストラクション・デバッガ。3.1章参照) に入力するシンボル・テーブル・ファイルも生成されています。

```
A>TYPE SAMPLE.SYM / ……シンボル・テーブル・ファイルをタイプアウトする.

199E MOVERI 1981 MOVELE 19C0 FILLCH 1239 IORESU
1981 MOVE 1247 RESULTI 0C2B GET 0D54 PUT
1A38 SYSMEM 02BF INPUT 0382 DUTPUT 021F N
021D NUMB 021B TEMP
```

Figure-5.4.5 牛成された、SID、ZSID 用の "SYM" ファイルのタイプアウト、

では、でき上ったサンプル・プログラムを実行してみましょう。

```
A>SAMPLE J …… SAMPLE プログラムの実行、

1+2+3+....n = x
input n (n = 1...250) -->400 J … 251以上の入力値エラー。
input n (n = 1...250) -->150 J … 今回は正しい値。

1+2+3+....150 = 11325 … 入力値と答えが出力されている。

A>
```

Figure-5.4.6 Pascal/MT+で作成された "SAMPLE" プログラムの実行.

参考までに、Pascal/MT+の多くの機能の内の1つである "逆アセンブラ" を実行してみましょう。このユーティリティ・プログラムは、コンパイルにより生成された "ERL" と "PRN" ファイルから、アセンブリ言語のソース・プログラムを作成します。



Figure-5.4.7 pascal/MT+のユーティリティ・プログラムの10 "逆アセンブラ" の実行.

作成されたアセンブリ言語のソース・プログラム "DISASM. LST" の一部を次にタイプアウトして示します.

```
A>TYPE DISASM.LST /
Pascal/MT+ Release 5.5 Copyright (c) 1981 by MT MicroSYSTEMS Page #
Disassembly of: SAMPLE
Stmt Nest
             Source Statement / Symbolic Object Code
       TEMP
                EQU
                        0000
      NUMB
               EQU
                       0002
                EQU
       N
                       0004
         0
                      (* Pascal/MT+ sample program for "Application CP/M" *)
```

```
3
         0
                                                              (* program name *)
0000
                 DB
                         00,00,00,00,00,00,00,00
0008
                 DB
                         00,00,00,00,00,00,00
0010
                 JMF
   5
         0
   6
         0
               var n, numb, temp: integer;
                                                              (* variable declaration *)
   7
   8
         1
               begin
0013
                 LHLD
                         0006
0016
                 SPHL
0017
                 CALL
                         0000
0112
                 CALL
                         OOFC'
  25
0115
                 CALL
                         00A7'
0118
                 CALL
                         0000
External reference chain aWIN
                                   --> 0113
External reference chain ORIN
                                  --> 007F
External reference chain aCRL
                                   --> 0116
External reference chain @GTI
                                  --> 00BF
External reference chain OLEI
                                   -->
                                       0095
External reference chain aSFB
                                   --> OODE
External reference chain @DWD
                                   --> 0110
External reference chain @INI
                                   --> 0018
External reference chain aWRS
                                   --> 0109
External reference chain OHLT
                                   --> 0119
External reference chain OUTPUT
                                   --> OODA
External reference chain INPUT
                                   --> 0078
```

Figure-5.4.8 "逆アセンブラ"で作成された、アセンブリ・ソース・プログラムのタイプアウトの一部.

Pascal/MT+の、その他の多くの機能の紹介は省略します。

5.5 PL/I

5.5.1 PL/Iについて

PL/I (Programming Language One) は、1965年に IBM から、まずその仕様書 System 360 Operating System PL/I Language Specification が一般に公表されました。

1966年には、その仕様に基づき、最初のコンパイラがイギリスの IBM Hursleay 研究所で作られ、 以後、何度か機能の拡張が行われ今日に至っています。

PL/Iは、それが計画された当初の目的通り、COBOL の持つ事務処理能力と FORTRAN や ALGOL

の持つ数学的な処理能力を合わせ持ち、かつ、アセンブラ・レベルの処理をも可能にした、非常に広い分野に適合できるプログラミング言語です。PL/Iは、構造化プログラミング言語であり、そのプログラムは、読み易くて書き易いという特徴があり、今日のプログラミング言語の中でも重要な位置を占めています。

5.5.2 Digital Research社 PL/I-80について

PL/I-80 は、CP/Mの開発者でデジタルリサーチ社の社長である Dr. Gary Kildall 自らが、情熱を持って作りあげたコンパイラです。

PL/I は非常に大きなシステムであり、ミニコンピュータにとっても大き過ぎ、そのフルセットは実現が困難です。よって、ANSI は、PL/I サブセット G を設定しており、DEC、Data General、Wang などのミニコンピュータでは、この仕様に準拠した PL/I を提供しています。 当 PL/I-80 も同じくサブセット G に準拠しており、これは他のサブセット G およびフルセットの PL/I に対して、アッパー・コンパチブルです。

PL/I-80 の特徴を列記すると、

- ●事務計算のための15桁10進計算. 高速な科学技術計算のための固定および浮動 2 進データ形式, それに配列とポインタ変数.
- ●文字列とビット列操作.
- •シーケンシャルおよびランダム・ファイルをサポート.
- ●LINK によるオーバレイ.

などがサポートされており、コンパイルにより、マイクロソフト・フォーマットのリロケータブル・オブジェクト・モジュールを生成します。よって、他の言語で作られたライブラリ・モジュールとの結合が可能です。

4.2章で取り上げた8080→8086トランスレータ "XLT86" は、このPL/I-80 によって書かれています。

5.5.3 PL/I-80による「SAMPLE」プログラムの作成

まず、PL/I-80 による "SAMPLE" プログラムのソース・ファイルを示します。ファイル名のエクステンションは、必ず "PLI" でなければなりません。

A>TYPE SAMPLE.PLIソース・ファイル名のエクステンションは"PLI"でなければならない.

/* PL/I-80 sample program for "Application CP/M" */
/*~*/の間がコメントとなる。
sample:このプログラムを"sample"とする。

```
proc options(main); ……プログラムの開始.
       dcl
                                                             各変数の定義
                (n, numb) fixed decimal(4), ----4桁の10進固定小数点.
               temp fixed decimal(6);
                                         ----6桁の10進固定小数点
        /# title out #/
               put skip list('1+2+3+...n = x'): ----復帰・改行とタイトルの出力.
               put skip; ·····復帰·改行.
        /* input message out and key input */
        keyinp:
               put list('input n (n = 1...250) -->'); ---- 入力メッセージ出力.
               get list (n); ----数値の入力.
                if (n<1) ! (n>250)
                        then go to keyinp; 入力值の判定
                        else
        /# compute #/
               temp = 0;
                        do numb = 1 to n;
                                            nまでの総和の計算.
                        temp = temp + numb;
                end;
        /* answer out */
               put skip list('1+2+3+....',n,'=',temp); — 答えの出力.
end sample:
A>
```

Figure-5.5.1 PL/I-80 による "SAMPLE" プログラムのソース・ファイル.

次に、PL/I-80 のパッケージの中から、"SAMPLE"プログラムを開発するのに最低限必要な各ファイルを示しておきます。

```
A>B: STAT *. */
Recs Bytes Ext Acc
  60
         RL
               1 R/W A:PLI.COM ....PL/コンパイラのルート・プログラム
  142
                2 R/W A:PLIO. DVL
         18k
              2 R/W A:PLI1.OVL コンパイラのオーパレイ.
 254
         32k
  247
         31k
              2 R/W A:PLI2.OVL
               1 R/W ALLINK. COM ...... UDO . D-9.
  122
         16k
               3 R/W AIPLILIB. IRL .....ランタイム・ライブラリ、
  347
         44k
               1 R/W A: SAMPLE. PLI ..... "SAMPLE"プログラムのソース・ファイル.
         1k
Bytes Remaining On A: 91k
A>
```

Figure-5.5.2 PL/I-80 による "SAMPLE" プログラムの開発に、最低限必要な各ファイル。

では、コンパイルの作業から始めます。コンパイラの実行と生成されたファイルの確認の実行例を 次に示します。

```
A>DIR SAMPLE.*/ ……最初の"SAMPLE"ファイルの確認。
A: SAMPLE PLI ----ソース・ファイルのみ存在.
A>PLI SAMPLE $DI/ .....コンパイラの実行、アセンブリ・ソース・コードに展開した"PRN"ファイルを
                   ディスクにセーブするためのスイッチ($DI)を付けた.
  NO ERROR(S) IN PASS 1
  NO ERROR(S) IN PASS 2
コンパイル成功、エラーなし、
A>DIR SAMPLE.* J ---- 生成されたファイルの確認.
A: SAMPLE
          PLI : SAMPLE PRN : SAMPLE
                                        REL
 ソース・ファイル
                     生成された
                   リスト・ファイル
A>
                                リロケータブル・オブジェクト・ファイル
```

Figure-5.5.3 PL/I-80 によるコンパイラの実行と生成されたファイルの確認.

コンパイルは成功して、"REL" リロケータブル・オブジェクト・コードと、コンパイル時のコマンド・ラインに付けた "\$DI" スイッチにより、アセンブリ言語に展開された "PRN" ファイルが生成されました。

次は、リンク・ローダで、"SAMPLE. REL"に、各種ランタイム・ライブラリ(PLILIB. IRL)をリンクして、実行可能な1本のファイルにする作業です。ここで使用するリンク・ローダは、PL/I-80のパッケージに含まれている、デジタルリサーチ社のリンク・ローダです。その実行例を次に示します。

```
A>LINK SAMPLE / ----リンク・ローダの実行.
LINK 1.3
PLILIB ROST
                SAMPLE
                         0100
                                 /SYSIN/
                                          1EE3
                                                  /SYSPRI/ 1F08 ·····シンボル・テーブル
                                                                  が出力される.
ABSOLUTE
             0000
CODE SIZE
             1DBA (0100-1E89)
DATA SIZE
             0222 (1F5E-217F)
COMMON SIZE
             00D4 (1E8A-1F5D)
USE FACTOR
               EO
リンク成功.
A>DIR SAMPLE.*/ ----生成されたファイルの確認。
A: SAMPLE
           PLI : SAMPLE PRN : SAMPLE
                                           REL : SAMPLE
                                                           COM
A: SAMPLE SYM
生成されたシンボル・
テーブル・ファイル
                                                  生成された実行可能な
                                                 純マシン・コード・ファイル、
A>B: STAT SAMPLE. COM / SAMPLE. COM"のファイルの容量を調べる。
```

```
Recs Bytes Ext Acc
65 9k 1 R/W A:SAMPLE.COM WKパイト長である。
Bytes Remaining On A: 76k
A>
```

Figure-5.5.4 コンパイルにより生成された "SAMPLE. REL" とランタイム・ライブラリとのリンク.

最終目的である実行可能な1本の純マシン・コードのオブジェクト・ファイルができ上りました。同時に、SIDや ZSID (3.1章参照) に入力可能なシンボル・テーブル・ファイルも作られています。では、でき上った "SAMPLE" プログラムを実行してみましょう。

```
A>SAMPLE J ...... "SAMPLE"プログラムの実行.

1+2+3+....n = x
input n (n = 1...250) -->300 J ......入力値のエラー,
input n (n = 1...250) -->200 J ......今回は正しい値を入力.

1+2+3+.... 200 = 20100 ......入力値と答えが出力された。
End of Execution ......PL/Iのシステムによる出力.
A>
```

Figure-5.5.5 PL/I-80 で作成された "SAMPLE" プログラムの実行.

次に参考までに、コンパイル時に生成されたリスト・ファイル "SAMPLE. PRN" の一部を示しておきます。PL/Iのソース・プログラムが、アセンブリ言語に展開されています。

```
A>TYPE SAMPLE.PRN /
PL/I-BO V1.3 COMPILATION OF: SAMPLE
                              コンパイル時のDおよびIスイッチの機能の
D: Disk Print
                             説明文が出力されている.
I: Interlist Source and Code
  NO ERROR(S) IN PASS 1
   NO ERROR(S) IN PASS 2
PL/I-80 V1.3 COMPILATION OF: SAMPLE
      0000 /* PL/I-80 sample program for "Application CP/M" */
      0000
   3 a 0000 sample:
       0000
                 LXI B,0200
       0003
                 CALL ?START
   4 a 0006
                proc options (main);
   5 c 0006
                dcl
```

```
6 c 0006
                     (n.numb) fixed decimal (4),
  7
    C
       0006
                     temp fixed decimal (6);
      0006
  8 c
  9 c
      0006
                /* title out */
 10 € 0006
                     put skip list('1+2+3+...n = x');
       0006
                  LXI D,0252
                  LXI B,0000
       0009
       2000
                  CALL ?SYSPR
       0154
                   MUI
                        A. 09
       0156
                   MVI
                        B. 00
       0158
                   CALL ?QDCOP
       015B
                   CALL ?PNVOP
       015E
                   CALL ?QIOOP
       011A
                   ==== 0161
  29 c 0161
  30 a 0161 end sample;
                   CALL ?STOPX
       0161
CODE SIZE = 0164
DATA AREA = 004C
FREE SYMS = 0289
    COMPILATION
END
A>
```

Figure-5.5.6 コンパイル時に生成されたリスト・ファイルの一部をタイプアウト.

5.6 PL/M

5.6.1 PL/Mについて

PL/Mは、インテル社が1974年に発表した、8008および8080用のコンパイラであり、特にマイクロコンピュータのソフトウェアの開発に適するように、シンプルに作られたプログラミング言語です。

CP/M の開発者で、デジタルリサーチ社の社長である Dr. Gary Kildall も、当時インテル社のコンサルタントとして、PL/M の開発を行いました。

PL/Mは、最初は FORTRAN で書かれ、その後アセンブラで書き直され、さらにその後、PL/M 自身によって書き直されて現在に至っています。

PL/M は、PL/I に似た構造化プログラミング言語であり、マイクロプロセッサのきめ細かなコントロールがアセンブラに近いレベルで可能なマイクロコンピュータ・システムに密着した高級言語です。システムの記述が可能で、マイクロコンピュータの機能を十分に活用できる高級言語は、このPL/M と FORTH だけとも言われています。また、CP/M のいくつかの部分は、PL/M によって書かれています(version 2.0 になって、アセンブラで書き直された部分もあるが)。

5.6.2 Systems Consultants社 PLMXについて

PLMX は、インテル社の PL/M とコンパチブルのプログラミング言語であり、PL/M がインテル社の ISIS-II オペレーティング・システム専用であるのに対し、PLMX は、CP/M 上のPL/M と言っても良いでしょう。PLMX のマニュアルは、言語マニュアルが付属しておらず、そのユーザーズ・ガイドの中には、「PL/M に関しては、インテル社の『PL/M-80 Programming Manual(ドキュメント $No.98-268\,B$)を参照してくれ」と書かれているのがおもしろいところです。

PLMX コンパイラは、PL/M のソース・ファイルをコンパイルして、アセンブリ言語のソース・ファイルを出力します。よって、当コンパイラは、PL/M ソース・ファイルからアセンブリ言語のソース・ファイルへの "トランスレータ" と言ってもよいでしょう。出力されたアセンブリ言語のソース・ファイルの形式は、マイクロソフト社の MACRO-80(3.3章参照)に準じており、もちろんそのままでアセンブルすることができますが、必要とあらば、そのソース・ファイルをエディタを使って、自由に書き替えて使用することもできます。

PLMX は、CP/M上で実行するプログラムを開発する場合に便利なように、CP/Mのシステム・コールとリンクした、ディスク・アクセスを含む I/O ユーティリティ・ライブラリを、エクスターナル(外部)・プロシジャとして用意しています。

5.6.3 PLMXによる「SAMPLE」プログラムの作成

まず、PL/M によるソース・プログラムを示します。

```
A>TYPE SAMPLE.SRC ……ファイル名のエクステンションは何でもよいが.
                    "SRC"ガアフォールト名に指定されている.
/* PLMX (PL/M) sample program for "Application CP/M" */……/*~*/の間ガコメントとなる.
sample:
do:
                                  /* setting buffer */
    declare
            bufptr
                    address;
    declare
            status
                    address:
    declare
            count
                    address:
    declare
            buf1ptr address;
    declare
            temp
                    address;
    declare
            numb
                    address;
                       byte data ('1+2+3+...n = x');
            mssq1 (15)
    declare
                                                             -->・) 各種データの定義
                             data ('INPUT n (n = 1...250)
    declare
            mssg2(28)
                       byte
                             data ('1+2+3+....');
            mssg3(10)
                       byte
    declare
                       byte
                             data (' = ');
    declare
             mssg4 (3)
                             data (Odh, Oah);
    declare
             crlf
                  (2)
                       byte
    declare
             buff1(10)
                       byte;
    declare
             buff2(20)
                       address:
/# system call procedure */
```

```
read:
  procedure
                (function, buffer, count, actual, status) external; (function, buffer, count, actual, status) address;
    declare
  end read:
                                                                                 行入力、行出力のライブ
                                                                                 ラリを使用する手続き.
  write:
  procedure (function, buffer, count, status) external;
    declare (function, buffer, count, status) address;
  end write;
/# PL/M library call procedure #/
  procedure (buffer) address external; ASCII文字→16Ditバイナリ変換のライブラリ を使用する手続き.
  end numin:
  nmout:
  procedure (value, base, lc, buffadr, width) external; 16bit/イナリーASCII文字
    declare (value, buffadr) address;
declare (base, lc, width) byte;
                                                                       変換のライブラリを使用す
                                                                       る手続き、
  end nmout;
/# main routine #/
    call write (0, .crlf, 2, .status); /# print message #/
    call write (0, .mssg1, 15, .status);
     call write (0, .crlf, 2, .status);
    call write (0, .mssg2, 28, .status);
                                                             /* read number */
    call read (0, .buff1, 10, .count, .status); /#
                                                                 read */
        bufiptr = .buff1;
                                                             /# set buffer pointer #/
        numb = numin (.buflptr);
                                                             /# convert to binary #/
    do while numb > 250;
        call write (0, .mssg2, 28, .status);
        call read (0, .buff1, 10, .count, .status);
buf1ptr = .buff1;
            numb = numin (.buf1ptr);
                                                                                               メインル
    end:
    call write (0, .crlf, 2, .status);
call write (0, .crlf, 2, .status); /*
call write (0, .mssg3, 10, .status); /*
call nmout (numb, 10, '', .buff2, 4); /*
call write (0, .buff2, 4, .status); /*
call write (0, .mssg4, 3, .status); /*
                                                       /# again
                                                                         */
                                                     /* print message */
                                                            binary to ascii #/
                                                            write number
                                                      /* print '=' */
        temp = numb;
                                                       /# caliculate #/
           do while numb >= 1;
              numb = numb - 1;
               temp = temp + numb:
                                                      /# answer = temp */
           end;
     call nmout (temp, 10, ' ', .buff2(4), 7); /* binary to ascii */
    call write (0, .buff2(4), 7,.status); /* write on console */
call write (0, .crlf, 2, .status); /* crlf at finish */
end sample:
A>
```

Figure-5.6.1 PL/M による "SAMPLE" プログラムのソース・ファイル.

ソース・ファイル名のエクステンションは何でも構いませんが、 "SRC" がデフォールトとして指定されていますので、 "SRC" としておく方が何かと便利です。

次に、PLMX のパッケージの中から "SAMPLE" プログラムを作成するために必要な最低限の各ファイルを示しておきます。

```
A>B: STAT *. *!
        Bytes Ext Acc
 Recs
                1 R/W A: PLMX. COM ..... コンパイラのルート・プログラム.
   52
  155
                  2 R/O A: CODA. PLM
  158
          20k
                  2 R/O A: FNLCG. PLM
  158
          20k
                  2 R/O A: PARSER. PLM
                1 R/O A:PLMLEX.PLM
1 R/O A:IATABLE.FOR ("SAMPLE"プログラムでは使用されないものもある)
   41
          6k
   13
          2k
   85
                 1 R/O A: IETABLE.FOR
                 1 R/O A: IHTABLE.FOR
    5
          1k
          11k 1 R/W A:LBO.COM ----リンク・ローダ.
   84
                 2 R/W A: MBO. COM ----マクロ・アセンブラ.
  157
          20k
          7k 1 R/W A:IOLIB.REL 4k 1 R/W A:RLIB.REL 3k 1 R/W A:SAMPLE.SRC *** SAMPLE"のソース・ファイル.
   53
   29
   22
Bytes Remaining On A: 109k
A>.
```

Figure-5.6.2 PLMX による "SAMPLE" プログラム開発に必要な最低限のファイル

では、コンパイルの作業から始めます。コンパイラの実行と生成されたファイルの確認の実行例を 次に示します

```
A>DIR SAMPLE.* / ……最初の"SAMPLE"ファイルの確認。
A: SAMPLE SRC ----ソース・ファイルのみ存在、
A>PLMX SAMPLE ; M+C+ / コンパイラの実行、スイッチ、M+"は,当モジュールをメイン・モジュールに指定する、"C+"は,コンパイル・リストをコンソールに出力させる.
PLMX COMPILER VERSION 2.4
COPYRIGHT (C) 1980, SYSTEMS CONSULTANTS, INC.
        TITLE SAMPL
        NAME ('SAMPL')
SAMPL::
                       コンソールに出力されたコンパイル・リスト、
        EXTRN INITA
PUBLIC AAAABa, AAAAAa
GAAAAA:
        LXI H. $+6
        JMP INITO
AAAABa:
;/* PLMX (PL/M) sample program for "Application CP/M" */
```




Figure-5.6.3 PLMX によるコンパイラの実行と生成されたファイルの確認.

ソース・ファイル "SAMPLE. SRC" のコンパイルは成功して、アセンブリ言語(マイクロソフト社の MACRO-80 形式)のソース・ファイルが生成されました。このことを「アセンブリ言語のソース・ファイルに展開された」とも表現します。

生成されたアセンブリ言語のソース・ファイル "SAMPLE. MAC" ("MAC" は、MACRO-80 のソース・ファイルに付けるエクステンション) を見てみましょう。その一部を次に示します。

```
A>TYPE SAMPLE. MAC / ----展開されたソース・ファイルをタイプアウト
        TITLE SAMPL
        NAME ('SAMPL')
SAMPL::
        EXTRN INITO
PUBLIC AAAABa, AAAAAa
AAAAAa:
        LXI H. $+6
        JMP INITO
AAAABa:
;/* PLMX (PL/M) sample program for "Application CP/M" */
                                                            各種定義・宣言・手続きの部分
                                                              こら辺のものはコメント扱い
                                                            になっている.
             (value, buffadr)
                                address;
     declare
              (base, 1c, width) byte;
   end nmout;
     main routine
     call write (0, .crlf, 2, .status); /* print message */
G0023:
G0020:
                                                             メインルーチン部
B001A:
G0013:
        LXI B. OH
        PUSH B
```

```
LXI B. AOOOF
        PUSH B
        LXI B, 02H
        PUSH B
        LXI D, A0002
        POP B
        CALL WRITE
     call write (0, .mssg1, 15, .status);
        LXI B. OH
        PUSH B
        LXI B, A0007
        PUSH B
        LXI B, OFH
        PUSH B
        LXI D, A0002
        POP B
        CALL WRITE
     call write (0, .crlf, 2, .status);
        LXI B, OH
T002A:
        DS 02H
T002B:
        DS O1H
T0033:
        DS 02H
        END AAAAA
```

Figure-5.6.4 コンパイルにより生成されたアセンブリ言語のソース・ファイルのタイプアウト.

このソース・ファイルは、このままでアセンブルすることができる状態のものですが、特にアセンブリ言語のレベルで手を入れたいことがあれば、エディタを使ってこのソース・ファイルを自由に書き替えることができます。

次は、このソース・ファイルのアセンブルです。このままのソース・ファイル "SAMPLE。MAC" をMACRO-80 を使ってアセンブルし、それによって生成されるファイルを確認する例を示します。

```
A>MBO SAMPLE, SAMPLE=SAMPLE / MACRO-80によるアセンブルの実行.
No Fatal error(s)
アセンブル終了. エラーなし.
A>DIR SAMPLE. * / 生成されたファイルの確認。
A: SAMPLE
           SRC : SAMPLE
                         MAC : SAMPLE
                                       PRN : SAMPLE
                                                      REL
PL/Mのソース・ファイル.
                 アセンブリ言語の
                                生成された
A>
                  ソース・ファイル
                                リスト・ファイル
                                             リロケータブル・オブジェクト・ファイル、
```

Figure-5.6.5 コンパイルにより生成されたアセンブリ・ソース・ファイルを、MACRO-80 によりアセンブルする。

アセンブルが終了し、リロケータブル・オブジェクト・ファイル ("REL" ファイル) とリスト・ファイル ("PRN" ファイル) が生成されています。

注) MACRO-80 と, LINK-80 については, 3.3章で取り上げていますので参照して下さい。

いよいよ次は最終ステップのリンク作業です.

PL/M のソース・プログラムの前半部に、外部ライブラリ・ルーチンを使用するための手続き文がありますが、そのライブラリを含む 2 つのオブジェクト・ファイル "RLIB. REL" と "IOLIB. REL" を、メインルーチンの "SAMPLE. REL" にリンクします。

その実行例と生成されたファイルの確認を次に示します.

これらをリンクして、 "SAMPLE"というファイル名の"COM"ファイルを作成する。 - リンク作業終了と同時にCP/Mに戻る。 - "COM"ファイルを作成。 メイン・モジュール ライブラリ1 ライブラリ2 A>L80 SAMPLE, RLIB, IOLIB/S, SAMPLE/E/N) LINK-80 3.44 09-DEC-81 COPYRIGHT (C) 1981 MICROSOFT %MULT. DEF. GLOBAL BP670 このエラー・メッセージは、BP67@が、RLIBとIOLIBの双方に存在する ためのマルチ・ディファイン・エラー. 無視してよい. DATA 0103 OBSA < 2643> 「-11ページ(256/パイト×11)の純マシン・コードガできた。 29308 BYTES FREE C0146 0B56 113 リンク終了 A>DIR SAMPLE.*/ 生成されたファイルの確認。 A: SAMPLE SRC : SAMPLE MAC : SAMPLE PRN : SAMPLE REL A: SAMPLE COM 実行可能な純マシン・コード・ファイル A>B:STAT SAMPLE.COM / "SAMPLE.COM"のファイル容量を調べる。 RECS BYTES EXT ACC 3K 1 R/W A: SAMPLE. COM ---- 3K/パイト長である. (本章の言語の中では、Rgy FORTHに次いでコンパクトである) BYTES REMAINING ON A: 72K A>

Figure-5.6.6 アセンブルにより生成されたメイン・モジュールとライブラリ・モジュールとのリンク.

最終目的である実行可能な純マシン・コードのファイルができ上りました。サイズは3Kバイトで、他の言語に比べるとかなりコンパクトであり、本章の中では、Rgy FORTHに次いで小さいものです。では、でき上った "SAMPLE" プログラムを実行してみます。

```
A>SAMPLE J …… SAMPLE"プログラムの実行、

1+2+3+...n = x
INPUT n (n = 1...250) -->260 J …… 251以上の入力値エラー、
INPUT n (n = 1...250) -->100 J …… 再度正しい値を入力。

1+2+3+... 100 = 5050 入力値と答えが出力されている。

A>
```

Figure-5.6.7 PLMX (PL/M) で作成された "SAMPLE" プログラムの実行例.

参考までに、MACRO-80 でのアセンブル時に生成された、リスト・ファイル "SAMPLE. PRN" をタイプアウトして、その一部を示しておきます。

```
A>IYPE SAMPLE.PRN / Pセンブルにより生成された"PRN"ファイルのタイプアウト.
SAMPL
       MACRO-80 3.44 09-Dec-81
                                       PAGE
                                      TITLE SAMPL
        "は相対アドレスを表す.
                                       NAME ('SAMPL')
 0000
                                       EXTRN INITO
                               PUBLIC AAAABa, AAAAAa
 00000
                               AAAAAA:
 0000
         21 0006'
                                       LXI H, $+6
 0003
         C3 0000*
                                       JMP INITO
 0006
                               AAAABa:
            "×"は外部参照を表す.
                               ;/* PLMX (PL/M) sample program for "Application CP/M" */
                               ;/* main routine
                                    call write (0, .crlf, 2, .status); /# print message #/
  0006
                               G0023:
  0006
                               G00201
  0006
                               G001A:
  0006
                               G0013:
  0006
         01 0000
                                       LXI B, OH
  0009
          C5
                                       PUSH B
  000A
         01 0105
                                       LXI B, AOOOF
  000D'
         C5
                                       PUSH B
  000E
          01 0002
                                       LXI B, O2H
  0011'
          C5
                                       PUSH B
  0012
         11 0002"
                                       LXI D, A0002
  0015
         C1
                                       POP B
  0016
          CD 0000*
                                       CALL WRITE
                                    call write (0, .mssg1, 15, .status);
  0019
         01 0000
                                       LXI B, OH
```

Figure-5.6.8 M80 によるアセンブルで生成された PRN ファイルのタイプアウト.

PLMX の、その他の多くの機能の紹介は省略します。

5.7 C

5.7.1 Cについて

Cは、1971年に稼動を始めた UNIX オペレーティング・システムで使用するメインの言語として開発されました。

"UNIX" というのは、ベル研究所の Dennis Ritchie らによって設計され、当初は、DEC のPDP-11 上にインプリメントされた OS であり、これからの16ビット、32ビットコンピュータの共通 OS の1つとして、注目され広まりつつあります(注:UNIX は、CP/M や MS-DOS の延長線に位置するものではなく、明らかに使用環境が異なるものであり、両者を比較するのは意味がありません)。

 $^{\circ}$ C '' は、1970年に K. Thompson によって開発された $^{\circ}$ B '' 言語と関係が深く、 $^{\circ}$ C '' という名も $^{\circ}$ next B '' という意味あいで付けられたと言われています。

UNIX は、1971年当初はアセンブラで書かれていましたが、1973年に全面的に自分自身の $^{\circ}$ C $^{\prime}$ に よって書き直されています。

Cが使われた身近な例では、多くのパーソナル・コンピュータに採用されているおなじみのマイクロソフト BASIC が、アセンブラ記述であったものを現在、Cによって書き直されていると聞いています。また、同社の世界最高レベルの簡易言語 "Multiplan" はCで書かれています。

これらの事実からも分かるように、Cはシステムを記述したり、言語を記述したり、事務用プログラムを記述したりすることができる言語であり、さらに、アセンブラに近い記述をすることも可能であるため、非常に幅広い分野で利用することができます。

C言語の特徴の1つに、ソース・プログラムをトップ・ダウン(上から順に、メインルーチン→サブルーチン→サブルーチンのサブルーチン→そのまたサブルーチン→・・・・・・という具合に書きおろしていくこと)で記述できることも挙げられます。

5.7.2 BD Software社 C Compilerについて

現在,入手が可能なC言語は、Whitesmiths 社のものと、Super Soft 社のものと、それにこの BD Software 社のものが一般的ですが、3者の中では、この BDS 社のものが何と言っても使い易いので取り上げてみました。

BDS 社のCコンパイラを構成している主要なモジュールは,

CC1. COM ……フェーズ1の段階のコンパイラ.シンボル・テーブルとエンコードされたソース・コードを生成し、メモリ上あるいはディスク上に置く、コンパイル・エラーがなければ自動的に CC2 に進む.

- CC2. COM ……フェーズ2のコンパイラ. CC1で生成された "CCI" ファイルを入力して, "CRL"(C ReLocatable)ファイルを生成, リロケータブルのオブジェクト・ファイルができ上る.
- CLINK. COM… "CRL" ファイルとC. CCC (コモン・システム・サブルーチン) ファイルをリンクし, 実行可能な "COM" ファイルを生成する.
- CLIB. COM……CC2 で生成された "CRL" ファイルに対して、それに含まれる各種ファンクションを、"CRL"ファイル間相互で移動などの操作を行うライブラリアン(後述).
- C. CCC ………ランタイムの基本ファイル、コマンド・ライン処理、ファイル入出力バッファや、多くのサブルーチンなどで構成されている。CC2 で生成された "CRL"ファイルとリンクされ、独立して実行可能な "COM"ファイルに組み込まれる。
- DEFF. CRL……標準的な各種ライブラリ. CLINK によって、メイン "CRL" ファイルに組み込まれる。

以上の4つの "COM" ファイルと、標準ライブラリそれにラン・タイム・モジュールがあり、その他には、標準ライブラリなどのソース・ファイル、各種ユーティリティやゲームなどのソース・ファイルが含まれています。

BDS のCコンパイラの出力は、Super Soft 社のCコンパイラのように、アセンブリ言語のソース・コードではないので、コンパイル後、生成されたアセンブリ言語のソース・コードに手を入れて、細かな操作をするという訳には行きません。

しかし、その反面、大変使い易く、C言語を学びながら実務にも応用しようとする人には最適ではないかと思います。

このC言語は、UNIX上のCを基に、重要でない機能を省き、マイクロコンピュータ上のCとして構成された、UNIXCのサブセット・レベルのものです。

5.7.3 BDS Cによる「SAMPLE」プログラムの作成

まず、Cによる "SAMPLE" プログラムのソース・ファイルを示します。ファイル名のエクステンションは、必ず "C" でなければなりません。

A>TYPE SAMPLE.C ·····C言語のソース・プログラムをタイプアウト、エクステンションは必ず"C"とする。

/# BD Software C Compiler sample program for "Application CP/M" *//*~*/の間がコメントとなる.

```
main()
                              /* main routine */
  int i, num, temp:
  printf ("\neq n1+2+3+...n = x");/* print msg
                                              printf ("\minput n (n = 1...250) -->");
      num = getnumber();
                              /* get number
                                              #/
  while (num > 250) ( ……複数の文を | で囲むと1つのブロックにすることができる.
      printf("input n (n = 1...250) -->");
      num = getnumber(); }
 printf ("\n1+2+3+...");
                              /* print msq
  printf ("%3d", num);
                              /# print number #/
 printf (" = "):
      temp=num;
                              /# caliculate
                                              */
      while (--num) {
         temp = temp+num; }
  printf ("%6d", temp);
                              /* print answer */
 printf ("¥n");
                              /# cr on screen #/
                              /* aet number subroutine */.....このようにサブルーチンを,
getnumber ()
                                                            それが使われた後で定義する
       p.nmb:
                                                            ことができる。
  char numb, s[5];
   p = 0:
    while (numb !='\n') (
                             /# looking 'cr' #/
      numb = getchar();
      s[p] = numb;
                              /# save in buffer #/
      ++p;
                              /* increment buff pointer */
              3
   p = 0;
                              /# convert to integer number #/
    nmb = 0;
    while (s[p] !='\forall n' && s[p] >='0' !! s[p] <= '9' ) {
     nmb = 10 * nmb + s[p] - '0';
     ++p; }
 return (nmb);
                            /* return with integer number */
A>
```

Figure-5.7.1 Cによる "SAMPLE" プログラムのソース・ファイル.

次に、BDS のCコンパイラのパッケージの中から、"SAMPLE"プログラムを作成するのに必要な最低限の各ファイルを示します。

```
A>B: STAT *. * /
 Recs Bytes Ext Acc
               1 R/O A: CC1. COM --- フェーズ1のコンパイラ.
         11k
   84
                1 R/O A: CC2. COM -- 71-72072/175.
   70
          9k
                1 R/W A: CLINK. COM UYO. D-9.
   26
          4k
                1 R/W A: C. CCC 基本ランタイム・モジュール.
   14
          2k
                1 R/W A: DEFF. CRL 標準ライブラリ.
   77
         10k
                1 R/W A: SAMPLE.C "SAMPLE" DY-Z. JOTTOL.
         24
   10
Bytes Remaining On A: 203k
A>
```

Figure-5.7.2 BDS のCによる "SAMPLE" プログラムの開発に必要な最低限の各ファイル.

では、コンパイルの作業から始めます。

BDS のCは、実行可能な純マシン・コード・ファイルを作成するまでの手順が非常にシンプルであるのが特徴の1つです。

コンパイラの実行と、生成されたファイルの確認例を次に示します。

```
A>DIR SAMPLE.*/ -----最初の"SAMPLE"ファイルの確認.
A: SAMPLE C ……ソース・ファイルのみ存在.
A>CC1 SAMPLE.C / ……フェーズ1のコンパイラの実行.
BD Software C Compiler v1.43a (part I)
  25K unused ……フェーズ1のコンパイル完了.
BD Software C Compiler v1.43 (part II) ---
                                       ・自動的にフェーズ2のコンパイラ(CC2, COM)
 20K to spare
                                        が起動し,実行される.
コンパイル成功、エラーなし、
A>DIR SAMPLE. # / ……生成されたファイルの確認。
A: SAMPLE
           C
                : SAMPLE CRL
 ソース・ファイル
                生成されたリロケータブル・オブジェクト・ファイル、
A>
```

Figure-5.7.3 BDS のCによるコンパイラの実行と生成されたファイルの確認.

"CC1. COM"によるフェーズ1のコンパイルが終了した時点で、自動的に"CC2. COM"によるフェーズ2のコンパイラが起動され実行されました(スイッチにより、別々に実行することも可能です)。これにより、リロケータブルのオブジェクト・ファイル"SAMPLE. CRL"が生成されています。次はリンク・ローダの実行です。"SAMPLE. CRL"に、"C. CCC"と"DEFF. CRL"をリンクします。その実行例を次に示します。

```
A>CLINK SAMPLE / .....リンク・ローダの実行、"SAMPLE"に、"O. CCC"と"DEFF. CRL"をリンクする
BD Software C Linker
                      v1.43
Linkage complete
  32K left over
リンク完了.
A>DIR SAMPLE. * / 生成されたファイルを確認する.
           C
               : SAMPLE
                          CRL : SAMPLE
                                          COM
                                生成された実行可能な
                                純マシン・コード・ファイル
A>B:STAT SAMPLE.COM / ...
                        "SAMPLE. COM"のファイル容量を調べる.
 Recs Bytes Ext Acc
          4k
               1 R/W A:SAMPLE.COM --- 4K/「イト長である.
Bytes Remaining On A: 30k
A>
```

Figure-5.7.4 リンク・ローダの実行. "SAMPLE. CRL" に, ライブラリをリンクする.

以上の作業で、BDS のCによる実行可能な純マシン・コードのファイルができ上りました。ではその "SAMPLE" プログラムを実行してみましょう。

```
A>SAMPLE J ...... SAMPLE"プログラムの実行.

1+2+3+....n = x
input n (n = 1...250) -->350 J ....251以上なので入力値エラー.
input n (n = 1...250) -->200 J ....今回は正しい値を入力.

1+2+3+....200 = 20100 .....入力値と答えが出力されている.

A>
```

Figure-5.7.5 BDS のCにより作成された "SAMPLE" プログラムの実行.

BDS のCの、その他の多くの機能の紹介は省略します。

5.8 FORTH

5.8.1 FORTHについて

FORTH は、1969年に、米国バージニア州の国立電波天文台で、観測装置の自動化を行うための適当なプログラミング言語がなかったため、Charles H. Moore によって新たに開発された言語です。

各種高級言語による同一主題ソフト開発例

Moore はその後、FORTH 社を設立し、ミニコンピュータやマイクロコンピュータ用の Poly FORTH などの製品を発表しています。

FORTH は、本章で取り上げた他のコンパイラ言語とは、文法やオブジェクト構造が大きく異なり、 "ALGOL の流れをくむ"とか、"PL/I と PASCAL の中間的なもの"と言ったような表現ができる種類のものではありません。

FORTH は、スタック言語と言ってもよく、すべての数値処理はスタックに積むことにより行われます(スタックとは、アセンブリ言語の "PUSH"、"POP" と同じ原理です)。また、スタック言語であるため、その文法は必然的に逆ポーランド記法となっています("2+3" を逆ポーランド記法では "23+" となる)。

FORTH の記述法は、構造化プログラミングの最たるものであり、すべてがモジュール定義の形をとり、メインルーチン、サブルーチン、関数、演算子といった区別はありません。

FORTHは、システムが記述ができ、かつアセンブラに近い記述が可能で、制御用プログラミングにも適した非常にオブジェクト効率のよいコンパイラとして注目されています。

5.8.2 Rgy FORTHについて

 $R_{gy}^{y \leftarrow}$ FORTH は、Z80バージョンを「FZ80」、8080バージョンを「F80」と呼んでいますが、ここでは Z80バーションの FZ80を使用します。

Rgy FORTH は、純国産のFORTH 言語であり、現在入手可能な他の FORTH にはない、いくつかの特徴を持っています。

- ●FORTH 言語と言うより、FORTH 言語も記述できるアセンブラと言ってもよく、FORTH 言語を使わなければ、全くのアセンブラとして動作する。
- ●現時点では、おそらく最速の FORTH である。
- ●アドレス/オブジェクトを含んだ完全なコンパイル・リストを出力する。
- ●FORTH ワード中からのアセンブラ・プログラムの呼び出し、またはその逆の呼び出しを任意の タイミングで何回でも行うことが可能。
- ●割り込み処理を FORTH レベルで記述できる.
- ●CP/M の DDT とコマンド・コンパチで、コンパイル後のオブジェクトを、シンボリックに対 話形式でデバッグできるデバッガ、"FDT"が付属している。

など、この Rgy FORTH の開発者が従来の FORTH に満足せず、さらにマイクロ・プロセッサに密着した、アセンブラに替り得る高級言語をターゲットとしていることがよく表れています。

PL/M の項でも述べましたが、マイクロプロセッサに密着したプログラミング言語で、オブジェクトの小さいことや複雑な割り込み処理その他で、現時点で PL/M に対抗できるのは、この Rgy FORTH

がその筆頭と言えるでしょう.

5.8.3 Rgy FORTHによる「SAMPLE」プログラムの作成

まず、Rgy FORTH による "SAMPLE" プログラムのソース・ファイルを示します。ファイル名のエクステンションは、必ず "F80" でなければなりません。

```
A>TYPE SAMPLE.FBO ----ファイル名のエクステンションは、必ず"F80"とする.
       では"¥"となってしまう.
       TITLE 'SAMPLE PROGRAM'
       READLIB ……カーネル(核)とリンクする擬似命令。
: [?0-9] DUP 2FH > SWAP 3AH < FAND ; ……入力コードガ0~9であるかをチェックするワード.
: ASCII-BIN
                             ¥ENTRY TOP: ASCII NIBL
                                    TOP: 1/0(1=0K)
                             ¥EXIT
                             ¥2ND: BINARY DATA
 DUP ?0-9
                                                   1桁10進ASCII→バイナリ変換のワード
       IF '0' - ,1
       ELSE DROP, 0
       THEN :
CONBUFF
              DS
                      4 + 2
: STRING>NUMBER
                                    TOP: 1/0
                             ¥FXIT
                             ¥2ND: BINARY DATA
  (CONBUFF + 2) >R
 BEGIN
   I BO ASCII-BIN
       IF SWAP 10 # +
              R> 1+ >R
                                              ASCII文字列を10進文字として、
 REPEAT
                                              これをバイナリ値に変換するワード
 R> Ba O= ……文字列の最後がCRであるかのチェック.
       IF 2DUP 0 > SWAP 251 < FAND
              IF 1
              ELSE DROP O
                                 1~250の範囲
               THEN
                                 カをチェック.
       ELSE DROP O
       THEN :
MSG INPUT:
DB 'input n (n = 1...250)
                         -->%00'
: INPUT NUMBER
                             ¥EXIT
                                    TOP: 1/0
                                    2ND: BINARY DATA
  BEGIN
   PRCRLF , MSG_INPUT PRS ---- CR/LFとメッセージの出力.
                                                    BASIC言語での「INPUT」に
    4 CONBUFF RD_CONBUFF ……コンソールから1桁入力.
                                                    相当するワード
       IF STRING>NUMBER
       ELSE O
       THEN
  UNTIL :
```




Figure-5.8.1 Rgy FORTH による "SAMPLE" プログラムのソース・ファイル.

このように FORTH の文法は、COBOL や PL/I などとは全く雰囲気が異なっています。

Rgy FORTH のパッケージの中から、"SAMPLE" プログラムを開発するのに必要な最低限の各ファイルを次に示しておきます。

この中の "CPMCON. HEX" は、あらかじめそのソース・ファイル "CPMCON. F80" から作成しておきます。

```
A>B: STAT *. # 1
       Bytes Ext Acc
 Recs
  142
          18k
                1 R/W A: FZ80. COM ---- コンパイラ.
                 1 R/W A: CPMCON, HEX -CP Mayy-IU/05/75U.
   44
           6k
   60
           BL
                 1 R/W A: FDT. COM ------- デバッガ(直接は必要ない).
   12
           2k
                 1 R/W A: SAMPLE. FBO . "SAMPLE" O'V-Z. 7PTI.
Bytes Remaining On A: 266k
```

Figure-5.8.2 Rgy FORTH による "SAMPLE" プログラムの開発に必要な最低限の各ファイル.

さてコンパイルの作業を始めますが、Rgy FORTH はコンパイル時に各種ライブラリも同時にリンクできるので、この場合は、CP/M のコンソール入出力ライブラリ "CPMCON. HEX" をコンパイル時にリンクします。

また、ソース・プログラムの最下部で、当プログラムの起動ルーチンが定義されており(プログラムの起動ルーチンまで定義できることは、他のコンパイラにはない特徴の1つ)、コンパイラの出力は、すでに絶対アドレスを持ったオブジェクト・コードとなっています。

コンパイラの実行例を次に示します.

```
A>DIR SAMPLE.* / .....最初の"SAMPLE"ファイルの確認。
A: SAMPLE
            FBO ·····ソース・ファイルのみ存在、
                一 コンパイルと同時にリンクするライブラリ、
A>FZ80 SAMPLE CPMCON /
                          コンバイラの実行、コンバイルと同時に、CP Mコンソール
                       1/0ライブラリの"CPMCON, HEX"をリンクする。
RIGY CO.
            Z80 FORTH COMPILER "FZ80 V2.0"
                                                18205159
PASSI. END
PASS2. END
NEXTPC=07A8H
               NEXTDP=07ABH
                               FREESYMNO= 1366
COMPLETE COMPILATION
コンパイル成功. エラーなし.
A>DIR SAMPLE. # 1 -----生成されたファイルの確認。
A: SAMPLE
            F80 : SAMPLE
                            HEX : SAMPLE
                                           PRN : SAMPLE
                                                           FRR
 ソース・ファイル
                  生成されたインテルHEX形式の
                                    生成されたリスト
                                               エラー・インフォメーション・ファイル
A
                  オブジェクト・ファイル
                                               (この場合は、エラーなしなので中身は空)
                                    ファイル
```

Figure-5.8.3 Rgy FORTH のコンパイラの実行と生成されたファイルの確認.

コンパイルは成功して、HEX 形式のオブジェクト・ファイルが生成されています。このファイルは CP/M の DDT や Rgy FORTH の FDT などで、メモリ上に実行可能な純マシン・コードとしてロードでき、また、CP/M の LOAD コマンドで実行可能な "COM" ファイルに変換して、ディスクにセーブすることができます。

各種高級言語による同一主題ソフト開発例

次に、CP/M の LOAD コマンドの実行と生成されたファイルの確認例を示します。

```
A>B:LOAD SAMPLE / ..... CP MOLOADコマンド実行、"SAMPLE, HEX"から"SAMPLE, COM"を生成する。
FIRST ADDRESS 0100
LAST ADDRESS 07A7
BYTES READ
             069A
RECORDS WRITTEN OF
LOADコマンド終了.
A>DIR SAMPLE.*! 生成されたファイルの確認.
          FBO : SAMPLE HEX : SAMPLE PRN : SAMPLE
A: SAMPLE
                                                       ERR
A: SAMPLE
           COM
  実行可能な純マシン・コードのファイルが生成された。
A>B: STAT SAMPLE. COM / SAMPLE, COM"のファイル容量を調べる.
 Recs Bytes Ext Acc
              1 R/W A: SAMPLE. COM ······2Kバイト長、本章で取り上げたコンバイラの中で最もコンパクト、
         2k
Bytes Remaining On A: 246k
A>
```

Figure-5.8.4 コンパイルにより生成された"HEX"ファイルに対し、LOAD コマンドの実行。

このように他のコンパイラと比較して、大変コンパクトなオブジェクト・ファイルができ上りました。本章で取り上げた言語の中では最小です。

でき上った "SAMPLE" プログラムを実行してみましょう.

```
A>SAMPLE / …… "SAMPLE"プログラムの実行.

1+2+3+....n = x
input n (n = 1...250) -->300 / …… 251以上の入力値のエラー.
input n (n = 1...250) -->250 / …… 再度正しい値を入力.

1+2+3+....250= 31375 …… 入力値と答えが出力されている.

A>
```

Figure-5.8.5 Rgy FORTH により作成された "SAMPLE" プログラムの実行.

次に参考までに、Rgy FORTH に付属のデバッガである FDT の実行例と、コンパイルにより生成されたリスト・ファイル "SAMPLE、PRN" の一部を示しておきます。

```
── 田は入力する行.
                   シンボリックにデバッグが可能となるように、シンボル・テーブルを読み込む。
 A>FDT SAMPLE.HEX S J ..... "SAMPLE, HEX"に対してFDTを起動,
 RIGY CO. Z80 FORTH DEBUGGER "FDT (Z80) V2.0"
 0100-07A7 NEXT=07AB PC=0000 SAVE= 7 FREEMAX=A3DB
                                                       (SYMBOL IN)
*FORTH RETURN*
 PS (AEFE) 0001 .....リターンされた値は"真"である.
- F 'A' ?0-9 ……今回は"A"を与えた.
 *FORTH RETURN*
 PS (AEFE) 0000 ….. リターンされた値は"傷"である.
F '5' ASCII-BIN ASCII→バイナリ変換のワード、入力として"5"を与えた.
 *FORTH RETURN*
-PS (AEFC) 0005 0001
-F _^C
              ---- 変換OK.
          変換された値.
     - Ctrl-CでCP/Mに戻る、
```

Figure-5.8.6 Rgy FORTH デバッガ FDT の実行.

```
A>TYPE SAMPLE.PRN /
           Z80 FORTH COMPILER "FZ80 V2.0" 18205159
RIGY CO.
                                                                    PAGE
                                        * Rgy FORTH sample progrem for "Applic
                               ation CP/M" ¥
                                        TITLE 'SAMPLE PROGRAM'
                                        READLIB
065A: E9DD 0237 015C 002F 0351.. : ?0-9 DUP 2FH > SWAP 3AH < FAND ;
0670: E9DD
                                : ASCII-BIN
                                                               ¥ENTRY TOP: ASC
                                II NIBL
                                                                ¥EXIT TOP: 1/0
                                (1=OK)
                                                                ¥2ND: BINARY DAT
0672:0237 065A
                                  DUP 70-9
                                        IF '0' - ,1
0676:0171 0000 015C 0030 02D6..
0682:017A 0000 0253 016B
                                        ELSE DROP, 0
068A: 013E
                                        THEN :
0680
                                CONBUFF DS
0692: E9DD
                                : STRING>NUMBER
                                                                ¥EXIT TOP: 1/0
                                                                ¥2ND: BINARY DAT
0694:015C 068E 0295
                                  (CONBUFF + 2) >R
```

**** SYMBOL-	TABLE ***					
	F 01D2	\$\$+LOOP	F 01C	0 \$\$-IF	F 0182	
\$\$COLON	F E9DD	\$\$DO	F 018	9 \$\$ELSE	F 017A	
**FALSE	F 016B	\$\$IF	F 017		F 017A	
\$\$LITERAL	F 015C	\$\$L00P	F 019	E STEPEAT	F 017A	
\$\$SEMI	F 013E	\$\$TRUE	F 016	5 SSUNTIL	F 0171	
	F 02F9		F 020	F +!	F 0206	
SW!	F 021E	SWAB	F 030	C SWAN	F 03D3	
SWAP	F 025A					
NEXTPC=07ABH	NEXTDP=	07A9U EDEE	SYMNO= 13	66		

Figure-5.8.7 リスト・ファイルのタイプアウト.

Rgy FORTH の、その他の多くの機能の紹介は省略します。

5.9 LISP

5.9.1 LISPについて

LISP は、1960年に出版された John McCarthy による、「Recursive Functions of Symbolic Expressions and Their Computation by Machine」という著書がその基本となっており、同年には最初の LISP がすでに稼動しています。この LISP は現在では、純 LISP と呼ばれています。

LISP の特徴は、第1にリスト処理です。そのリスト構造は、COBOLや、FORTRAN、PL/Iなどでは書き表せない、実行中に動的に変化するデータ構造を再帰的に定義することができるものです。

LISP は、数式の記号的な処理、コンピュータによるパズルの解読や定理証明などの人工知能研究の分野に、なくてはならないプログラミング言語として広く使われています。

LISP は、整数、実数、文字数、配列などのデータの型の区別がない単一データ形式であり、また、LISP のプログラムを LISP のデータとして処理して、プログラムとして実行するというようなことも可能です。

LISP は、一度作られたデータを書き換えることはなく(純 LISP)、書き換えが必要な場合は、旧

データはそのままにして、新データを新しく作って使用します(LISP 1.5には、書き換えの機能あり)。 そのため、メモリをどんどん消費してしまうので、 "Garbage Collect: ガーベジ・コレクト" と呼ばれる不用データの "ゴミそうじ"の機能を持ったシステム・サブルーチンが用意されているのも特徴です。

いずれにしても LISP は、一般的な言語と相当に趣を異にするものであり、COBOL や FORTRAN のプロフェッショナルと言えども、最初しばらくはとまどうことになるでしょう。

現在、LISP と言えば普通、LISP 1.5 (純 LISP に諸機能を追加したもの)を指します。

5.9.2 The Soft Warehouse社 muLISPについて

muLISP は、LISP 1.5にいくつかの機能を追加した LISP 1.5の上位コンパチブルに当たる LISP です。

muLISP の最初のバージョンは、1977年に発売された muLISP-77であり、その後1979年と1980年に大きなバージョン・アップが行われ、現在は、muLISP-80となっています。ここで取り上げたのは muLISP-80であり、これは従来の muLISP に、さらに多くのコードと高速処理を実現するために、 疑似コード・コンパイラとインタープリタを追加したものです。 muLISP の特徴は、

- 合計85の LISP ファンクションが、マシン語で定義されている.
- 2パスのコンパクトなガーベジ・コレクタが用意されており、データ・スペースのすべてのメモリをダイナミックに管理し、さらにガーベジ・コレクションの実行後、自動的にデータのリロケーションが最適となるようにダイナミックなメモリ操作が行われる。
- ●エディタとトレースの会話形レジデント・デバッガが付属している.
- ●ファンクション定義は、自動的にDコード (distilled-code) にコンパイルされ、メモリの節約と 高速化を可能としている。

などであり、muLISP は中間コード (Dコード) にコンパイルした後、インタープリタで実行する という形式をとっています。

5.9.3 muLISPによる「SAMPLE」プログラムの作成

まず、muLISPによる "SAMPLE" プログラムのソース・ファイルを示します。ファイル名のエクステンションは何であっても実行には関係ありませんが、"LIB" がデフォールトに指定されているので、これに従います。

```
A>TYPE SAMPLE.LIB ファイル名のエクステンションは何であってもよいが、
                    "LIB"がデフォールトに指定されている。
        % muLISP sample program for "Application CP/M" %
                        %~%の間がコメントとなる.
(PROG1 ""
                                          % Definition of DEFUN %
       (PUTD DEFUN (QUOTE
                                                                   関数"DEFUN"の定義.
         (NLAMBDA (FUNC DEF)
                  (PUTD FUNC DEF)
                  ""]
[DEFUN SAMPLE (LAMBDA (N NUMB TEMP)
  (TERPRI)
                                          % CR & LF %
  (PRINT "1+2+3+...n = x")
                                         % title %
  (LOOP (PRIN1 "input n (n = 1...250)
                                        -->") % prompt message %
        (SETQ N (READ))
                                          % input n %
                                          % is number ? %
        ((AND (NUMBERP N)
              (PLUSP N)
                                          % n > 0 ?
                                                        %
              (LESSP N 251))))
                                          % n < 256 ?
  (SETQ TEMP (SETQ NUMB N))
                                          % TEMP := NUMB := n %
                                                                     "SAMPLE"の定義
                                          % NUMB := NUMB - 1 %
  (LOOP (SETQ NUMB (DIFFERENCE NUMB 1))
        ((ZEROP NUMB))
                                          % if NUMB = 0 then exit %
        (SETQ TEMP (PLUS TEMP NUMB)))
                                          % TEMP := TEMP + NUMB
                                                   and repeat %
   (TERPRI)
  (PRIN1 "1+2+3+.... ") (PRIN1 N)
                                          % print message and N %
   (PRIN1 " = ") (PRINT TEMP)
                                          % print answer %
  (TERPRI)
  (SYSTEM) -----最後にCP Mに戻るためのファンクション.
                                          % return to CP/M %
[SAMPLE (RDS] ..... "SAMPLE"の実行.
                                          % execute program %
A>
```

Figure-5.9.1 muLISP による "SAMPLE" プログラムのソース・ファイル.

次に、muLISP のパッケージの中から、"SAMPLE" プログラムを開発するために必要な最低限のファイルを示します。

```
A>B:STAT *.*)

RECS BYTES EXT ACC

80 10K 1 R/W A:MULISP.COM ……コンパイラ/インタープリタ。
125 16K 1 R/W A:MUSTAR.SYS … スクリーン・エディタ テパッガ、(直接には必要ない)
11 2K 1 R/W A:SAMPLE.LIB … "SAMPLE"プログラムのソース・ファイル。
BYTES REMAINING ON A: 213K

A>
```

Figure-5.9.2 muLISP による "SAMPLE" プログラムの開発に必要な最低限のファイル.

muLISPは、中間言語のインタープリタなので、まずインタープリタ(中間言語へのコンパイラを含む)をロードして、その上でソース・ファイルを読み込んで、そのままプログラムの実行に移ります。よって、コンパイルやリンクの作業は必要ありません。

"SAMPLE"プログラムの実行例を次に示します。

```
A>MULISP / ·····インタープリタ(中間言語へのコンパイラを含む)を起動.
muLISP-80 2.15 (03/01/82)
Standard CP/M Version
Copyright (C) 1981 The SOFT WAREHOUSE
Licensed by MICROSOFT, Inc.
                       インタープリタガ起動すると、プロンプトの"$"が出力される.
RDS(redirection)で、入力をコンソールカら"SAMPLE、LIB"ファイルに変換する.
# (RDS SAMPLE LIB))
SAMPLE
                       ファイル名の". "を書いてはいけない.
   この間に,自動的にソース・ファ
   イルガロードされ、中間言語にコ
   ンパイルされ, インタープリタに
   よる実行が開始される.
1+2+3+...n = x
input n (n = 1...250) -->280/ -- 251以上の入力値エラー.
input n (n = 1...250)
                         -->100 / 今回は正しい入力。
1+2+3+.... 100 = 5050 --- 入力値と答えが出力された、
A>
```

Figure-5.9.3 muLISP による "SAMPLE" プログラムの実行例.

muLISP には、LISP プログラムの開発のために、muSTAR と呼ぶ Artificial Intelligence Development System(AIDS)が付属しています。このツールが Figure-5.9.2の "muSTAR. COM"であり、この AIDS により LISP プログラムの作成に適したスクリーン・エディタとトレース機能を持ったデバッガ、それにディスク・ファイルの操作などが可能となります。

参考までに、muSTAR を起動して、最初のメニュー画面を示しておきます。

```
A>MULISP MUSTAR / …… muLISPからmuSTARを起動.
muLISP-80 2.15 (03/01/82)
Standard CP/M Version
Copyright (C) 1981 The SOFT WAREHOUSE
Licensed by MICROSOFT, Inc.
この時点でスクリーンがクリアされ,次のコマンドメニューが出力される。

D P T I D N S
```

```
EDIT FUNCTION
                           EDIT VARIABLE
                                          スクリーン・エディタ関係
                           EDIT PROPERTY
                            EVAL LISP
                            EVAL-QUOTE LISP
                                              テバッガ関係
                            TRACE FUNCTION
                            UNTRACE FUNCTION
                         11
                            READ FILE
                            WRITE FILE
                                          ティスク・ファイル操作関係
                            SELECT DRIVE
                            EXIT TO DOS
                                         -----CP Mへの戻り.
ENTER CHOICE: .
```

Figure-5.9.4 スクリーン・エディタ/デバッガの muSTAR を起動したところ.

muLISP の、その他の多くの機能の紹介は省略します。

5.10 ALGOL

5.10.1 ALGOLについて

ALGOL (ALGOrithmic Language) は、1958年に発表された科学技術計算用のプログラミング言語、IAL (International Algebraic Language) を基にして、内容の改訂と機能の拡張を行い、1960年にアルゴリズム記述言語 ALGOL 60として登場しました。これが現在の ALGOL の基となっています。

今日の進歩したプログラミング言語からみると、ALGOL はもはや歴史上のものとなってしまいましたが、プログラムの記述法やコンパイラのテクニックなど、以後の言語に与えた影響は大きく、ここでもあえて取り上げました。

5.10.2 Mark Moranville ALGOL-Mについて

ALGOL-M は、ALGOL-60を基に、マイクロコンピュータ上でのプログラミングに適するように作られた言語です。基本構成は ALGOL-60とほとんど同じであり、ALGOL-60で作られた従来のプログラムは、若干の書き換えで ALGOL-M 上で実行することが可能です。

ALGOL-M は、コンパイラ/インタープリタであり、ALGOL-M のソース・プログラムを中間コードにコンパイルし、それを実行時にインタープリタで実行します。実行時には、デバッグのための "トレース"の機能もあります。

ALGOL-M で使用できる変数は、 $-16383 \sim +16383 \circ$ integer、18デジット以下の decimal、255文字以下の string の 3 つのタイプであり、デフォールトは decimal が10デジット、string が10文字となっています。

配列は255dimension までで、おのおのは $0 \sim 16383$ の値を持つことができます。

5.10.3 ALGOL-Mによる「SAMPLE」プログラムの作成

まず、ALGOL-Mによる "SAMPLE" プログラムのソース・ファイルを示します。

```
A>TYPE SAMPLE.ALG ....ファイル名のエクステンションは必ず"ALG"であること。
begin ----ALGOLのプログラムは"begin"で始まり"end"で終わる。
 comment ALGOL-M sample program for "Application CP/M";
 コメントは、"begin"のあと、または":"のあとの"comment~;"の間に自由に書く(少々めんどう)。
 integer num, numb, temp;
                               comment * variable declaration :
 write ("1+2+3+...n = x");
                               comment * print title ;
 write ("input n ( n=1...180 )");
                                        comment * print input message ;
 read (num);
                               comment * input n ;
                                comment * range check :
    while num > 180 do
                     ALGOL-Mの整数は-16383~+16383の範囲しか扱えない。
        write ("input n ( n=1...180 )"); よって250ではオーバするので180に変更してある。
        read (num);
      end:
    numb: = num;
    temp:= num;
                                comment * compute :
    while num >= 1 do
      begin
        num: = num - 1;
        temp: = temp + num;
  write (" "):
                                comment * print result :
  write ("1+2+3+...", numb, " = ", temp);
  write (" ");
end ……このend以後は何を書いてもよい、覚え書きなどがよく書かれる、
 A>
```

Figure-5.10.1 ALGOL-M による "SAMPLE" プログラムのソース・ファイル.

次に ALGOL-M のパッケージの中から、"SAMPLE" プログラムの開発に必要な最低限のファイルを示しておきます。

```
A>B:STAT *.* / Recs Bytes Ext Acc 106 14k 1 R/W A:ALGOLM.COM 中間言語へのコンパイラ. 112 14k 1 R/W A:RUNALG.COM ランタイム・インターブリタ. 6 1k 1 R/W A:SAMPLE.ALG SAMPLE.ALG SAMPLE.Tログラムのソース・ファイル. Bytes Remaining On A: 212k
```

Figure-5.10.2 ALGOL-M による "SAMPLE" プログラムの開発に必要な最低限の各ファイル.

ALGOL-M はインタープリタです。 ソース・プログラムを "ALGOLM. COM" によって中間言語 にコンパイルし、それをインタープリタの "RUNALG. COM" によって実行します。

では、中間言語へのコンパイラの実行例を示します.

```
A>DIR SAMPLE.* / 最初の"SAMPLE"ファイルの確認。
A: SAMPLE ALG "ソース・ファイルのみ存在。

A>ALGOLM SAMPLE / "コンパイラの実行。

ALGOL-M COMPILER VERS 1.1 OERROR(S) DETECTED
コンパイル成功。エラーなし。
A>DIR SAMPLE.* / 生成されたファイルの確認。

A: SAMPLE ALG SAMPLE AIN 生成されたファイル

A> のファイル

A> のファイル
```

Figure-5.10.3 ALGOL-M による中間言語へのコンパイル例.

コンパイルは成功して、中間言語のファイル "SAMPLE. AIN" が生成されています。 これが ALGOL-M では、最終的なファイルとなります。

では "SAMPLE" プログラムを実行してみましょう.

ALGOL-M は整数の範囲が-16383~+16383しか扱えないので、入力は180以上はエラーとなるように変更してあります。

```
A>RUNALG SAMPLE / ・・・・中間言語のインタープリタによる"SAMPLE"プログラムの実行。
ALGOL-M INTERPRETER-VERS 1.0
```

Figure-5.10.4 ALGOL-M により作成された "SAMPLE" プログラムの実行.

参考までに、リストアウト+トレース・モードのオプション・スイッチを付けて、コンパイラを実行した場合のコンソール出力を次に示しておきます。

```
A>ALGOLM SAMPLE $AE /
ALGOL-M COMPILER VERS 1.1
       o begin
  1
            comment ALGOL-M sample program for "Application CP/M";
  5
  6
            integer num, numb, temp:
                                       comment # variable declaration ;
  8
            write ("1+2+3+...n = x");
                                            comment * print title :
  9
            write ("input n ( n=1...180 )");
                                                   comment * print input message :
  10
            read (num):
                                        comment * input n :
  11
 12
                                  comment * range check ;
  13
              while num > 180 do
  14
                begin
 15
                  write ("input n ( n=1...180 )");
  16
                  read (num);
 17
                end:
 18
 19
              numb: = num;
 20
              tempi= num;
 21
 22
                                  comment * compute :
 23
              while num >= 1 do
 24
                begin
  25
                  num:= num - 1;
 26
                  temp:= temp + num;
 27
                end;
 28
 29
            write (" "):
                                           comment * print result ;
 30
            write ("1+2+3+...", numb, " = ", temp);
            write (" ");
 31
 32
 33
  34
      Q EOF プロック・レベル
    ERROR (S) DETECTED
       -ラインNo.
```

Figure-5.10.5 スイッチ *SAE''(1) (リストアウト+トレース) を付けてのコンパイラの実行.

ALGOL-M の、その他の多くの機能の紹介は省略します。

5.11 APL

5.11.1 APLについて

APL(A Programming Language)は、1956年から開発が始まり、1960年に対話形式のプログラミング言語として実用化されました。当初は IBM の内部で使用されており、一般には、1968年に IBM システム/360の TSS で使用され始めました。

APL は基本的には、0 (スカラ) 次元以上任意の配列データを対象に演算を行うもので、すべての操作は、関数の集まりで表現され、その文法は極めて単純であり、IF とか DO、各種宣言文などは一切ありません。

二項までの引数を持つ関数と、その関数の引数となるスカラー、もしくは 1 次元以上の任意の配列のみで構成され、その処理系はインタープリタの形式をとっています。よって、BASIC 言語のように、コンピュータと会話しながらプログラミングを行うことができ、APL の知識のない人でも、直接キーボードに向い、マニュアルに従ってキーインして行けば、即その答えが返ってくるので、効果的に学習することができます。

APLは、データ解析や数値解析の分野、ベクトルや配列演算を多く行わなければならないグラフィックスの分野などに、強力な言語として利用されています。

APL は、特種な文字や記号を持つキーボードを使いますので、そのモデル (IBM 2741 キーボード) を次に示しておきます.



Figure-5.11.1 APLの正式なキーボード

5.11.2 SOFTRONICS社 APL\80について

SOFTRONICS のAPL インタープリタは、フル APL のほとんどの機能を持っており、CP/M の ディスクI/O のためのシステム・ファンクションと変数、システム・コマンドなどを備えています。 CP/M で APL を使うと言っても、あの特殊文字はどうするのかと疑問を持たれると思いますが、 SOFTRONICS APL は、ターミナルの種類によって、"ASCII モード"と "APL ターミナル・モード"があり、APL の特殊文字を持たない普通の CP/M マシンでは、"ASCII モード"で実行することができます。

"ASCII モード"と言うのは、例えば、

ディメンションの ρ···\$RO

逆行列の

÷ ...\$XD

ローテートの Ø…\$RT

と言った具合に、特殊文字を \$に続くアスキー標準文字の 2 字で代用します。入出力とも、これにより表現します。

"APL ターミナル・モード"と言うのは、IBM の2741、2740、3767などの APL 用のターミナルを接続できる場合のモードであり、正式の APL 文字による操作が行えます。CP/M マシンでは、キーボードに特殊文字を書いたステッカを貼り、スクリーンの表示にキャラクタをユーザーが任意に作り出すことができる VRAM などを使えばこのモードでの操作が可能です。APL のおもしろさが分かってくると、是非そうしたくなるでしょう(米国では、このAPL記号を表示できるS-100バスのV-RAM ボードが市販されている)。

5.11.3 APL\80による「SAMPLE」プログラムの作成

この APL\80のおもしろさには、筆者もいささか興味を持ちましたので、本項は少々雰囲気を変えて解説したいと思います

"APL \setminus 80" のバックスラッシュは、IBM の APL が、"APL \setminus 360" というように名付けられているので、それに従ったものと思われます。

実は、筆者は実際に APL を自分の手でいろいろ動かしてみるのは、この APL \80が最初です。CP/M上で走る APL があるということは以前から知っていましたが、 実際に自分の S-100BUS マシンや、PC-8801の CP/M で走らせてみると、この APL という言語は、実に興奮させるものがあります。

インタープリタ形式なので、普通のパーソナル・コンピュータの ROM に組み込まれている BASIC インタープリタと同様に、コンピュータと会話しながら非常に気軽にいろいろと試みることができ、楽しく学ぶことができます。

各種高級言語による同一主題ソフト開発例

そんな APL の雰囲気を知って頂くために、キーボードに向ってAPL を起動し、ちょっと何かを実行してみましょう。

```
AXAPL ……APLを起動 コーザーのキー入力部分、キャリッジ・リタンを伴う.
SOFTRONICS APL¥80
VERSION 2.3C
COPYRIGHT 1979 BY ERIK MUELLER
CLEAR WS ……ワーキング・スペースは空というメッセージが出て、コマンドの入力待ちとなる.
      5+20 --- 5+20
                          ここで使用する代用記号の, 正規
25
                          のAPL記号を次に示します.
      [5%20] --- 5÷20
. 25
      I_5 ---- に5を定義
J_20 ----- Jに20を定義
J-I ----- J-1
                                   8 .....×
                                 $RO ----- P
                                 $TP ......
15
                                 $TR ----- 6
      [18.J] ---- IXJ
                                 $LG ..... 8
100
      A_3 3$RO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ……変数Aに配列123…9を3×3の行列に変換して定義する.
           そのタイプアウト
      A
       2
           3
           6 行列がタイプアウトされる。
      5
      B_3 3$RO 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ……同じく変数Bに行列を定義。
      B
          ···そのタイプアウト.
  10 20
          30
  40 50
          60
      80 90
  70
      B-A ……行列の差をタイプアウト.
  9 18 27
36 45 54
  63 72 81
      ATP_$TP A ·····行列Aを転置したものを変数ATPとして定義。
ATP ······そのタイプアウト、
   2 5
            8 行列Aの転置行列.
      AREV_$RT A ……行列Aを反転したものを変数AREVとして定義。
AREV ……そのタイプアウト.
           1
   3
        2
    6
        5
            4
               行列Aの反転行列。
            7
      *A … 行列Aを指数でタイプアウト(eA).
 2.71828 7.38905 20.0855
  54.5981 148.413 403.428
  1096.63 2980.95 8103.06
      ALDG $LG A ……行列Aの自然対数をとって,変数ALOGとして定義。
      ALOG そのタイプアウト.
    0 .693147 1.09861
  1.38629 1.60944 1.79176
```

```
1.94591 2.07944 2.19722

| VARS | 現在定義されている変数のすべてをタイプアウト.

I J A B ATP AREV ALOG
| OFF | CP/Mに戻る。
```

Figure-5.11.2 APL の操作は大変簡単です.

このように実にシンプルな言語です.

さて、"SAMPLE" プログラムを、この APL\80で作成する訳ですが、そのソース・プログラムの作成は、本章で取り上げた他の言語のように、任意のエディタを使って、言語システムとは独立して別に作成することができません。ソース・プログラムは、APL システムに入って、その中でのみ作成されます。

インタープリタなので、作成中のプログラムの一部分を実行して、デバッグを行うことも可能です。 実行中にバグがあれば、エラーのあるラインの内容を表示して、実行をストップします。

では、「APL\80の起動→ "SAMPLE" プログラムの入力→実行→デバッグ実行→完成したプログラムのディスクへのセーブ」の手順を次に示します。

```
AYAPL .....APL, COMを起動. □ 部はユーザーのキーイン部を示し,キャリッジ・リタンを伴う.
SOFTRONICS APL¥80
VERSION 2.3C
                本来はバックスラッシュ"\"である。日本のプリンタでは実にサマにならない(80円のAPL?)。
COPYRIGHT 1979 BY ERIK MUELLER
◆APLでは、システムの応答はこの位置から表示される。
CLEAR!WS ……ワーク・スペースには何もないことを示す.
     ▶FNS ……現時点で定義されている関数をすべてタイプアウトせよ、結果は空白の応答で何も定義されていない。◄-APLでは、ユーザーのキーインするものはこの位置から表示される。
none
     $DL SAMPLE; N; NUMB; TEMP SAMPLE"プログラムを関数SAMPLEとして定義モードに入る。
                               その引数はない。
[1] S
[2] A
     '1+2+3+...n = x' ----- タイトルの出力、
[3] P
     READ: 'input n (n = 1...250)
                                    --->'1……入力メッセージの出力とラベル"READ"の宣言.
     ◆GO (250<N_NUMB_TEMP_◆EV ◆QP )/, READ ······数字を入力してN_NUMB, TEMPに代入。値が250より大の
[4]
     COMPUTE: TEMP TEMP+NUMB NUMB-1 .....NUMB-NUMB-1, TEMP+TEMP+NUMB.
(5) E
                                                                     時はREADへ帰る.
[6]
[7]
          ··改行
          _'1+2+3+....', ($FM N), / = ', ($FM TEMP) ······ 入力値と答えの出力.
[8]
     $QD
[9]
     ブブ ......改行.
[10] SDL
          …定義モードを終了せよ.
     DFNS ······前出.
     SAMPLE ……関数SAMPLE(引数はない)の実行、つまり"SAMPLE"プログラムの実行。
1+2+3+...n = x
input n (n = 1...250)
300 ----251以上の入力値エラー、APLでは入力時は必ず改行が行われる。
input n (n = 1...250)
```

```
[251] ……入力値エラー.
input n (n = 1...250)
250 …正しい値を入力.
SYNTAX ERROR .....プログラムにバグあり!
                                      -ミスタイプ、"/"ではなく""が正解、
SAMPLE[8] $QD _'1+2+3+....', ($FM N), /=', ($FM TEMP) エラーのあるラインが表示される.
     $DL SAMPLE ----編集モードに入れ
【10】 | [B + QD] | ……ライン[8] を表示して、再入力モードに入れ、ただし1行全部をタイプし直す必要あり、
[8] プ
[8] プ
[8] パ
($FM N), /=', ($FM TEMP)
($QD _'1+2+3+...', ($FM N), '= ', ($FM TEMP)
(**) 「編集モードを終われ。
                                               ……めんどうでも1行全部をタイプし直す.
      SAMPLE ·····もう一度実行
1+2+3+...n = x
input n (n = 1...250)
250 ---- 250を入力.
1+2+3+....250 = 31375 ····· 入力値と答えが正しく出力された(そのままCP/Mに戻ることはできない)。
     SAMPLE ······もう1度実行,
1+2+3+...n = x
input n (n = 1...250)
100
1+2+3+....100 = 5050 ----正しい/
     SAMPLE SAVED
     ) OFF --- CP /Mに戻る.
                     り、後でこれをロードすると、セーブした時点と同じ状態を再現できる。
```

Figure-5.11.3 APL\80による "SAMPLE" プログラムの作成の全過程.

以上の手順で "SAMPLE" プログラムはでき上り、実際に使用テストも行いました。ディスク上には、そのプログラム・ファイル (アスキー・ファイルではなく、中間コード) "SAMPLE、APL" が生成されています (ここで使用した APL 記号の代用表示については後述).

現在のディスク上には、APL\80のパッケージの中から、必要なファイルだけと、でき上った"SAMPLE" プログラムがセーブされていますので、それらを STAT コマンドでタイプアウトしてみましょう.

```
A>B:STAT *.* /

Recs Bytes Ext Acc
284 36k 3 R/W A:APL.COM ······APLインタープリタ.
23 3k 1 R/W A:ETCFNS.APL ····· 各種関数のライブラリ. "SAMPLE"プログラムには必要なし.
6 1k 1 R/W A:SAMPLE.APL ····· でき上った "SAMPLE"プログラム.

Bytes Remaining On A: 201k

A>
```

Figure-5.11.4 ディスク上に現在セーブされているファイル.

ではこの後、もう一度最初から、ディスクにセーブされている "SAMPLE" プログラムをロードして実行してみます。その後、各種関数のライブラリ・ファイルをロードして、2~3の関数で遊んでみましょう。

```
□部はユーザーのキーイン部を示し、キャリッジ・リタンを伴う.
AXAPL .....APLを起動、APLで遊んでみよう。
SOFTRONICS APL¥80
VERSION 2.3C
COPYRIGHT 1979 BY ERIK MUELLER
    DLIB ……すべてのAPLファイルをタイプアウトせよ、
ETCFNS …いろいろな関数のユーティリティ・ライブラリ、SAMPLE …先程セーブした"SAMPLE, APL"をロード、
[] LOAD SAMPLE] ……"SAMPLE, APL"をロード。
SAMPLE LOADED
   DFNS ……現在ロードされているすべての関数をタイプアウトせよ.
SAMPLE ……これのみ.
SAMPLE ……SAMPLEの実行.
1+2+3+...n = x
input n (n = 1...250)
100
1+2+3+....100 = 5050 ..... ELU/
    DLOAD ETCFNS ...... 各種関数のライブラリ・ファイルをロードせよ、"SAMPLE"は失われる、
ETCFNS LOADED
    DENS ······前出.
10 10
      ?X ----そのベクトル×を乱数化せよ(最大値は10).
図…… 乱数化されたベクトル×をタイプアウトせよ。
6 2 10 2 8 6 1 1 5 8 4 9 6 6 7 2 8 5 1 2 2 5 1 1 9 2 8 5 8 8 2 2 8 8 8 8 10 9 6 9
    [*+* HISTO X] .....このベクトル×のヒストグラムを作って表示せよ、表示には"+"を使え、
                  + + ++
                 + + ++
                       +++++++
                        ++++++ 最大值10
               + + ++++
                 + ++++
                        +++++++
                  + ++++
___ 40個
      SORT X ·····ベクトル×をソートせよ.
X
```

```
(#ISTO [$QD] $DL .....ヒストグラム(HISTO)のプログラムをタイプアウトせよ
   *DL Z_SYM HISTO V
[1]
     Z_(' ', SYM) [1+($RT $ID $MX /V) $NL .$LE V] ......たった1行で上記の機能が書ける. APLはスゴイ
[2]
   $DL
     SDL SORT [SQD] SDL ·····ソート (SORT)の内容をタイプアウトせよ.
   $DL
        ORD SORT UNS WHICH
     ORD $10 0
[1]
    LB: $60 0&$10 0=$80 UNS
[2]
[3]
     WHICH_UNS=$MN /UNS
[4]
     ORD_DRD, WHICH/UNS
                            SORTのプログラム.
[5]
     UNS_(#TL WHICH)/UNS
[6]
     $GO LB
   $DL
     [PASCAL 20] ……大きさが20のパスカルの三角形をタイプアウトせよ.
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1
1 7 21 35 35 21 7 1
1 8 28 56 70 56 28 8 1
1 9 36 84 126 126 84 36 9 1
1 10 45 120 210 252 210 120 45 10 1
1 11 55 165 330 462 462 330 165 55 11 1
1 12 66 220 495 792 924 792 495 220 66 12 1
1 13 78 286 715 1287 1716 1716 1287 715 286 78 13 1
 14 91 364 1001 2002 3003 3432 3003 2002 1001 364 91 14 1
1 15 105 455 1365 3003 5005 6435 6435 5005 3003 1365 455 105 15 1
1 16 120 560 1820 4368 8008 11440 12870 11440 8008 4368 1820 560 120 16 1
1 17 136 680 2380 6188 12376 19448 24310 24310 19448 12376 6188 2380 680 136 17 1
1 18 153 816 3060 8568 18564 31824 43758 48620 43758 31824 18564 8568 3060 816 153 18 1
1 19 171 969 3876 11628 27132 50388 75582 92378 92378 75582 50388 27132 11628 3876 969 171 19 1
     SDL PASCAL [SQD] SDL .....そのプログラムをタイプアウトせよ.
    *DL PASCAL NIP
[1]
                                     バスカル(PASCAL)のプログラム、たったこれだけ/
[2]
     PRINT:P
      SGO PRINT&NSGE SRO P_(0,P)+P,0
[3]
    &DL
     DOFF 遊びはやめてCP/Mに戻れ、
A> (注: CRTや,プリンタへの出力は、1行の字数が多いと、次の行に続いて表示されます。)
```

Figure-5.11.5 APL\80でちょっと遊びを、

Figure-5.11.3や Figure-5.11.5で使われた APL 記号の代用 ASCII 表示は、実際は次の記号に当たります。




Figure-5.11.6 *SAMPLE"プログラムの作成に使われたAPL記号の代用ASCII表記

6章 CP/Mのアプリケーションいろいろ



6.1 簡易言語(プログラムレス言語)の使用例

VISICALC (Visi Corp 社) に端を発した、"簡易言語"と呼ばれている汎用ビジネス・ソフトウェアは、その質・内容・種類とも大きな進展を見せており、現時点では、"Multiplan"(マイクロソフト社)、"SuperCalc"(ソーシム社)などが、質・内容ともに代表的なものになっています。

筆者は、米国製の、この2種類のソフトを実際に使ってみて、日米間のソフトウェア・ギャップ、正にここにあり!という強い印象を受け、このことを「実習 CP/M」の冒頭にも書きました。

日本でも、この種のソフトは雨後の竹の子のようにたくさんの種類が発売され、中には、大々的に 宣伝されているものもあります。しかし、そのほとんどは、特定のパーソナル・コンピュータ専用のもので、プログラムも、その機種に組み込まれている BASIC のインタープリタで、ただズラズラと 書かれているものばかりでスピードも遅く (マシン語をプログラムの一部に使っているものもあるが)、内容、使い易さなど、先の2つの米国製ソフトに比べあまりにも幼い、というのが実感です。

CP/M上で走る優秀なソフトがあることを知らず、これらの貧弱なソフトが、パソコンの能力の限界であるなどと誤解する人もいるのではないかと心配です。

それでは、この種のソフトの中で、米国でベストセラーの1つと言われている、ソーシム社の Super Calc を取り上げて、その使用例を紹介しましょう。しかし、そのすべてを紹介する訳には行きません。例によって、すべてを紹介するには、Super Calc 用の本を一冊書かなくてはならないでしょう。よって、ここで例題としたものは、機能の一部、使い方の一例であるに過ぎません。

6.1.1 SuperCalcの概念

VISICALC、Multiplan、SuperCalc などの汎用ビジネス・ソフトの概念は、どれもほぼ同じであり、 $"ワークシート"と呼ばれる"電子の紙"(コンピュータのメモリのデータ・エリアに当たる)をSuperCalc では、横<math>63\times$ 縦254の計16,002個の "セル" に区切り、その "セル" に、項目や数値などを書き込み、 "電子の紙" を "表" として用い、縦・横の計算(各種関数も含む)などを行わせるものです。 1 の表の中でのデータのブロック移動や、他の場所へのコピー、他の表からのデータの取り込みなども自由に行えます。

Figure-6.1.2の表が、その"電子の紙"の実際であり、SuperCalc を起動した状態では、表全体の左上に当る"ディスプレイ・ウィンドウ"が、スクリーンに表示されています。

表の上の位置の呼び方は、横方向に "カラム(Column)A、B、C……" 縦方向に "ロー(Row) 1、2、3……" と表現します。それぞれの "セル" はカラムとローの交点に当たり、この図に示されているセルは、"E10" のセルということになります。

CP/Mのアプリケーションいろいろ

この図の、セル "A1" の "<>" 記号(コンピュータによっては、この部分の表示が反転したり、色が付いていたりする)は、"rクティブ・セル"を示す記号であり、ワークシートへのデータの入力や、書き替えなどは、この "rクティブ・セル"を通して行われます。

6.1.2 SuperCalcの使用例

では、SuperCalc を起動して、実際に簡単な表を作ってみましょう。NEC の PC-8801上で、NEC の CP/M を使って実行してみます。

SuperCalc の起動は,

A > SC J

で行われます。その、オープニング・メッセージを次に示します。




Figure-6.1.1 SuperCalc の起動と、そのオープニング・メッセージ.

さっそく "RETURN" をキーインして、プログラムをスタートさせます。

プログラムがスタートすると、スクリーンには、Figure-6.1.2の左上方に示されている "ディスプレイ・ウィンドウ" の部分が表示されます。この部分は、図でも分かるように、ワークシート全体の、ほんの一部分であり、ユーザーは、大きなワークシートの任意の場所を、このディスプレイ・ウィンドウを上下左右に移動することにより、見ることができる訳です。




Figure-6.1.2 SuperCalcのワークシートとディスプレイ・ウィンドウ

次の表は、簡単な作表を行っている途中の状態を示したものです.

21	SuperCal	c Sample	Progr	ram for (CP/M Learni	ng System	n #3	
31								
41	ハ・ラメータA	(PA) = (H	I+WA) /2 … たた	の足し算と割り算	I.		
51	ハ°ラメータB	(PB) = SI	N(HI) × ATAN	(WA)サインと	アーク・タンジェント	- (単位はラジアン)	
61	ハ・ラメータロ	(PC) = EX	P(HI	/100) +LD	3e (WA) +SQR	AW+IH) TOC)eと自然対数と	=√
71	コ"ウケイ (SUM) = PA	+PB+	PC	の足し算.			
811							1	
911 コウモク	1 シンチョウ	915 17	1	ハ・ラメータA	ハ*ラメータB	ハ・ラメークロ	コ"ウケイ	
011 J7I	(HI)	(WA)	1	(PA)	(PB)	(PC)	(SUM) I	
1								
211 129 7+/7"	1 173.6	67.9	1	<120.75	> -1.12962	25.43291	145.05331	
311 カタキ"リ アキラ	1 171.4	66.4	1	アクティブ・セ				
411 カワタ ヨシヒロ	1 172.7	65.9	1	アンティン・ビ	JU.			
511 3"ウ ケイコ	1 161.6	50.1	- 1				1	
611 ביסח" בקב	1 160.5	48.8	- 1				1	
711 7417 774	1 175.7	72.3	- 1				100	
811 45t tank	1 175.2	70.2	- 1				1	
911								
201								
E12 F	orm= (B12+	C12)/2	アクテ	イブ・セルの言	†算式(フォーミコ	ラ)が表示され	ている.	
? (Enter Range), then F	Return; or	. ", "	for Opt	ions			
23>/Replicate,E	12.E13:E1	8	欠に事行	うしようとする	シレプリケート・コ	マンドのライン	セルE12の計算式	を.

Figure-6.1.3 作表の途中の SuperCalc.

 $u-1\sim7$ は、この表のタイトルと、表の中で使われているパラメータの説明文が書かれており、 $u-8\sim19$ 、カラム A \sim I の範囲が 1 つの表になっています。

デフォールトの各カラムの幅は9文字ですが、この表ではカラムAが広げられ、カラムDとIが狭められています。ただし、この幅はスクリーンやプリンタ上のことであり、データとしては、どのセルにも最大116文字を入力することができます。

表には、実在の人物の氏名とでたらめの身長・体重の値が記入されており、その右側には、意味のないパラメータA、B、Cと、その合計の項目があります。各パラメータが、どのような計算式により求められるかは、ロー $4 \sim 7$ に書かれています。それらの計算式(フォーミュラ)は、すでに「イセリ アキノブ」の行のみに書き込まれており、その計算結果が表示されています。パラメータA (PA) の実際のフォーミュラを、表のすぐ下に見ることができます。

「カタギリ アキラ」以後は、データのみが記入されているだけで、フォーミュラは記入されておらず、その計算結果は白紙のままとなっています。

では、パラメータAのカラムを全部埋めてみましょう。

前頁の表の下部には、そのコマンド・ラインがすでに書かれています。

/Replicate, ……複写する.

E12, E13: E18.....セルE12のフォーミュラをセル E13~E18にレプリケートする.

という意味のコマンド・ラインです。

どうなるか、リタンをキーインして実行してみましょう。




Figure-6.1.4 レプリケート・コマンドの実行.

このように、セル $E13\sim E18$ がすべて計算され、結果が表示されました。つまり、セル E12のフォーミュラが、これらのセルに相対アドレスでレプリケートされたのです。セル E18のフォーミュラが、スクリーンの下部に表示されていますので、Figure-6.1.3のものと比較して下さい。

同様に、「イセリ アキノブ」の行の、すでに書き込まれている各パラメータのフォーミュラをレプリケートして、完成させた表を次に示します。




Figure-6.1.5 完成した表.

このように、1項目1つの計算式を書けば、あとは非常に楽に表を完成することができます。

計算結果の数値ではなく、フォーミュラ自身を表示させたい場合は、コマンドにより次のように表示されます。各セルは、現在、デフォールトの9文字に表示が制限されていますので、式の一部しか見えていません(表示字数の変更は自由に行える)。

```
A 11
                  B II C IIDII E II F II G II H IIII
11
              SuperCalc Sample Program for CP/M Learning System #3
21
31
41
              1)° 51-9A (PA) = (HI+WA)/2
              11º 51-7B (PB) = SIN(HI) x ATAN(WA)
51
              パ・ラメータC (PC) = EXP(HI/100)+LOGe(WA)+SQROOT(HI+WA)
71
              コ"ウケイ (SUM) = PA+PB+PC
811-
         コウモク ! シンチョウ
                        タイシ コウ 1 ハ・ラメータA ハ・ラメータB ハ・ラメータC コ・ウケイ
911
1011 J7I
             (HI)
                        (WA)
                                1 (PA)
                                            (PB)
11 | | ======
1211 / 17 7+/7" | 173.6
                       67.9
                                | (B12+C12 SIN(B12) EXP(B12/ SUM(E12+1
                             | (B13+C13 SIN(B13) EXP(B13/ SUM(E13+1
13!! カタキ"リ アキラ ! 171.4
                       66.4
                       65.9
                              | (B14+C14 SIN(B14) EXP(B14/ SUM(E14+)
1411 177 3560 1 172.7
1511 3" 7 7/3
                       50.1
                               (B15+C15 SIN(B15) EXP(B15/ SUM(E15+1
             1 161.6
```

```
1611 E177" ETT 1 160.5
                          48.8
                                       (B16+C16 SIN(B16) EXP(B16/ SUM(E16+1
1711 7477 224 1 175.7
                          72.3
                                       (B17+C17 SIN(B17) EXP(B17/ SUM(E17+1
18!! ムラセ ヤスハル
              1 175.2
                          70.2
                                       (B18+C18 SIN(B18) EXP(B18/ SUM(E18+1
 1911-
201
                                           それぞれのフォーミュラが表示されている.
v H20
Width: 9 Memory: 21 Last Col/Row: I19
                                         ? for HELP
  1>
   Cp Lock On SCREEN COPY DIR A:
                                                TAB
                                                            RUBOUT
```

Figure-6.1.6 数値の代わりに、そのフォーミュラを表示させたもの。

表がすべて完成し、プリンタへタイプアウトした結果を示します。ロー、カラムの表示は、付けたり取ったり自由です。



Figure-6.1.7 タイプアウトされた完成した表.

以上紹介したのは、SuperCalc の使い方のごく基本的な簡単な例にすぎません。まだまだ目を見張るような実に多くの機能を有していることを、お断りしておきます。

さらに SuperCalc には、メニュー・システムが完備されていて、使い方や、それぞれのコマンドが 分からない場合には、"?"記号をキーインすることにより、その場で必要なコマンド・メニューや、 コメントをいつでも表示することができます。このメニュー・システムはツリー構造になっていて、 現在入力されているコマンドに従って、全般のメニュー→細部のメニューという具合に、その場合に 応じて必要なものが自動的に出力されます。この辺の動きは実にスマートであり、日本のソフトウェ ア・ハウスもよく研究してもらいたい点です。

6.2 スクリーン・エディタの使用例

CP/M に付属しているエディタ (ED. COM) は、十分に強力であり、アセンブラや各種言語のソース・ファイルの作成に広く使われています。ED は強力ではありますが、それを自由自在に使いこなすには、かなりの熟練を必要とします。筆者も、自在に使えるようになるまでは、恐らく1年ぐらいはかかったような気がします。

自在に使いこなせるようになると、EDの強力さは、一般のパーソナル・コンピュータに組み込みの BASICが持っているエディタ(そのほとんどがスクリーン・エディタ)とは格段の差があることがよ く分かるようになります。

一般の BASIC が持っているスクリーン・エディタは、非常に使い易く、小さなプログラムの開発には大変便利ですが、大きなプログラムのエディタとしては、機能不足で使いものにならないと言っても過言ではありません。致命的な不足機能の主なものは、テキスト全体に対するグローバルな文字列サーチと文字列の置き替えです(EDのコマンドの"MF……"、"MS……"や "nN……" に当たる)。そこで、使いやすいスクリーン・エディタであり、かつ、テキスト全体をグローバルにエディト可能なエディタが望まれることになります。

6.2.1 Micro Pro≯t OWord Master

スクリーン・エディタは、数社から発売されていますが、その代表的なものは、ここで取り上げる Micro Pro 社の Word Master です。 Micro Pro 社は、有名な英文ワード・プロセッサの "Word Star" で広く知られているソフトウェア・メーカーであり、エディタであるこの Word Master も、 CP/M 上のスクリーン・エディタの代名詞になっているぐらいに広く使われているエディタです。

Word Master は、誰でもすぐ使える便利なスクリーン・エディタとテキスト全体をグローバルにエディトする機能を合わせ持っており、そのために、2つのエディト・モードを備えています。

- VIDEO モード
- COMMAND モード

の2つであり、VIDEO モードがスクリーン・エディタのモードであり、COMMAND モードが、CP/

M に付属の ED と、だいたいコマンド・コンパチブルなポインタ形式のエディタのモードで、グローバルなエディットが可能です。エディット作業は、この 2 つのモードを、場合に応じて切り替えながら進めて行く訳です。モード切り替えは簡単であり、VIDEO モードから COMMAND モードへは "ESC" キーの入力、その逆は "V \mathbf{J} " のキー入力により瞬時に切り替わります。

6.2.2 Word Masterの実行例

実際に Word Master を起動して、CP/M に付属している DUMP プログラムのソース・ファイル "DUMP. ASM" をエディットしてみましょう。CP/M マシンには、PC-8801を使い、NEC の CP/M を走らせています。以下のリストは、その SCREEN COPY の機能によりタイプアウトしたものです。

Word Master を実行するには、2つのファイル、

WM, COM

WM. HLP(ヘルプ・メニューの表示をしなければ、これは必要ない)

が必要です.

Word Master がドライブA:, "DUMP. ASM" がドライブB: 上にあるとして, Word Master を起動します。その様子と、起動直後、ほんのわずかの間表示される製品メッセージを次に示します。



Figure-6.2.1 Word Masterの起動とオープニング・メッセージ.

ほんの少しの間、上のメッセージが現れ、その後すぐに画面のオール・クリアが行われ、テキストである "DUMP. ASM" の最初の1ページが表示されます。

その状態を次に示します。これは自動的に行われ、EDのように、アペンドのコマンドを実行する必要はありません。以後も、アペンドやセーブは自動的に行われるので、EDのAコマンドやWコマンドに相当するものは全く必要ありません。




Figure-6.2.2 WMが起動して、テキストの1ページ目が表示されたところ。

この後、 $2 \sim 3$ の簡単なエディットを実行してみますが、その前に、どのようなコマンドがあるのかを、ヘルプ・メニューで見ておきましょう。

Word Masterのヘルプ・メニューは、いつどんな時でもCtrl-Jをキーインすることにより表示させることができます。

Ctrl-J をキーインすると、まず次のコマンド・メニューが表示されます。

	VIDEO MODE SUMMARY (TYPE ^J	FOR NEXT FRAME)
0	INSERTION ON/OFF	RUB	DELETE CHR LEFT
`S	CURSOR LEFT CHAR	^G	DELETE CHR RIGHT
^D	CURSOR RIGHT CHAR	^¥	DELETE WORD LEFT
A.	CURSOR LEFT WORD	^T	DELETE WORD RIGHT
^F	CURSOR RIGHT WORD	^U	DELETE LINE LEFT
^Q	CURSOR RIGHT TAB	^K	DELETE LINE RIGHT
^E	CURSOR UP LINE	^Y	DELETE WHOLE LINE
^X	CURSOR DOWN LINE	^I	PUT TAB IN FILE
^^	CURSOR TOP/BOT (^HOME)	^N	PUT CRLF IN FILE
^L	CURSOR RIGHT/LEFT	^a	DO NEXT CHR 4X

```
AP
^W
     FILE DOWN 1 LINE
                                           NEXT CHR IN FILE
^7
                                           VIO CONTROL
     FILE UP 1 LINE
                                     NU
^R
     FILE DOWN SCREEN
                                      ESC
                                          EXIT VIDEO MODE
     FILE UP SCREEN
20
                                      ^J
                                           DISPLAY THIS
  コマンドガ分からない場合は、いつ、どんな時でもCtrl-Jをキーインすることにより、このコマンド・メニ
  ューガ表示される。
 ユールスかられる。
このメニューは、ビデオ・モード(スクリーン・エディタのモード)のページであり、さらにCtrl-Jをキーインすることにより、次ページのメニューが表示される。
Ctrl-J以外のものをキーインすると、元の状態のままのテキストに戻ることができる。
     Cp Lock Off SCREEN COPY DIR A:
                                                         TAB
                                                                       RUBOUT
```

Figure-6.2.3 ヘルプ・メニューの最初のページ、VIDEO モードのコマンド・メニュー

続いて同じく Ctrl-J をキーインすると、次のページのコマンド・メニューが表示されます。




Figure-6.2.4 2ページ目、COMMAND モードのコマンド・メニュー、

では、 $2 \sim 3$ の簡単なエディット作業を示します。内容はリスト内の解説文を参照して下さい。また、Figure-6.2.3のコマンド・メニューも参照して下さい。




Figure-6.2.5 スクリーン・エディット例.

```
FILE DUMP PROGRAM, READS AN INPUT FILE AND PRINTS IN HEX
          COPYRIGHT (C) 1975, 1976, 1977, 1978
          DIGITAL RESEARCH
          WordMaster sample run. コントロール・キャラクタ以外は、キーインしたものはすべて、そのカーソル位置に
Ctrl-N = Insert line 「置かれる、Word Masterは、画面表示=テキストの内容である。
*
          Ctrl-N = Insert line.
*
*
          Line insert sample for "Application CP/M".
          BOX 579, PACIFIC GROVE
;
                                              3ライン分の空白スペースに、適当にテキストを書き込んだ。
各ラインの最後にキャリッジ・リタンの入力はいらない。
          CALIFORNIA, 93950
;
          ORG
                     100H
                     0005H
BDOS
          EQU
                               DOS ENTRY POINT
          EQU
CONS
                     1
                               READ CONSOLE
TYPEF
          EQU
                     2
                               TYPE FUNCTION
                                                           以下は、オリジナルのテキストと比較して下さい、
PRINTF
          EQU
                     9
                               BUFFER PRINT ENTRY
                               | BREAK| - この位置にカーソルをセットして、Ctrl-Kをキーインすると、このように、カーソル以後、ラインの終わりまでが削除される。このように、カーソル以後、ラインの終わりまでが削除される。この位置にカーソルをセットして、文字をキーインして行くと、元のテキストが書き替えられて行く、一ソルをセットして、RUBOUTをキーインして行くと、カーソルの左側の文字が削除されて行く、
BRKF
          EQU
                     11
OPENF
          EQU
                     15
READE
          EQU
                     20
      "FUNCTION"O"
                    C"の位置にカ
                                FILE CON12345(ROL BLOCK ADDRESS RUBOUTを3回キーインした例.
FCB
          EQU
                     5CH
BUFF
           EQU
                                INPUT DISK BUFFER ADDRESS
                     BOH
```




Figure-6.2.6 スクリーン・エディット例.

Word Master のスクリーンには、メモリ上のエディット・バッファの一部が表示されており、スクリーン上の変更は、すなわち、エディット・バッファのテキストの変更である訳です。

次にVIDEO モードから、COMMAND モードに切り替えてみましょう。 "ESC" キーの入力と同時にCOMMAND モードに切り替わります。




Figure-6.2.7 ESCキーの入力によりCOMMANDモードに切り替わる.

エディットを終了するには、ED と同様に Eコマンドを実行します。

Word Master は、このような感じでエディット作業を行っていく訳ですが、スクリーン・エディット時に多用するカーソルの移動と、スクリーンのスクロールに関するキーの配列を示しておきます。 次の図のように、CTRL キーの近くにダイアモンド形に配列されていて、慣れると大変具合がいいものです。




Figure-6.2.8 カーソル移動とスクロール関係のキー

6.3 スクリーン・オリエンテッドなソフトウェアとターミナルの適合について

スクリーン・エディタに限らず、ワード・プロセッサや、6.1章の簡易言語など、スクリーン上に表示されたそれぞれの位置を対象としています。このように、いろいろな操作を行うスクリーン・オリエンティッドな(そのターミナルやコンピュータでしか動かない)アプリケーション・プログラムの実行には、それぞれのコルピュータに、各種のスクリーン・コントロールの機能が必要です。

スクリーン・コントロール機能の主なものを列記すると,

- 画面全体のクリア、
- ●カーソルをホーム位置(左上端)にセット.
- カーソルのアドレッシング(任意の位置にセット)。
- ●カーソル位置から、そのラインの終わりまでのイレーズ.
- ●カーソル位置から、画面最後までのイレーズ、
- ●輝度のコントロール.

などであり、これらは、一般的なエスケープ・シーケンスなどでコントロール可能でなければなりません.

6.3.1 エスケープ・シーケンスとは

エスケープ・シーケンスとは、エスケープ・コード (1BH) に続くアスキー・キャラクタの組み合わせをシーケンシャルにスクリーンに出力することにより、上記の各機能のコントロールなどを、そ

れぞれの組み合わせに従って行わせるものです。

例えば、アメリカで大変ポピュラーな CRT ターミナルである、SOROC IQ-120 のエスケープ・シーケンスの実例のいくつかを示しますと、

- ●スクリーンのオールクリア············[ESC]* (つまり 1 BH, 2 AH)
- ●カーソル位置からその行の終わりまでをイレーズ…[ESC]T (つまり 1BH, 54H)
- ●カーソル位置から画面終わりまでをイレーズ……[ESC]Y (つまり 1BH, 59H)
- カーソルのアドレッシング・・・・・・・ [ESC] = (y) (x) (つまり 1 BH, 3DH, yyH, xxH)

という具合です.

これを具体的に説明すると、スクリーンのオール・クリアの場合は、エスケープ・コードの1BH、それに ** のアスキー・コードである2AHを、1BH、2AHと連続してコンソールに出力することにより、コンソールは、それをスクリーンのオール・クリアであると解釈し、実行します。

もう一例として、スクリーン上のX=30、Y=10のポイント、つまり、アドレス (30, 10) のポイントにカーソルをセットする場合は、1 BH、3 DH、2 AH (=32+10)、3 EH (=32+30) の 4 バイトを連続してコンソールに出力すれば良いのです。SOROC IQ-120のカーソルのアドレッシングのX、Y座標には、それぞれ32 (=20H) のバイアス値が加算されます。つまり、原点は左上端であり、その座標 (X, Y) は (0, 0) ではなく (20H, 20H) である訳です。

また、スクリーン・コントロールは、これらのエスケープ・シーケンスによるものだけでなく、コントロール・キャラクタによるものも併用されるのが普通です。

上記は、SOROC IQ-120 CRT ターミナルの例ですが、エスケープ・シーケンスを、どのようなシーケンスにするかは、残念ながら統一規格というものはなく、ターミナルのメーカーによってまちまちです。

そこで、ユーザーは、それぞれ自分のターミナルに合わせて、使用するソフトウェアのスクリーン 出力部のルーチンを書き替えなければならないことになります。

6.3.2 自分のターミナルに適合させるためのスクリーン出力部の変更

スクリーン・コントロールのコントロール法は統一されておらず、ユーザーは、次の実行例にも示されているような、いろいろなターミナルを使用しています。しかし、ユーザーが、それぞれ自分の使用しているターミナルに合わせて、スクリーン・オリエンテッドなソフトウェアのスクリーン出力ルーチンを、いちいち書き直すのでは大変です。

そこで、スクリーン・エディタや、簡易言語や、他のスクリーン・オリエンテッドなソフトウェア 製品の多くは、それぞれのターミナルに簡単に適合させるための特別なプログラムを用意しています。 その1つを、実例として示します。

6.1章で紹介した簡易言語の SuperCalc は、スクリーン表示をフルに活用したソフトウェアであり、その実行には、各種のスクリーン・コントロールが必要です。それらのスクリーン・コントロールの機能を持たない CP/M マシンでは、実行することはできません。

SuperCalc には、いろいろなターミナルに自動的に適合させるためのプログラム"INSTALL. COM" が付属しており、誰でも極めて簡単に自分の使っているターミナルに適合させることができます。 次にこのプログラムを起動して、途中の設問に答えた状態のスクリーンの表示の一部を示します.




Figure-6.3.1 SuperCalc の各種ターミナルに適合させるための"INSTALL"プログラムの実行の一部.

このように、やさしい対話形式なので、専門の知識を持っていなくても誰でも簡単に自分のターミナルに適合させることが可能です。Apple IIにも適合できますので、Apple ユーザーはお見逃しなく。ただし、マイクロソフト社のZ80ソフトカードによる CP/M 上での話です。

もし、リストアップされている、どのターミナルとも同等でない場合は、DDT などを利用して、直接、該当部分のルーチンを書き替えることになります。

以上は、SuperCalc の各種ターミナルに適合させるプログラムの一例ですが、他のスクリーン・オリエンテッドなソフトウェアも、まともな製品ならば、ほとんどがこのような便利なプログラムを付属させています(MultiplanやCIS-COBOLのものは特に良くできている)。

このように、最近のソフトウェアは、スクリーン・オリエンテッドなものが多くなり、CP/Mマシンのターミナルは、各種スクリーン・コントロールがサポートされているものを使うことが必須となっています。

6.3.3 パーソナル・コンピュータの場合

パーソナル・コンピュータで、このようなスクリーンの機能が最初からサポートされているものは少なく、しかたなく CP/M のBIOS 内に組み込まなければなりません。非常にうまく BIOS 内にスクリーン・コントロール機能を組み込んだ例としては、NEC の PC-8000シリーズ用に NEC が発売している CP/M や、沖のif800CP/Mなどがそのお手本です。

これは、BIOS 内に、前述の SOROC IQ-120と等価のスクリーン・コントロール・ルーチンを組み込んだもので、ユーザーは、PC-8000シリーズのパーソナル・コンピュータのスクリーンを SOROC IQ-120と思って使用することができ、各種のスクリーン・オリエンテッドなソフトウェアを自由に実行することが可能です。

よって、パーソナル・コンピュータの CP/M を購入する際は、この点もよく確認しなければなりません。非常に重要なポイントです。

6.4 CP/MマシンとPROM書込器との接続

CP/M 上で開発したプログラムを PROM に固定したい場合, あるいは, すでに書き込まれている PROM 上のデータを読み出して, 逆アセンブラなどで解析したい場合などの, CP/M マシンと PROM 書込器との間のデータ転送の実例を紹介しましょう.

とは言っても、このようなことは一項を設けて解説するまでもなく、PIP コマンドを使いこなせるユーザーであれば、造作もないことなのですが、RS-232C インターフェイスは、たった 3 本の線で接続するだけで相互に通信可能であることなどを含めて、実例で示しましょう(PIP コマンドのすべての使い方は、「実習 CP/M」の 4. 2 章で解説しています、参照下さい。)

使用する PROM 書込器には、RS-232C のインターフェイスが装備されており、インテル HEX形式のデータの送受ができるソフトウェアが内蔵されていることが前提となります。大抵の本格的な PROM 書込器は、このような機能を持っています。

一方、パーソナル・コンピュータでなく、ソフトウェア開発用のマシンは、PROM 書込器が内蔵されているのも多く、独立した書込器を使う必要はありませんので、ここでの解説からは除外します。

6.4.1 RS-232Cインターフェイスの接続

RS-232C インターフェイスのコネクタの一般的な標準は、25ピンのD型コネクタで、次のピン・アサイメントになっています。

1.	CG (chasis GND) ケースの GND
← 2.	TD (Tx Data) 送信データ
→ 3.	RD (Rx Data) 受信データ
← 4.	RTS(Request To Send) 送信要求
→ 5.	CTS (Clear To Send) 送信可
\rightarrow 6.	DSR(Data Set Ready) データ送受可
7.	SG(Signal Ground) 信号 GND
→ 8.	CD (Carrier Detect) キャリア検出
← 20	DTR(Data Terminal Ready) データ送受可
25.00	
÷	

矢印の向きは、コネクタから見た信号の流れ.

上記のピン·アサイメントは、一応の標準ではありますが、統一されている訳ではありませんので、 各社まちまちなのが現状です。

そこで、CP/M マシンと PROM 書込器との RS-232C インターフェイス相互の接続は、それぞれのハードウェア・マニュアルに従って行わなければなりません。




PC-8001のCP/Mに接続されたPROM書込器

RS-232C の動作は、各種コントロール・ラインによって、コントロールされて、高速のシリアル伝送が可能となりますが、300ボー以下程度の速度であれば、コントロール・ラインによる制御を受けずにデータの送受が可能です。

300ボーの低速では、PROM 書込器を頻繁に使うユーザーにとっては、仕事にならないと思われますので、きちんとハンドシェイクを行って高速伝送が可能となるように接続して下さい。この仕事は、それぞれのインターフェイスのマニュアルが不備であったりして、なかなかうまく行かないものです。

ここでは、次の図に示すように、コントロール・ラインを全く相互に接続せず、GND と Tx、Rx の 3 線で接続し、300ボー以下で使用することにして、PROM書込器との転送作業を行ってみましょう。この方式ですと、大抵の RS-232C 機器間で無条件に伝送が可能です(インターフェイスによっては、自分自身のコネクタ内で、コントロール線をジャンパする必要があるかも知れません)。



300ボー以下で使用する場合は、3線のみの接続で相互の伝送が可能です。

Figure-6.4.1 RS-232Cを3線で相互接続

6.4.2 CP/Mで開発したプログラムのPROM書込器への転送

両者の間は、Figure-6.4.1に示されているように接続されており、ボーレートは両者共に300ボーに 設定されているとします。

開発されたプログラムは、インテル HEX 形式のファイル(ROM. HEX とでもしておく)でディスク上にあるとして、 2 Kバイト未満のオブジェクトで2716タイプの PROM に書き込む場合の手順を示します。

- 1. まず、PROM 書込器のマニュアルに従って、RS-232C インターフェイスからデータを受け取る準備をし、用意ができたら受信状態にしておきます。
- 2. PIP コマンドで転送するファイル "ROM. HEX" を RS-232C から送り出します。 PIP コマンドのデバイス名は、コンピュータによって異なります。ここでの実例は、PC-8801で NEC の CP/Mを使った場合のものです。 その様子を次に示します。



Figure-6.4.2 CP/M マシンからでき上ったプログラムを PROM 書込器に転送する.

3. データの転送が終了して、受信が成功したことが確認されると、PROM 書込器は、何らかの合図を出すでしょうから、PROM への書き込み作業を行います。

6.4.3 未知のPRO内データを読み出して、CP/Mで解析する例

CP/M マシンと、PROM 書込器は前項の通りに接続・設定してあるとします。未知の PROM には、前項で書き込んだばかりのチップをサンプルとしましょう。

PROM 内のデータを CP/M マシンで受信して、HEX ファイルとしてディスクにセーブする手順を示します。

1. まず、CP/M マシン側で、先に PIP コマンドを実行しておきます。 ファイル名は "ROM 1 . HEX" とでもしておきました。

A>PIP ROM1. HEX=RDR:[E]

PIPコマンドのデバイス名は、コンピュータによって異なりますが、ここでの実例は、PC-8801での NEC のCP/M のものです。

2. この後に、PROM 書込器を操作して、未知の PROM 内のデータを読み出して、RS-232C から HEX コードとして送り出します。

その時のCP/M 側での受信例と、生成された HEX ファイルの確認の様子を次に示します。

"RDR: "デバイスから受信して, ファイル"ROM1. HEX"を作る。[E] バラメータを付けておくと, 受信状態がよく分かる. さらに[H] バラメータを付けて「HE] とする方がベターである。 HEXファイルのエラーのチェックを行ってくれる. : 10000000313BB0CDBA00AF3201B03202B03200B0B5 :10001000210000220380213B80220580220780D31B : 1000200051D3B1113704CD1004DBB2E601CA290067 : 10003000CD8000313B80DBB20FDC80000FDCDF00C5 100040003A0180B7CA33002A07807E320AB0237EB5 :1000500032098023110B8006087E12231305C25932 :1000600000220780CDD3013A01803D320180C233A6 :1000700000320280213B80220580220780C33300AA :1000B000F53E01D3B1AFD3B12A03B0EB2A05B072CC [E]パラメータにより、受信されるデータが : 10009000237306063EFF237705C296002370233A9A 順次スクリーンにも出力される。 :1007D000FF00FF10FF00FF000FF00FF00FF11 : 1007E000FF00FF00FF000FF00FF00FF00FF11 :1007F000FF006F00BF00FF00B4FF00FF50FF00FFFD :00080001F7 A> ·····データの終わりを受信すると、自動的にファイル"ROM1、HEX"が作られる。

Figure-6.4.3 PROM 書込器からの未知の ROM データの受信

```
A>STAT ROM1.HEX J ……生成されたファイルの確認。

RECS BYTES EXT ACC 46 6K 1 R/W A:ROM1.HEX ……6KパイトのHEXファイルが作られている。
BYTES REMAINING ON A: 14K
A>
```

Figure-6.4.4 生成された HEX ファイルの確認.

3. 生成された未知の ROM 内データのファイル "ROM1. HEX" を DDT や ZSID などにより解析します。 DDT によりメモリ上にロードした様子を次に示します。 この ROM 内データは、Figure-6.4.4のHEX データのアドレス部から、ロード・アドレスは 0 Hであることが分かるので、DDT などでメモリ上にロードする場合は、100H以上にロードするためのバイアスをかけなければならないことに注意します。

```
A>DDT/ DDTを起動.
DDT VERS 2.2
-IROM1.HEX / 100Hのバイアスをつけて"ROM1.HEX"をロード
            (100Hのバイアスをつけたのは、このプログラムが0H
-R100 /
             スタートのため)
NEXT
     PC
0900 0800
-L100 /
  0100 LXI
            SP,803B
  0103 CALL 00BA
  0106
       XRA
  0107
       STA
            8001
                    未知のROM内プログラムが、CP/Mのメモリ
                    上にロードされた. 以後は逆アセンブルなどで
  010A
       STA
            8002
                    解析を行って行く
  010D
        STA
            8000
  0110
       LXI
            H,0000
  0113
       SHLD BOO3
  0116
       LXI H,803B
  0119
        SHLD BOOS
  011C
       SHLD 8007
```

Figure-6.4.5 未知の ROM 内データを、CP/M 上で解析する.

6.5 CP/Mマシン間の音響カプラによる通信

最近、数社から5万円を切る低価格の音響カプラが発売されており、電話がつながる所なら日本国内と言わず世界中どことでもCP/Mマシン間のデータの送受が行えます。

音響カプラのほとんどのものは、RS-232C インターフェイスで入出力を行っているので、CP/Mマシンは、RS-232C インターフェイスがサポートされているものであることが前提となります。

音響カプラによる電話線を介してのデータの伝送は、各種ノイズが混入する機会が非常に多く、長いデータ伝送になればなるほど、エラー率は増加します。よって、電話線を介しての伝送は、エラーは必ず発生することを考慮して作られたプロトコルを持った「データ通信用ブログラム」によってデータ伝送を行うことが不可欠です。

そのプロトコルの基本は、例えば、送り出し側で128バイトとか、256バイトとかを1ブロックとし、ブロック単位でチェックサムやCRC(Cyclic Redundancy Check:チェックサムより高度なエラー・チェック方式)などを算出し、そのブロックの最後に付加して送り出します。受信側では、受信したデータをブロック単位でチェックし、OKであればOKサインを送信側に返し、次のブロックの送信を要求します。もしエラーが検出されれば再び同じブロックの再送信を要求します。

と、このような手順で送受両者がハンドシェイクしながらデータの送受を行う訳です。

6.5.1 専用プログラムを使用せず、PIPコマンドで伝送する例

通信プロトコルを持った専用プログラムを使用しなければ、電話線を介しての伝送は実用にはなりません。しかし、CP/M のPIP コマンドには、HEX ファイルの送受の際の異状を検出する [H] パラメータがあり(実習 CP/M 4.2章参照),短いインテル HEX 形式のデータなら,伝送可能です。ただし,PIP はエラーを検出すると自動的に入力を停止しますので,その場合は最初からやり直さなければなりません。

では、CP/M のマスター・ディスクに含まれている "DUMP. ASM" を、ASM でアセンブルして生成される "DUMP. HEX" を音響カプラを使って、電話線で伝送する例を示します。

- 1. 6.4章の場合と同様に、CP/M マシンと音響カプラの RS-232C インターフェイスを接続し、ボーレートを300ボーに設定します。音響カプラの通信モードは、送受とも半二重 (HALF) にセットします。CALL→ANS の切替は、送信側が "ANS"、受信側が "CALL" にセットします。
- 2. 相手と電話で打ち合わせをし、その後、受話器を音響カプラにセットし、カプラの電源を入れます。
- 3. まず受信側から先に次の PIP コマンドを実行します. 作られるファイル名は, ここではTEST. HEX とでもしておきます.

A>PIP_TEST, HEX=RDR: [HE]]

4. 手順3.のあとに、送信側は次の PIP コマンドを実行します。

 $A > PIP \perp PUN := DUMP \cdot HEX[E], EOF :$

5. ノイズなどによるエラーがなければ、これで自動的に受信したデータのファイルが作られます。 エラーが発生すれば、受信側ではエラー・メッセージを出力して、受信を停止するので、再び 手順の2.からやり直します。

次に受信側の実行の様子を示します。送信側は、PIPのコマンド・ラインが異なるだけで同様なので省略します。

"RDR:"アバイスから入力して、そのテータをファイル"TEST.HEX"としてセーブする. HEXファイルをチェックをさせるための[H]パラメータを必ず付けること. :1001000021000039221502315702CDC101FEFFC284 :100110001B0111F301CD9C01C351013EB03213023A :10012000210000E5CDA201E1DA5101477DE60FC2D1 :100130004401CD7201CD59010FDA51017CCD8F01FF :100140007DCD8F01233E20CD650178CD8F01C32366 :1001500001CD72012A1502F9C9E5D5C50E0BCD05F1 :1001600000C1D1E1C9E5D5C50E025FCD0500C1D101 [E]パラメータにより、入力データは、順次 スクリーンにも表示される. : 1001E000452044554D502056455253494F4E2031DD : 1001F0002E34240D0A4E4F20494E50555420464966 : 100200004C452050524553454E54204F4E204449B2 :03021000534B2429 :0000000000 A> ---- エラーなく受信できた場合には、以上のHEXアータガ、ファイル*TEST. HEX"としてセーブされている。

Figure-6.5.1 音響カプラによる電話線を使ってのデータ受信側、

注)PIP コマンドのデバイスは、コンピュータによって異なります。ここでの例は、送受とも PC -8801の RS-232C インターフェイスを、NEC の CP/M で使用したものです。

以上のような手順で、専用の通信プログラムがなくても、HEX ファイルであれば、2~3回やり直しをすれば伝送可能です。通常は、通信プログラムを使っていますので、今回の方法は初めてのことであり、アスキーの出版部と、筆者宅の間で実験を行いました。回線の状態に大きく依存しますが、だいたい2回に1回は成功するようです。



音響カプラによる通信を行っている筆者の現在のマシン類、電話機の左はミニファクス、右端は、YD-74C×2ドライブを接続した往年のS-100システム SOL-20.(本書が出版される頃、左端の8インチシステムで満足のいく高速CP/M(未発売)が稼動を始め、随分と活躍したSOLも交代の時代が来た。)

あとがき

アスキー・ラーニングシステムの CP/M シリーズは,この「応用 CP/M」で一応完結です.「入門 CP/M」に着手してから,この応用編が発売されるまで,1年半もかかってしまいました.しかし,なんとかまとめ上げることができたのは,「早く応用 CP/M を出せ」という実に多くの当シリーズ愛読者の多大な期待に支えられていたためです.どうもありがとうございました.

CP/M の良さは、その簡潔さにあります。その簡潔であるために持ち合せていない機能を捕らえて、 欠点であると言う人も中にはいます。 私はそれらの人は、 もしかしたら 8 ビットのマイクロコンピュ ータに取り組んだことがないのではないかとも思います。 相手はミニコンピュータや大型コンピュー タではありません。

要はコンピュータの能力とのバランスのとれた OS であることが大切です。16ビットの、それも68000 あたりのコンピュータであれば、現在の CP/M では明らかにバランスしません。そこでは新しい CP/M であるコンカレント CP/M とか、UNIX とかの世界になるでしょう。

私は、当シリーズの最後に、「応用 CP/M」を読まれた読者のみなさんに1つお願いがあります。それは、CP/M の存在を知らなかったり、名前は知っていても取りかかる糸口が見つからないでいる多くの優秀な若者に、この CP/M の世界があることを教えてあげてほしいのです。彼らの多くは、パーソナル・コンピュータに組み込まれている BASIC 言語の殼の中だけでコンピュータというものを見ていると思うのです。しかし何かのきっかけで、アセンブラなり他の言語なりに興味を持つようになり、大きく飛躍することができるかも知れません。BASIC から離れようとした時、そこからがすべての始まりであるという気がしてならないのです。

読者の回りに、そのような熱心な若者がいたら、是非 CP/M の世界のことを話してあげて下さい。

ソフトウェアの世界は限りなく広く、CP/M はこの海に乗り出すための小さな船に過ぎません。しかし、小さいながら信頼できる船です。

今夜は、シンプルで小さな船「CP/M」に乾杯!

5章の「各種高級言語」では、ABCの河田至弘氏、電通大の打越浩幸氏、リギーコーポレーションの片桐明氏にいろいろと助けて頂きました。無理なお願いを心良く引き受けて下さって、ほんとうにありがとうございました。

村瀬 康治 テレビ朝日技術局勤務 初版時 36歳

付録A NECのCP/Mについて

1982年 7月に、PC-8001または PC-8801に共通の CP/M が NEC から発売されました。ディスクのアクセス・スピードは、8 インチの標準ディスクの場合より速く非常に高速であり、日本の CP/M では初めての "タイプ・アヘッド機能" など、多くの拡張機能を持った画期的なものです。ここでは NEC の CP/M で一番最初に発売された、ミニディスク用片面バージョンのものの概要を紹介しておきます。

●対象機種:

PC-8001+ (PC-8011または PC-8012・8013) および, PC-8801 (N-BASIC モードで動作).

●使用ディスク・ユニット:

PC-8031-1W あるいは PC-8031-2W (ただし1Wとして動作する) のいずれでも可.

●NEC-CP/M 独自の拡張機能:


- 1) エスケープ・シーケンス等によるスクリーン・コントロール(6.3章参照), および N-BASIC 内グラフィック機能などのコントロール.
- 2) N-BASIC ROM 内各ルーチンの呼び出し機能,
- 3)割り込み処理によるバッファリング・キー入力機能 (これを *タイプ・アヘッド機能 "と言い, コンピュータがいかなる処理を行っている場合でも, また, いかに速くタイプインしようと, キーが押されたものは1文字たりとも取りこぼすことなく入力が行える機能).
- 4)任意のプログラムを、CP/M の起動時にオート・スタートさせることができる。
- 5)割り込み処理による RS-232C ポートを 2 チャンネル,通常処理によるものを 1 チャンネル,計 3 チャンネルの RS-232C ポートをサポート.
- 6)ファンクション・キーによりスクリーン・コピー等の機能をサポートし、ユーザーによる定義も可能。

(その他省略)

●マスター・ディスクに含まれている独自のユーティリティ・プログラム:

- 1) ディスク・フォーマット.
- 2) ディスク・コピー.
- 3) オート・スタート設定プログラム。
- 4) ファンクション・キー定義プログラム.
- 5) CP/M サイズの変更を、完全に自動的に行うプログラム。 (その他省略)

NEC は、このミニディスクの 1 W 用のあと、2 W 用の CP/M、それに PC-8801 N88 モードで動作する 8 インチ・ディスク用 CP/M を順次発売していく予定でいるようです。期日は未定。



PC-8001 CP/Mのオープニング画面

A>STAT	*.*/			
Recs	Bytes	Ext	Acc	新州公司 (J. 1872)
64	8k	1	R/W	A:ASM.COM
8	1k	1	R/W	A: AUTHELLO. COM
6	1k	1	R/W	A:AUTO-ST.COM
18	3k	1	R/W	A:COPY.COM
38	5k	1	R/W	A:DDT.COM
49	7k	1	R/W	A:DISKDEF.LIB
33	5k	1	R/W	A: DUMP. ASM
3	1k	1	R/W	A:DUMP.COM
52	7k	1	R/W	
10	2k	1	R/W	
143	18k	2		
32	4k	1	College State	
29	4k	1	R/W	A:KEY.COM
14	2k	1	R/W	A:LOAD.COM
32	4k	1	R/W	
80	10k	1	R/W	
58	8k	1	R/W	
41	6k	1	R/W	
10	2k	1	R/W	A:SUBMIT.COM
4	1k	1	R/W	A:SWITCH.COM
7	1k	1	R/W	
66	9k	1	R/W	
101	13k	1	R/W	SERVICE AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE
32	4k	1	R/W	
6	1k	1	R/W	A:XSUB.COM
Bytes	Remaining	g Ur	1 A:	3k
A>				

Figure-A.1 PC-8001 CP/Mに含まれているファイル.

付録B CP/M上で走るBASIC言語の ステートメント・関数比較一覧表

CP/M上の高級言語で、最もポピュラーに使われている BASIC 言語の代表的なものを 4 種類 (そのうち 2 種はコンパイラ)を取り上げ、そのステートメントと関数の一覧表を示します。

取り上げる言語を次に示します.

- •MBASC $(1 \times 9 7 \cup 9)$
- ●BASCOM (コンパイラ. 3.4章参照)
- ●CBASIC (中間コード・インタープリタ)
- ●CB-80 (コンパイラ. 5.3 章参照)

1. ステートメントおよび関数一覧表

分類	機能	CBASIC	CB-80	MBASIC	BASCOM
実	分割したプログラムをディスクから順次ロードし実行	CHAIN	CHAIN	CHAIN	CHAIN
行	別のプログラム・モジュールへの変数の引渡し	COMMON	COMMON	COMMON	COMMON
制御	SUB手続きに処理を移行		CALL		
押	機械語のプログラムの実行開始	CALL	CALL	CALL	CALL
入	キーボードから入力して変数に代入	INPUT	INPUT	INPUT	INPUT
出力	コンマもデータとしてキーボードから 行入力	INPUT LINE	INPUT LINE	LINE INPUT	LINE INPUT
ス	画面に情報を出力	PRINT	PRINT	PRINT	PRINT
テ	画面に指定書式で文字, 数値を表示	PRINT USING	PRINT USING	PRINT USING	PRINT USING
	プリンタに情報を出力	PRINT	PRINT	LPRINT	LPRINT
×	プリンタに指定書式で文字, 数値を印字	PRINT USING	PRINT USING	PRINT USING	PRINT USING
ド	指定した出力ポートにデータを出力	OUT	OUT	OUT	OUT
(1)	メモリの指定番地にデータを書き込む	POKE	POKE	POKE	POKE
5	出力装置をコンソールからプリンタに変更	LPRINTER	LPRINTER		
P	出力装置をプリンタからコンソールに変更	CONSOLE	CONSOLE		
ル	DATA文で定義された定数を変数に代入	READ	READ	READ	READ
以	READ文で読み込まれるデータの格納	DATA	DATA	DATA	DATA
外)	DATA文の値の再読み込み指定	RESTORE	RESTORE	RESTORE	RESTORE
弘と	シーケンシャル・ファイルからのデータ入力	READ #	READ #	INPUT #	INPUT #
入出力ステント2(フ	ランダム・ファイルからのデータ入力	READ #	READ #	GET #	GET #
17	シーケンシャル・ファイルからの 行入力	READ # LINE	READ # LINE	LINE INPUT #	LINE INPUT #
メル	ランダム・ファイルからの 行入力	READ # LINE	READ # LINE		

分類	機能	機 能 CBASIC CB-80		MBASIC	BASCOM	
ふ	ディスクからIバイトのデータを入力		GET		11.4.	
男	シーケンシャル・ファイルにデータを出力	PRINT #	PRINT #	PRINT #	PRINT #	
-	ランダム・ファイルにデータを出力	PRINT #	PRINT #	PUT #	PUT #	
12	シーケンシャル・ファイルに指定書式でデータを出力	PRINT # USING	PRINT # USING	PRINT # USING	PRINT # USING	
入出力ステートメント(2)	ランダム・ファイルに指定書式でデータを出力	PRINT # USING	PRINT # USING			
(2)	ディスクにIバイトのデータを出力		PUT			
	指定された行番号の文へ無条件分岐	GOTO	GOTO	GOTO	GOTO	
分	指定されたラベルの文へ無条件分岐		GOTO			
岐ス	指定された行番号からのサブルーチンへ分岐	GOSUB	GOSUB	GOSUB	GOSUB	
-	指定されたラベルのサブルーチンへ分岐		GOSUB			
1	条件判断によるプログラムの流れの制御	IF~THEN~ELSE	IF~THEN~ELSE	IF~THEN~ELSE	IF~THEN~ELSE	
メ	式の値により指定行番号の文へ多岐分岐	ON~GOTO	ON~GOTO	ON~GOTO	ON~GOTO	
7	式の値により指定ラベルの文へ多岐分岐		ON~GOTO			
1	式の値により指定行番号からのサブルーチンへ分岐	ON~GOSUB	0N~G0SUB	ON~GOSUB	ON~GOSUB	
	式の値により指定ラベルのサブルーチンへ分岐		ON~GOSUB			
ル	一連の命令を指定回数繰り返し実行	FOR~NEXT	FOR~NEXT	FOR~NEXT	FOR~NEXT	
1.	FOR ~ NEXT 文の増分を指定	STEP	STEP	STEP	STEP	
プ	一連の命令を条件つきで繰り返し実行	WHILE ~ WEND	WHILE~WEND	WHILE~WEND	WHILE~WEND	
ファ	ファイルの新規作成	CREATE	CREATE	OPEN	OPEN	
1	ファイルの抹消	DELETE	DELETE	KILL	KILL	
管	ファイル名の変更	RENAME	RENAME	RENAME	RENAME	
ステ	ファイルを削除変更から保護		LOCK			
ĺ	ファイルの保護を解除		UNLOCK			
イル管理ステートメント	ファイルバッファの割り当て	OPEN	OPEN	OPEN	OPEN	
٢	ファイルバッファの解除	CLOSE	CLOSE	CLOSE	CLOSE	
	プログラム中の注釈指定	REM, REMARK	REM, REMARK	REM	REM	
	配列次元数,添字の指定	DIM	DIM	DIM	DIM	
1	配列の最小添字の指定			OPTION BASE	OPTION BASE	
	機械語プログラムのためのメモリ確保	SAVEMEM	SAVEMEM	CLEAR	CLEAR	
定	ユーザー関数の定義(行)	DEF FN	DEF	DEF FN	DEF FN	
義ス	ユーザー関数の定義(複数行)	DEF FN~FEND	DEF~FEND			
テ	関数型SUB手続の定義		DEF~FEND			
	変数の型を整数として宣言	INTEGER	INTEGER	DEFINT	DEFINT	
×	変数の型を半精度実数として宣言			DEFSNG	DEFSNG	
ント	変数の型を全精度実数として宣言	REAL	REAL	DEFDBL	DEFDBL	
'	変数の型を文字として宣言	STRING	STRING	DEFSTR	DEFSTR	
	乱数系列の変更	RANDOMIZE	RANDOMIZE	RANDOMIZE	RANDOMIZE	
	コンソール 行あたりの表示数の指定	POKE 272,n)		WIDTH	WIDTH	
	プリンタ 行あたりの印字数の指定	WIDTH		WIDTH LPRINT	WIDTH LPRINT	
特ス	エラー時処理ルーチンの指定		ON ERROR GOTO	ON ERROR GOTO	ON ERROR GOTO	
1	ファイルの終了を検出		IF END#	EOF	EOF	
x x	プログラム実行状態の追跡	TRACE		TRON	TRON	
殊卜	プログラム実行状態の追跡の解除			TROEF	TROFF	

類	機能	CBASIC	CB-80	MBASIC	BASCOM
	引数の数値を文字列に変換	STR\$	STR\$	STR\$	STR\$
文	アスキーコードを文字に変換	CHR\$	CHR\$	CHR\$	CHR\$
文字型	指定文字位置から任意字数の取り出し	MID\$	MID\$	MID\$	MID\$
ス	文字列の左から指定数の文字の取り出し	LEFT\$	LEFT\$	LEFT\$	LEFT\$
トリ	与えられた文字の繰り返し文字列の作成			STRING\$	STRING\$
ング	指定数のスペースからなる文字列の作成			SPACE\$	SPACE\$
グ関	文字列中の小文字を大文字に変換	UCASE\$	UCASE\$		
数数	10進数を16進の文字列に変換			HEX\$	HEX\$
	10進数を8進の文字列に変換			OCT\$	OCT\$
数ス	文字列の最初の文字をアスキー・コードに変換	ASC	ASC	ASC	ASC
-	指定文字列を探索し、その位置を与える	MATCH	MATCH	INSTR	INSTR
単グ	文字列の長さを与える	LEN	LEN	LEN	LEN
関型数	数字列を数値に変換	VAL	VAL	VAL	VAL
	指定ポートから バイト読み込む	INP	INP	INP	INP
	メモリの指定番地の内容を与える	PEEK	PEEK	PEEK	PEEK
	コンソール・ステータスを与える	CONSTAT%	CONSTAT%	24 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 1	
- 1	コンソール・デバイスから 文字読み込む	CONCHAR%	CONCHAR%		
٦.	CP/Mコマンド行の文字列を与える	COMAND\$	COMAND\$		
入出	変数に割り付けられたメモリ番地を与える	VARPTR	VARPTR	VARPTR	VARPTR
力関	文字列に割り付けられたメモリ番地を与える	SADD	SADD		
数	指定ファイルのブロック数を与える	SIZE	SIZE		
他	エラー・コードを与える		ERR	ERR	ERR
	エラーの発生した行番号を与える		ERL	ERL	ERL
	コンソールから 文字読み込みエコーバックしない		INKEY	INPUT\$	INPUT\$
	コンソールに出力される、次の水平位置を与える	POS	POS	POS	POS
	プリンタに印字される,次の水平位置を与える	POS	POS	LP0S	LP0S
	絶対値[X]	ABS	S(x)	AB	S(x)
	切捨て[X] (返される値は実数)		(x)		Γ(x)
数値	剰余X-[X/m]×m		• •	x MOD m(演算子)	
関	整数の実数化	MOD(x,m) FLOAT(x)		CDBL(x), CSNG(x)	
数	実数の整数化	INT%(x)		CINT (x)	
	文字列の数値化	VAL(x)		VAL(x)	
	正負符号の取り出し		N(x)		V(x)
	半精度定数の全精度実数化	- 00	11(//)		BL(x)
	全精度実数の半精度実数化				IG(x)
数	指数関数 e×	EV	D(v)		
値	自然対数関数 logX	EXP(x) LOG(x)		EPX(x) LOG(x)	
	正弦関数 sinX		V(x)		
関	余弦関数 cosX		S(x)	SIN(x) COS(x)	
数	正接関数 tanX		N(x)		N(x)
	逆正接関数 arctanX		N(x)		N(x)
	平方根 √X		` '		
- 1	1 /1714 4 //	SQR(x) RND		SQR(x) RND	

2. 定数, 変数 仕様一覧表

分類	機	能	CBASIC, CB-80	MBASIC, BASCOM
	整定数	最大	+32767	+32767
	金 足 奴	最小	-32768	-32768
		有効桁数		7桁
	半精度実定数	最大指数		38
定		最小指数		-38
走		有効桁数	14桁	16桁
数	全精度実定数	最大指数	62	38
±X		最小指数	-64	-38
	進法表示	16進定数	数値の後にH	数値の前に&H
		8 進定数	*	数値の前に&または&0
		2 進定数	数値の後にB	
	文字定数	最大文字列定数表	255文字	255文字
		整数型	%	%
変	属性文字	半精度実数型		!
	属性义子	全精度実数型	何もつけない	#
数		文字型	\$	\$
	英数字変数名の有効長		31文字	40文字
4	ラベル	の使用	CB-80のみ可	不可
の他	行の最	大文字数	255文字	255文字

3. 演算子一覧表

分類	機	it	CBASIC, CB-80	MBASIC, BASCOM	
	べき乗		^	^	
算	負号		_	_	
術	乗算		*	*	
演	実数除算		/	/	
算	除算	整数除算	/	∖または¥	
子	剰余		MOD(x,m)(関数)	x MOD m	
7	加算		+	+	
	減算		_	_	
	等しい		= ま <i>た</i> はEQ	=	
関	等しくない		<>またはNE	<>	
関	大きい		> またはGT	>	
) ()	小さい		< またはLT	<	
子	大きいか等しい		> = またはGE	>=	
	小さいか等しい		<= <i>t</i> : tLE	<=	
	連結		+	+	
女	等しい		= ま <i>た</i> はEQ	=	
文	等しくない		<>またはNE	<>	
別油	大きい		> またはGT	>	
演	小さい		< またはLT	<	
子	大きいか等しい		>=またはGE	>=	
	小さいか等しい		<= \$ t \tale	<=	
	否定		NOT	NOT	
論	論理積		AND	AND	
理	(内包的)論理和		[包的)論理和 OR		
理演	排他的論理和		XOR	XOR	
子	包含			IMP	
	合同			EQV	

付録 C 本書で使用した各種ソフトウェアについて

本書で使用したソフトウェアの中で,

MACRO-80 (和文マニュアル付)

LINK-80 (和文マニュアル付)

BASCOM (和文マニュアル付)

FORTRAN-80 (和文マニュアル付)

muLISP

以上は、マイクロソフト社の極東総代理店である㈱アスキーコンシューマプログクツ(TEL:03-486 -7111) から、その最新バージョンを快く提供して頂きました。 また,

MAC (和文マニュアル付)

PL/I-80 (和文マニュアル付)

RMAC

ACT69

ZSID

XLT86

CIS COBOL (和文マニュアル付) SuperCalc (和文マニュアル付)

CB-80

UTILITY VOL1 (和文マニュアル付)

PASCAL/MT+

以上は、デジタルリサーチ社の極東総代理店である、㈱マイクロソフトウェア・アソシエイツ(TEL: 03-497-0381)

から、その最新バージョンを快く提供して頂きました。

また、Rgy FORTH については、

(株)リギーコーポレーション (TEL: 045-313-3038)

から、その最新バージョンの提供と、プログラミングについての親切な助言を頂きました。

これらのソフトウェアの購入や、問い合わせについては、上記、または上記の販売店に相談して下 さい、参考までに、和文のマニュアルが付属しているものは、"(和文マニュアル付)"としておきました。

本書で使用した各種ソフトウェアについて

輸入ソフトウェアの和文マニュアル付のものは、上記または上記の販売店によるルートでなければ入手できませんので、よく確認して下さい。

アスキーコンシューマプロダグツの那須勇次氏

マイクロソフトウェア・アソシエイツの社長の岡田純一氏

リギーコーポレーションの社長の片桐明氏

には、当 CP/M シリーズのために何かと協力頂きまして、本当にありがどうございました。



本書で使用したソフトウェアなどのマニュアル

付録D CP/M version 2.2のバグについて

デジタルリサーチ社は、1982年1月に、それ以前にリリースした CP/M version 2.2のバグ情報のまとめを発表しています。

一般的なユーザーには直接関係ないバグもありますので、ここでは、日常使う可能性があるもので、一応は訂正しておいた方がよいと思われるものを2件ほど紹介しておきましょう。それ以後のリリースのものは、除々に修正されつつあると思いますが、次に示すリストの箇所を、一応 DDT で確認してみると良いでしょう。

PIP 0パラメータ [S] と [Q] 0バグ

PIP のオプションである [S] と [Q] パラメータを使って、[S文字列1 $^{\circ}$ ZQ文字列2 $^{\circ}$ Z]の複合コマンドとして、文字列1から文字列2の間を転送する場合、"文字列1"の字数と "文字列2"の字数が同じ長さの場合、正常な動作をしない場合がありました。

これは、次に示す手順でパッチを行うことにより修正できます。

```
A>DDT PIP.COM/ ...DDTを起動し、PIP.COMをロードする.
DDT VERS 2.2
NEXT PC
1E00 0100
-L1168, 1179/
  1168 LDA
            1F62
            1DF7
  116B
       STA
             H, 1F62
  116E
       LXI
                     逆アセンブルして、バグ個所の確認
            M, 00
  1171
       MVI
                     このようになっているものは、以下のように修正する。
             1DF9
  1173
       LDA
  1176
        INR
  1177
        STA
            1DF8
  117A
-A1168 /
1168
      LXI H, 1F62 /
116B MOV A, M /
      STA 1DF7/
116C
116F
      MVI M, 0 /
1171
      LXI H, 1DF9 /
                   ライン・アセンブラで、このように修正する。
1174
      MOV A, M /
1175
      MVI M, 01
1177
      INR A
1178
      DCX H/
1179
      MOV M, A/
117A
     -1
-GO/ DDTを終わりCP/Mに戻る。
```

```
A>SAVE 29 PIP.COM / 修正したPIP.COMのメモリ・イメージをティスクにセーブする。
PIP.COMのパッチ完了。
```

Figure-D.1 PIPの [S~Q] パラメータのバグの修正.

SUBMIT ファイルの中のコントロール・キャラクタのバグ

SUBMIT ファイル (. SUB) 中にコントロール・キャラクタを含める場合は、例えば Ctrl-Z であれば、山形印の * $^{''}$

これは、次に示す手順でパッチを行うことにより修正できます。



Figure-D.2 SUBMIT のコントロール・キャラクタのバグ修正.

索引

A
ACT 65 ······207
ACT 68207
ACT 69207
ACT 80 ······207
ACT 86207
AIDS273
ALGOL221, 274
ALGOL-M274
ALV
AL20
AL 120
ANSI223
ANSI標準······221
APL221,278
APLターミナル・モード279
В
BASCOM200
BASIC221, 234
BASICインタープリタ199
BASICコンパイラ199
BDOS3,34
BIOS 3,4,5
BLM20
bls22
BOOT:11
BSH20
DSH20
C
C221,259
CBASIC234
CBIOS5
CBIOS.ASM····· 6
CB-80·····234
CCP3
CIS COBOL223
CKS20
cks·····23
COBOL221, 222
CODASYL 222
CONIN10
CONOUT11
CONOUT: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CONST:11
CRC 308
CSEG195
CSV19

C言語259
D dir 22 DISKDEFマクロ・ライブラリ 19,22 DISK.DOC 169 dks 22 DMA 78 DMAバッファ 13,41,77 dn 25 DPB 19,21 DRM 26 DSM 26 DSM 26 DSM 26 DSM 27
E EXM
F 34,77 FCBアドレス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
G GENCMD
H HOME:12
I IAL
J JUMPベクトル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
L LINK 207 LISP 221,270 LISTST: 12 LIST: 27

M
MAC22,165
MAC.COM·····169
MACRO-80186
MP/M ······72
MSIZE6
muLISP271
Multiplan
muSTAR273
IIIuS I AIL
0
OFF20
ofs23
P
PAGE183
PASCAL221,240
$Pascal/MT + \cdots - 241$
PLMX252
PL/M·····221,247
PL/I221,246
PL/I-80 ······247
PROM303
PROM書込器···········303
PUNCH: 12
PUT
171
R
READER:12
READ:
Rgy FORTH·····264
RMAC181
RS-232C $4 > 9 - 7 \pm 4 \times 304,308$
S
SECTRAN:13
SELDISK6
SELDSK:12
SETDMA:13
SETSEC:12
SETTRK:12
SID179
skf
SOROC IQ-120
SPT20
Super Calc
Super Care 207

T TITLE
U UNIX259
V VISICALC ·······287
W WBOOT:
X XLT
Z ZSID
ア アクティブ・セル 288 アセンブリ・パラメータ 167 アメリカ国立標準協会 223 アロケーション・アドレス 101 アロケーション・ベクトル 101 インテル型式 186 ウォーム・ブート 11 エスケープ・シーケンス 4,300 オプション・コマンド・ライン 41 音響カプラ 308 オンライン 97
カ 簡易言語 287 疑似命令 207 クロス・アセンブラ 207 高級言語 199 コールド・スタート・ローダ 11 コールド・ブート 11 コマンド・ライン 38 コンソール・アウト プット 11 コンソール・インプット 11

コンソール・ステータス	$\cdots 11$
コンソール入力	
コンソール・バッファ	66
コントロール・ライン	305
+	
ザイログ型式	186
シーケンシャル・ファイル	37
シーケンシャル・リード	121
システム・コール34,	
純LISP·····	
シンボル・テーブル178,18	
スキュー	
スキュー・ファクタ	
スクラッチ・エリア	
スクラッチ・パッド・エリア	3
スクリーン・エディタ	294
スタック・・・・・	49
ステータス・チェック・ルーチン	14
セクタ・トランスレータ	13
セクタ・トランスレート・テーブル	16
セクタ・トランスレート・ベクトル	
セットDMAアドレス	
セット・セクタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
セット・トラック	
セル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	287
セレクト・ディスク・ドライブ	12
9	
ターミナル	
チェックサム	
中間コード・ファイル	
ディスク・パラメータ・アドレス ディスク・パラメータ・テーブル	
ディスク・パラメータ・ブロック18,	
ディスク・パラメータ・ヘッダ	
ディスク・ライト	
ディスク・リード	
ディスプレイ・ウィンドウ	
ディレクトリ	
ディレクトリ・エントリ	
ディレクトリ・コード	
データ・ブロック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
デバイス・セレクト・ルーチン	
デブロッキング	
電子早見帳	
电丁十元帐	178

ナ ニーモック165	
ホームへのシーク・・・・・・・305 ボーレート・・・・・・305 ホスト・バッファ・・・・・31	
マクロ・アセンブラ········165 マクロ・コール······169 マクロ・ライブラリ·····169,187 モジュール······185 モジュール別ソフト開発法····185	
ヤ ユーザー・エリア・・・・・118 ユーザー・コード・・・・・・118	,
ラ 106 ランタイム・システム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	, , , , , ,
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	3 3 3

応用CP/M

アスキー・ラーニングシステム ③実習コース

1983年8月5日 第1版5刷発行 定価1,800円

著 者 村瀬 康治

発行者 塚本慶一郎

発行所 株式会社 アスキー

〒107 港区南青山 5-11-5 住友青山ビル5F

振 替 東京7-57496

電 話 03-486-7111(代表)

©1982 ASCII Corporation. Printed in Japan.

本書は著作権法上の保護を受けています。本書の一部あるいは全部 について (ソフトウェア及びプログラムを含む),株式会社アスキー から文書による許諾を得ずに、いかなる方法においても無断で複写、 複製することは禁じられています。

編集担当者 井芹昌信 印刷 壮光舎印刷

ISBN4-87148-602-8 C3055 ¥1800E

CP/M®

version2.2

USER'S REFERENCE CARD

アスキー・ラーニングシステム CP/Mシリーズ 村瀬 康治 著

アスキー出版局

IOバイト ロジカル・デバイス/フィジカル・デバイス

	LST:	PUN:	RDR:	CON:	ロジカル・デバイス名
	bit bit 7 6	bit bit 5 4	bit bit 3 2	bit bit 1 0	IOバイト(アドレス03H) のbitポジション
	[0 0] TTY:	[0 0] TTY:	[0 0] TTY:	[0 0] TTY:	
[バイナリ・データ]	[0 1] CRT:	[0 1] PTP:	[0 1] PTR:	[0 1] CRT:	
フィジカル・デバイス名	[1 0] LPT:	[1 0] UP1:	[1 0] UR1:	[1 0] BAT:	
	[1 1] UL1:	[1 1] UP2:	[1 1] UR2:	[1 1] UC1:	

CON: …… コンソール・デバイス(入出力装置). 代表的なものはキーボードおよびスクリーン.

RDR:リーダ・デバイス(入力装置). PUN:バンチ・デバイス(出力装置).

LST:リスト・デバイス(出力装置). 代表的なものはプリンタ.

ロジカル・デバイス、フィジカル・デバイスとも、それぞれの名前が具体的なデバイス名を表しているのではなく、ただ一般的な公称にすぎない。

BIOS JUMPベクトル・エントリ・ポイント

アドレス	ベクトル名	機能	パス・パラメータ	リターン・パラメータ
$\times \times 00H$	воот	コールド・ブート		C←0
$\times \times 03H$	WBOOT	ウォーム・ブート	_	C←ドライブNo.
$\times \times 06H$	CONST	コンソール・ステータス・チェック		A←FFH/00(レディー/ビジー)
$\times \times 09H$	CONIN	コンソール入力	_	A←入力キャラクタ
×× OCH	CONOUT	コンソール出力		_
$\times \times$ OFH	LIST	リスト出力	C←出力キャラクタ	_
$\times \times 12H$	PUNCH	パンチ出力		_
$\times \times 15H$	READER	リーダ入力		A←入力キャラクタ
$\times \times 18H$	HOME	ヘッドのホーム・シーク	_	
$\times \times 1BH$	SELDSK	ディスク・ドライブの選択	C←ドライブNo.	HL←DPH
×× 1EH	SETTRK	トラックNo.のセット	C←トラックNo.	_
××21H	SETSEC	セクタNo.のセット	C←セクタNo.	
××24H	SETDMA	DMAアドレスのセット	BC←DMAアドレス	<u> </u>
$\times \times 27H$	READ	指定されたセクタのリード	_	A←00/01(OK/エラー)
$\times \times 2AH$	WRITE	ル ライト		
$\times \times 2DH$	LISTST	リスト・ステータスのチェック	Charles - Carlotte	A←FFH/00(レディー/ビジー)
× × 30H	SECTRAN	セクタ・トランスレータ	BC←ロジカル・セクタNo. DE←トランスレート・テー ブル・アドレス	HL←フィジカル・セクタNo.

FCB(ファイル・コントロール・プロック)

デフォールトのアドレス(HEX) ——	→ 5C	5D	5E	5F	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	6A	6B
通し番号	→ O	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
機能名 ————	→ dr	f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8	t1	t2	t3	ex	sl	s2	rc
		7														
	6C	6D	6E	6F	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	dO	dl	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15
	7C	7D	7E	7F]											
	20	22	2.4	O.F.	1											

dr.....ドライブ・コード、00=ログイン・ディスク、01=ドライブA:, 02=ドライブB:,

ex ……当FCBのロジカル・エクステントNo.

s1 ……システム内部で使用。

s2OPEN, MAKE, SEARCHのときは最初に00にセットする. システム内部で使用.

ro......当ロジカル・エクステントの総レコード数.

d0~d15 ……システム内部で使用 (ディスク・アロケーション・マップ).

Cr ……シーケンシャル・リード/ライト時のレコードNo..

トランジェント・コマンド

注) ドライブ名の指定x: は、それがログイン・ディスクの場合、省略できる。

■ファイルや周辺装置の設定および状況報告プログラム

STAT………アクセス済ディスクの空エリアの容量と、そのドライブがR/WかR/Oかをレポートする.

STAT __x:ドライブx:の空エリアの容量のみレポートする(x:の省略不可).

STAT 」x: { filename . ext filematch } 」 \$S ……上と同じ機能+ファイル・サイズのレポート。

STAT UVAL:STATコマンドのメニューと、ロジカル/フィジカル・デバイスの一覧表を表示する。

STAT _ logdev: = phydev:ロジカル・デバイスにフィジカル・デバイスを割り付ける.

STAT __x:DSK ························ドライブx:の諸元をレポートする。x:が省略された場合は、オンラインになっているすべてのドライブについて。

■周辺装置間のデータ転送プログラム

PIP ………PIPプログラムを起動する。

PIP __d:newname.ext=s:filename.ext*ドライブs:上のファイル "filename.ext" をドライブd:上にファイル名を変えてコピーする。

PIP 山 d:filename . ext=RDR: ………RDR: デバイスからデータを入力し、ドライブd: 上のファイル "filename .ext" と

PIP 山 d:filename . ext= { TTY: UR1: - しIOバイトによるフィジカル・デバイスがサポートされているなら,上と同様にフィジカル・デバイスからの入力も可能。

………=s:filename1.ext, s':filename2.ext, s':filename3.ext,……PIPコマンドは,","で区切ることにより, 複数のファイルを順次転送することができる。ファイルに限らず, 入力デバイスや, 特別デバイスの場合も同様。

■エディタ

ED 」x: filename . ext………ドライブx:上のファイル "filename . ext" をエディット, あるいは新しく作る.

■8080アセンブラ

ASM 🗆 x:filename ·············ドライブx:上のファイル "filename.ASM" をアセンブルし、生成される "HEX", "PRN" ファイルを同じドライブにセーブする。

ASM in filename . shp………ファイル "filename . ASM" をアセンブルする。"s"はソース・ドライブ名. "h"はHEXファイルをセーブするドライブ名(Zは生成しない)."p"はPRNファイルをセーブするドライブ名(Zは生成しない, Xはコンソールへ出力)を指定する。

■HEXファイル→COMファイル変換プログラム

LOAD __x: filename ···············ドライブx: 上のファイル "filename .HEX" から実行可能ファイル "filename .COM" を生成する.

ED内コマンド

```
nA………… エディット・バッファにテキストをn行ロードする.
   OA………… エディット・バッファの半分までテキストをロードする.
   ±B………CPをテキストの先頭/最後にセットする。
   ±nL………… CPを±n行移動して、その行の頭にセットする。
CP
   \pm n …… 同上の機能+その行のタイプアウト (=\pm nLT).
'n
   0 ························· CPをその行の頭にセットして、その行をタイプアウトする (=0LT).
移動
   ↓………… CPを次の行の頭にセットして、その行をタイプアウトする (=LT).
   n: ………… CPをラインnの頭にセットする.
   ±nC……… CPを±n文字移動する.
   ±nT……… CPから±n行タイプアウトする。
   OT …… 行の頭からCPまでタイプアウトする.
タイプアウト
   n::mT……… ラインn~ラインmの間をタイプアウトする.
   0
      ······「CPの移動」参照。
   1
  「nF文字列 ·············· CP以後,バッファ内でn番目に出合った"文字列"の最後にCPをセットする。
  nN文字列 …………CP以後、ディスク上の未アペンドのテキストも含めた同上の機能。
   1 ······ CP以後にインサート可能なモードに入る。
   |文字列 ^ Z ············ CP以後に "文字列" を挿入する。
   |文字列 | …………CP以後に"文字列"を挿入し、そのあとにCR/LFを挿入する。
   nJ文字列1个Z文字列2个Z文字列3 ……「置き替え・変更」参照。
7
   R………X$$$$$$.LIBの内容をCP以後に挿入する.
  - ±nD……… CPから±n文字を削除する。
削
   ±nK……… CPの行以後(+)/以前(-)のn行を削除する.
   n::mK…… ラインn~ラインmの間を削除する.
  nS文字列1^Z文字列2…………CP以後, "文字列1" を "文字列2" に置き替えることをn回繰り返す。
   nJ文字列1~Z文字列2个Z文字列3……CP以後,最初の"文字列1"のあとに"文字列2"を挿入し,その後"文
置き替え
                      字列3″までの文字を削除する。これをn回繰り返す。
   nX………… CPからn行を "X$$$$$$$,LIB" ファイルにセーブする.
   R………上記 "X$$$$$$.LIB" ファイルの内容をCP以後に挿入する.
   OX ······ "X$$$$$$,LIB" ファイルを空にする.
   ±U…………Uコマンド実行以後,入力された文字はすべて大文字に変換される。-UでUのキャンセル。
  - nMcommand……… "command"をCP以後バッファの最後までn回繰り返す。
  Mcommand……… "command"をCP以後バッファの最後まで可能な限り繰り返す(=0Mまたは1M).
   nW……………バッファの最初からn行をテンポラリ・ファイルにセーブする.
   E…………… 通常の方法でエディタを終了し、CP/Mに戻る。
   H…………—旦通常にエディタを終了した後、再びEDが起動した状態に入る。
   O…………… 今行っているすべてをキャンセルし, EDが起動した状態に戻す。
   Q………… EDを中止してCP/Mに戻る。オリジナル・ファイルの変更はなし、
   ±V…………ーVでラインNo.を表示しないモード. Vで表示するモード.
   OV ...... エディット・バッファの「空エリア/バッファ全体」のサイズを表示する。
   nZ………n=1の時、約寸秒 (4MHzクロック時) のディレー・タイムをとる。
   n:command ……… CPをラインnの頭にセットし、"command" を実行する.
   :n command ……… "command" をCPからラインnまでについて実行する.
  n::m command …… ラインn~ラインmの間 "command" を実行する.
```

注) · CPはキャラクタ・ポインタのこと。

^{· ±}の+は省略できる。n=1のときは1を省略できる。

^{· *# &}quot;記号をn=65535(最大数)として使用できる。

各コマンドは複合コマンドとして使用できる。

■8080デバッガ

DDT DDT を起動する.

DDT 🗆 x:filename . ext *** ** DDTを起動し、ドライブx: 上のファイル **filename . ext ** をアドレス100Hからロードする。 HEXファイルの場合はそのロード・アドレスに従う.

■ディスク・ファイル16進ダンプ・プログラム

DUMP ux:filename.extドライブx:上のファイル "filename.ext" を16進でダンプする。

■バッチ処理プログラム

SUBMIT u subfile up1 up2 up3 ····代用パラメータを実パラメータ(p1, p2······)に置き替えて上と同様に実行する.(注) (注:サブミット・ファイルはいずれもドライブA: 上になければならない)

■CP/Mシステム、コピー/生成コマンド

■CP/Mシステム・リロケート・プログラム

PIPパラメータ

例: PIP_d: =s: filename.ext

「V]、「VU]などと複合コマンドも可、

- [B] …… Block. Ctrl-Sによりバッファリングによるブロック受信を行う.
- [Dn] …… Delete. 1行の文字数がn字を越えたものを削除して転送する.
- [E] ………… Echo. 転送中のデータを同時にコンソールにも出力する.
- [F] ·············· Form feed. 転送データからフォーム・フィード・キャラクタ(0CH)を削除する.
- [Gn] ……Get. 他のユーザー・エリアから、PIPによる転送を可能にする。
- [H] ………… Hex format. HEXファイルの転送の際, チェック・サムなどのエラー・チェックを行う。
- [I] ……… Ignores null. [H] の機能+ヌル・データの無視.
- [L] ············· Lower case. すべての大文字を小文字に変換して転送する.
- [N]line Number. 転送データにラインNo. を付ける(前置きの"0"を省略しない場合は[N2]).
- [O] ·············Object files. EOFキャラクタ(1AH)によるターミネートを無視する.
- [Pn] Page ejects. nラインごとにページ送りをする. n=1または省略したときは60ライン.
- [Q文字列へZ] ·· Quit. 転送データ中に"文字列"が来ると、転送を終了する。"文字列"は転送される。
- [S文字列^Z] ·· Start. データをサーチして, "文字列" が来ると "文字列" も含めて以後のデータを転送する.
- [R] ………… Read. "SYS" アトリビュートの付いているファイルの転送を可能にする.[W]パラメータのセットも行われる.
- [Tn] ……… Tab. タブ・スペースをn文字にセットする。
- [U] …… Upper case. すべての小文字を大文字に変換して転送する.
- [V] ················· Verify. ディスク間のファイル・コピーの際, リード・アフタ・ライトのエラー・チェックを行う。
- [W] …… Write in R/O. R/Oアトリビュートの付いたファイルに、重ね書きを許す。
- [Z] …… Zeros parity. 受信データのパリティ・ビットを0にする.

PIPの特別デバイス

EOF: End Of File(1AH)のコードを送り出し、PIPにターミネート処理をさせる。

NUL: ………40個のヌル・コード(00H)を送り出す。

PRN:LST: デバイスに, ラインNo. が付き, 8文字スペースのタブが働き, 60行ごとのページ送りの機能が加わったもの。

INP: }.....*PIP.COM"の中に、ユーザーが独自のルーチンとして組み込みが可能な入力/出力"装置".

DDT内コマンド

Assss………………1ステップごとのライン・アセンブルをし、アドレスssssHからロードして行く、

Dssss, eeee \cdots アドレスssssHからeeeeHの間を16進とアスキー・キャラクタでダンプする。

D, eeee ···················· 現在のディスプレー・アドレスからeeeeHまでをダンプする.

Dssss………アドレスssssHから12行分をダンプする. (1行は16バイト)

D…………現在のディスプレイ・アドレスから12行分をダンプする。

Fssss, eeee, cc…… アドレスssssHからeeeeHの間のメモリ全体に、データccHをフィル(書き込む)する。

Gssss.bbbb

Gssss, bbbb, b'b'b'b'

1つまたは2つのプレーク・ポイント(bbbbHとb'b'b'b'H)を設けて、アドレスssssHからリアル

・タイムで実行する.

G,bbbb,b'b'b'b'

Gssss……ブレーク・ポイントを設けず、アドレスssssHからリアル・タイムで実行する。

G…………現在のプログラム・カウンタから、上と同様に実行する.

Hxxxx,yyyy ······16進数xxxxHとyyyyHの和と差の計算をして表示する。

lfilename.ext"をセットする。ドライブ名を付けてはいけない。

R.....FCBにセットされているファイルをアドレス100Hからロードする。HEXファイルの場合は、

そのロード・アドレスからロードする.

Rbbbb·······ロード・アドレスが+bbbbH分加算(オフセット)される以外,上と同様.

Lssss, eeee ………アドレスssssHからeeeeHまでを逆アセンブルする.

Lssss……アドレスssssHから11ステップ分を逆アセンブルする.

L………………現在のリスト・アドレスから11ステップ分を逆アセンブルする。

Mssss,eeee,nnnn……アドレスssssHからeeeeHまでのデータを、アドレスnnnnHからヘブロック転送する。

Sssss……………アドレスssssHからのメモリ内容を表示し、仕意のデータに変更する。終了はピリオド"。"を入

カし、リタンする.

Tn ………… 現在のプログラム・カウンタから、nステップ分をトレース表示して実行させる。

Un …… 最初のステップのみ表示されるTnコマンド.

X………現在のCPUの各レジスタ,カウンタ,フラグ,命令などを表示する。

Xr·······rで指定する, C(キャリー), Z(ゼロ), M(マイナス), E(偶数パリティ), I(auxキャリー),

A, BC, DE, HL(各レジスタ), S(スタック・ポインタ), P(プログラム・カウンタ) などを,

任意の値に設定する.

CP/Mメモリ・マップ

(b=CP/Mサイズ-20K)

アドレス	内 容
00H~02H	BIOSのウォーム・スタートのエントリ・ポイントへのJUMPベクトル
03H	IOバイト
04H	ログイン・ディスクNo.
05H~07H	BDOSコールのJUMPベクトル
08H~37H	未使用
38H~3AH	DDTで使用するRST7のJUMPベクトル
3BH~5BH	未使用
5CH~7FH	デフォールトのFCB
80H~FFH	デフォールトのDMAバッファ
100H~33FFH+b	TPA
3400H+b~3BFFH+b	CCP
3C00H+b~49FFH+b	BDOS
4A00H+b~4FFFH+b	BIOS

ファイル名

filename . ext ·······英大小文字および数字と一部の記号.

・エクステンション ブライマリ・ネーム (8文字まで) (3文字まで)

使用できない文字……〈 〉 .,:; = ? * [] およびスペースとカナ.

代表的なファイル名のエクステンション(標準CP/M関係のみ)

. ASM ······· CP/M標準アセンブラのソース・ファイル.

. HEX……インテルHEX形式のオブジェクト・ファイル。

. COM ······· CP/Mで即実行可能な純マシン・コードのトランジェント・コマンド・ファイル.

. PRN ········ ASMにより生成されるリスト・ファイル.

. BAK EDによりリザーブされるバックアップ・ファイル.

. LIB ········ EDやMACなどで利用するライブラリ・ファイル。

. SUB ······· サブミット・ファイル.

. \$\$\$ ······· PIPやED内部で使用されるテンポラリ・ファイル.

コントロール・キャラクタによるライン・エディッティング機能

DEL/RUBまたはBack space ……最後に入力した文字を1文字ずつ削除する(削除された文字はマシンによりスクリ ーンから消えるものと、エコー・バックされるものとがある)。

- Ctrl - H ……同上. ただし削除された文字はスクリーンからも消える.

Ctrl - U ……入力した行の全部をキャンセルする.

製 Ctrl·X ······入力した行の全部をキャンセルし,スクリーン上からも消去する.

「Ctrl - S ……コンソール表示をポーズ(フリーズ)する。次の何らかのキー入力で解除される。

Ctrl·R ……入力したラインを次のラインに再表示する。

Ctrl - E ·······表示上だけの復帰・改行を行う。

ライ Ctrl・M ·····・キャリッジ・リタンと同じ、

- Ctrl · J ……ライン・フィードと同じ.

Ctrl·I8文字ごとのタブ.

Ctrl - P ……コンソール出力を同時にLST:デバイスへも出力する。次のCtrl-Pの入力で解除される。

Ctrl - C ……リブート(ウォーム・ブート)を起こす。

Ctrl - Z ……ED内で、I,F,Sコマンドなどのターミネータとして使用する。またPIPのターミネータとしても使用する。

ビルトイン・コマンド

注) ドライブ名の指定x:は、それがログイン・ディスクの場合、省略できる。

■ファイル名リストアウト・コマンド

DIR _ x: ······ドライブx:上のすべてのファイル名をリストアウトする.

DIR _ x:filename . ext ·······ドライブx:上の"filename.ext"を捜し、存在すればそのファイル名をリストアウトする。

DIR _ x: file match …………ドライブx:上からファイル・マッチ(?*)したすべてのファイル名をリストアウトする。

■アスキー・ファイル内容タイプアウト・コマンド

TYPE ux: filename.ext "をタイプアウトする.

■ファイル名変更コマンド

REN 」 x: 新filename . ext = |日filename . ext "ドライブx:上の"|日filename . ext" を "新filename . ext" に, ファイル名を 変更する.

■ファイル削除コマンド

ERA ux: filename, ext "を削除する。

ERA _x:filematchドライブx:上のファイル・マッチ(?*)するすべてのファイルを削除する。

■メモリ内容ディスク・セーブ・コマンド


SAVE unux:filename.ext …アドレス100Hからn×256バイトのデータを,ドライブx:上にfilename.extとしてセーブする.

■ユーザー・エリア移行コマンド

USER __ n ……ユーザー・エリアnに移行する(n=0~15).

■ログイン・ディスクのチェンジ

x:ドライブx:にログインする.



システム・コール一覧表

	ションヤ タにセッ 10進		ファンクション	DEレジスタまたは Eレジスタへの パラメータのセット	結 果 AまたはHLレジスタの内容						
	0	00	システム・リセット	なし	システムがリセットされる						
	1	01	CON: (コンソール)から の入力	なし	A←入力キャラクタ						
	2	02	CON: (コンソール)への 出力	E←キャラクタ	CON: へ出力される						
1	3	03	RDR: (リーダ)からの入力	なし	A←入力キャラクタ						
2	4	04	PUN: (パンチ)への出 カ	E←キャラクタ	PUN:へ出力される						
	5	05	LST:(リスト)への出 カ	E←キャラクタ	LST: へ出力される						
5	6	06	ダイレクト・コンソール 入出力	入力: E←FFH 出力: E←キャラクタ	入力:A←入力キャラクタ 出力:コンソールへ出力						
1	7	07	10パイトの取り出し	なし	A←I0/17 ト						
9	8	08	10パイトのセット	E←IOバイト	10バイトがセットされる						
	9	09	文字列のプリントアウト	DE←文字列アドレス	\$記号までの文字列がコンソールに出力						
	10	OA	コンソールバッファへの の読み込み	DE←バッファ・アドレス	コンソールからパッファへ入力						
	11	OB	CON: (コンソール)入力 ステータスのチェック	なし	入力あり:A←FFH 入力なし:A←00						
7	12	OC	バージョンNo.の取り出	なし	H←CP/M·MP/M L←パージョンNo.						
	13	OD	ディスク・システムのリセット	なし	すべてのディスクがリセットされる						
-	14	0E	ディスク・ドライブのセット	E←ドライブNo.	デフォールト・ドライブに指定される						
	15	OF	ファイルのオープン	DE←FCBアドレス	正常:A←ディレクトリ・コード、FCB←オープンされたファイルのディレクト リ・データ ファイルがない:A←FFH						
15	16	10	ファイルのクローズ	DE←FCBアドレス							
1	17	11	最初のファイルのサーチ	DE←FCBアドレス	T# 147 (1.45 H. 7. F. 7. 7. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.						
3	18	12	次のファイルのサーチ	なし	」正常:Aディレクトリ・コード ファイルがない:A←FFH						
1.4	19	13	ファイルのデリート	DE←FCBアドレス							
の使	20	14	シーケンシャル・リード	DE←FCBアドレス							
用可	21	15	シーケンシャル・ライト	DE←FCBアドレス	- 正常:A←00 終了またはディスク・フル:A←00以外						
能範	22	16	ファイルの作成	DE←FCBアドレス	正常:A←ディレクトリ・コード ディレクトリ・フル:A←FFH						
囲	23	17	ファイル名の変更	DE←FCBアドレス	正常:A←ディレクトリ・コード ファイルがない:A←FFH						
f	24	18	ログイン・ベクトルの取 り出し	なし	HL←ログイン ベクトル						
3	25	19	ログイン・ディスクNo. の取り出し	なし	A←ディスクNo.						
7	26	1A	DMAアドレスのセット	DE←DMAアドレス	DMAアドレスがセットされる						
5	27	18	アロケーション・アドレ スの取り出し	なし	HL←アロケーション・ベクトル・アドレス						
	28	1C	ライト・プロテクトのセット	なし	ログイン・ディスクがR/Oにセットされる						
1	29	1D	R/Oベクトルの取り出し	なし	HL←ベクトル						
1 3	30	1E	ファイル・アトリビュー トのセット	DE←FCBアドレス	A←ディレクトリ・コード ファイルがない:A←FFH						
1 2	31	1F	ディスク·バラメータ·ア ドレスの取り出し	なし	HL←DPBのベース・アドレス						
2.0	32	20	ユーザー・コードのセッ ト/取り出し	セット:E←ユーザー・ コード取り出し:E←FFH	ユーザー・エリアが変更される A←ユーザー・コード						
以上	33	21	ランダム・リード	DE←FCBアドレス	T#: 4.00 == 14. == = 1/						
使用	34	22	ランダム・ライト	DE←FCBアドレス	- 正常:A←00 エラー:A←エラー・コード						
可	35	23	ファイル・サイズの計算	DE←FCBアドレス	FCBのr0~r2←ファイル・サイズ						
	36	24	ランダム・レコードのセット	DE←FCBアドレス	FCBのr0~r2←ランダム・レコードNo.						
~	37	25	ディスク・ドライブのリセット	DE←ドライブ・ベクトル	ベクトルのドライブがリセットされる						
ション	38	26			体用されていたい						
江東南	39	27			使用されていない						
哥	40	28	ゼロ・フィルを伴うラン ダム・ライト	DE←FCBアドレス	正常:A←00 エラー:A←エラー・コード						

注)HLレジスタと同じ内容がABレジスタにもセットされる。 注)ファンクション12は、version1.4では「ヘッドのリフトアップ」のファンクションである。 注)ディレクトリ・コード:128×イト中の蔵当ディレクトリの位置により、0~3の値をとる。